

Appendix

画面項目マッピング表

本マニュアルは、以下の送金ファイルフォーマットの補足資料として、アップロード項目への設定方法と紐づく画面項目への表示方法を説明しています。引落口座の拠点、項目ごとにまとめており、参照先リンクから該当ページをご確認ください。

UL マニュアル (CSV) :

📄 送金アップロードデータ項目一覧 (GCMS Plus フォーマット ISO20022(CSV)_MT 変換用)

UL マニュアル (XML) :

📄 送金アップロードデータ項目一覧 (GCMS Plus フォーマット ISO20022(XML)_MT 変換用)

1 CSV フォーマットの場合

「外国送金 / 国内送金 (シングル) / 店内振替 (CSV ISO20022 用)」フォーマットを利用して送金を指図する場合の設定方法について、利用可能なアップロード項目が複数ある場合や特別な条件がある場合について拠点別に説明します。

引落口座拠点	アップロードファイル項目名	参照先
・オークランド支店 ・カナダ支店 ・シカゴ支店 ・シドニー支店 ・シンガポール支店 ・ニューヨーク支店 ・ミラノ支店 ・ロスアンゼルス支店 ・香港支店 ・MUFG バンク(トルコ)	送金目的・送金目的コード	1-1-1
	Urgent 指定	1-1-2
	受取人情報	1-1-3
	受取人銀行情報	1-1-4
	中継銀行情報	1-1-5
	最終依頼人情報	1-1-6
	最終受取人情報	
	規制上の申告 (送金銀行宛情報) 1~10	
	規制上の申告 (受取人銀行宛情報) 1~10	
・チェナイ支店 ・ニューデリー支店 ・ベンガルール支店 ・ムンバイ支店	受取人へのメッセージ	1-1-7
	送金銀行宛連絡事項	
	送金目的・送金目的コード	1-2-1
	Urgent 指定	1-2-2
	受取人情報	1-2-3
	受取人銀行情報	1-2-4
	中継銀行情報	1-2-5
	最終依頼人情報	1-2-6
	最終受取人情報、	
・ジャカルタ支店 ・スラバヤ出張所	規制上の申告 (送金銀行宛情報) 1~10	
	規制上の申告 (受取人銀行宛情報) 1~10	
	受取人へのメッセージ	
	送金銀行宛連絡事項	1-2-7
	送金目的・送金目的コード	1-3-1
	Urgent 指定	1-3-2
	最終依頼人情報	
	最終受取人情報、	
	規制上の申告 (送金銀行宛情報) 1~10	
	規制上の申告 (受取人銀行宛情報) 1~10	1-3-3
	受取人へのメッセージ	
	受取人情報	
	受取人銀行情報	1-3-4
	中継銀行情報	1-3-5

引落口座拠点	アップロードファイル項目名	参照先
	送金銀行宛連絡事項	1-3-6
・ソウル支店 ・ヤンゴン支店	送金目的・送金目的コード	1-4-1
	Urgent 指定	1-4-2
	受取人情報	1-4-3
	受取人銀行情報	1-4-4
	中継銀行情報	1-4-5
	最終依頼人情報 最終受取人情報 規制上の申告(送金銀行宛情報)1～10 規制上の申告(受取人銀行宛情報)1～10 受取人へのメッセージ	1-4-6
	送金銀行宛連絡事項	1-4-7
・ハノイ支店 ・ホーチミン支店	送金目的・送金目的コード	1-5-1
	Urgent 指定	1-5-2
	受取人情報	1-5-3
	受取人銀行情報	1-5-4
	中継銀行情報	1-5-5
	最終依頼人情報 最終受取人情報 規制上の申告(送金銀行宛情報)1～10 規制上の申告(受取人銀行宛情報)1～10 受取人へのメッセージ	1-5-6
	送金銀行宛連絡事項	1-5-7
・アユタヤ銀行(クルンシイ)	送金目的・送金目的コード	1-6-1
	Urgent 指定	1-6-2
	受取人情報	1-6-3
	受取人銀行情報	1-6-4
	中継銀行情報	1-6-5
	最終依頼人情報 最終受取人情報 規制上の申告(送金銀行宛情報)1～10 規制上の申告(受取人銀行宛情報)1～10 受取人へのメッセージ	1-6-6
	Relationship	1-6-7
	送金銀行宛連絡事項	1-6-8
・台北支店	送金目的・送金目的コード	1-7-1
	Urgent 指定	1-7-2
	受取人情報	1-7-3
	受取人銀行情報	1-7-4
	中継銀行情報	1-7-5
	最終依頼人情報 最終受取人情報 規制上の申告(送金銀行宛情報)1～10 規制上の申告(受取人銀行宛情報)1～10 受取人へのメッセージ	1-7-6
	送金銀行宛連絡事項	1-7-7
・マニラ支店	送金目的・送金目的コード	1-8-1
	Urgent 指定	1-8-2
	受取人情報	1-8-3
	受取人銀行情報	1-8-4
	中継銀行情報	1-8-5

引落口座拠点	アップロードファイル項目名	参照先
	最終依頼人情報 最終受取人情報 規制上の申告(送金銀行宛情報)1~10 規制上の申告(受取人銀行宛情報)1~10 受取人へのメッセージ	1-8-6
	Relationship	1-8-7
	送金銀行宛連絡事項	1-8-8
・MUFGバンク(マレーシア)	送金目的・送金目的コード	1-9-1
	Urgent 指定	1-9-2
	受取人情報	1-9-3
	受取人銀行情報	1-9-4
	中継銀行情報	1-9-5
	最終依頼人情報 最終受取人情報 規制上の申告(送金銀行宛情報)1~10 規制上の申告(受取人銀行宛情報)1~10 受取人へのメッセージ	1-9-6
	送金銀行宛連絡事項	1-9-7

2 XML フォーマットの場合

「外国送金 / 国内送金(シングル) / 店内振替(pain.001)」、「外国送金(pain.001)」、「国内送金(シングル)(pain.001)」フォーマットを利用して送金を指図する場合の設定方法について、利用可能なタグが複数ある場合や特別な条件がある場合について拠点別に説明します。

引落口座拠点	アップロードファイル <XML Tag>	参照先
・オークランド支店 ・カナダ支店 ・シカゴ支店 ・シドニー支店 ・シンガポール支店 ・ニューヨーク支店 ・ミラノ支店 ・ロスアンゼルス支店 ・香港支店 ・MUFG バンク(トルコ)	送金目的・送金目的コード <CstmrCdtTrfInitn><PmtInf><CdtTrfTxInf><Purp>配下のタグ	2-1-1
	Urgent <CstmrCdtTrfInitn><PmtInf><CdtTrfTxInf><PmtTpInf><SvcLvl><Cd>タグ	2-1-2
	受取人情報 <CstmrCdtTrfInitn><PmtInf><CdtTrfTxInf><Cdtr>配下のタグ	2-1-3
	受取人銀行情報 <CstmrCdtTrfInitn><PmtInf><CdtTrfTxInf><CdtrAgt>配下のタグ	2-1-4
	中継銀行情報 <CstmrCdtTrfInitn><PmtInf><CdtTrfTxInf><IntrmyAgt1>配下のタグ	2-1-5
	最終依頼人情報、最終受取人情報、 規制上の申告(送金銀行宛の申告、受取人銀行宛の申告)、 受取人へのメッセージ <CstmrCdtTrfInitn><PmtInf><CdtTrfTxInf><UltmtDbtr>配下のタグ <CstmrCdtTrfInitn><PmtInf><CdtTrfTxInf><UltmtCdtr>配下のタグ <CstmrCdtTrfInitn><PmtInf><CdtTrfTxInf><RgltryRptg><DtIs><Inf>タグ <CstmrCdtTrfInitn><PmtInf><CdtTrfTxInf><RmtInf><Ustrd>タグ	2-1-6
	送金銀行宛連絡事項 <CstmrCdtTrfInitn><PmtInf><CdtTrfTxInf><InstrForDbtrAgt>タグ	2-1-7
・チェナイ支店 ・ニューデリー支店 ・ベンガルール支店 ・ムンバイ支店	送金目的・送金目的コード <CstmrCdtTrfInitn><PmtInf><CdtTrfTxInf><Purp>配下のタグ	2-2-1
	Urgent <CstmrCdtTrfInitn><PmtInf><CdtTrfTxInf><PmtTpInf><SvcLvl><Cd>タグ	2-2-2
	受取人情報 <CstmrCdtTrfInitn><PmtInf><CdtTrfTxInf><Cdtr>配下のタグ	2-2-3
	受取人銀行情報 <CstmrCdtTrfInitn><PmtInf><CdtTrfTxInf><CdtrAgt>配下のタグ	2-2-4
	中継銀行情報 <CstmrCdtTrfInitn><PmtInf><CdtTrfTxInf><IntrmyAgt1>配下のタグ	2-2-5
	最終依頼人情報、最終受取人情報、 規制上の申告(送金銀行宛の申告、受取人銀行宛の申告)、 受取人へのメッセージ <CstmrCdtTrfInitn><PmtInf><CdtTrfTxInf><UltmtDbtr>配下のタグ <CstmrCdtTrfInitn><PmtInf><CdtTrfTxInf><UltmtCdtr>配下のタグ <CstmrCdtTrfInitn><PmtInf><CdtTrfTxInf><RgltryRptg><DtIs><Inf>タグ <CstmrCdtTrfInitn><PmtInf><CdtTrfTxInf><RmtInf><Ustrd>タグ	2-2-6
	送金銀行宛連絡事項 <CstmrCdtTrfInitn><PmtInf><CdtTrfTxInf><InstrForDbtrAgt>タグ	2-2-7
・ジャカルタ支店 ・スラバヤ出張所	送金目的・送金目的コード <CstmrCdtTrfInitn><PmtInf><CdtTrfTxInf><Purp>配下のタグ	2-3-1
	Urgent、最終依頼人情報、最終受取人情報、 規制上の申告(送金銀行宛の申告、受取人銀行宛の申告)、 受取人へのメッセージ <CstmrCdtTrfInitn><PmtInf><CdtTrfTxInf><PmtTpInf><SvcLvl><Cd>タグ <CstmrCdtTrfInitn><PmtInf><CdtTrfTxInf><UltmtDbtr>配下のタグ <CstmrCdtTrfInitn><PmtInf><CdtTrfTxInf><UltmtCdtr>配下のタグ <CstmrCdtTrfInitn><PmtInf><CdtTrfTxInf><RgltryRptg><DtIs><Inf>タグ <CstmrCdtTrfInitn><PmtInf><CdtTrfTxInf><RmtInf><Ustrd>タグ	2-3-2

引落口座拠点	アップロードファイル <XML Tag>	参照先
	受取人情報 <CstmrCdtTrfInitn><PmtInf><CdtTrfTxInf><Cdtr>配下のタグ	2-3-3
	受取人銀行情報 <CstmrCdtTrfInitn><PmtInf><CdtTrfTxInf><CdtrAgt>配下のタグ	2-3-4
	中継銀行情報 <CstmrCdtTrfInitn><PmtInf><CdtTrfTxInf><IntrmyAgt1>配下のタグ	2-3-5
	送金銀行宛連絡事項 <CstmrCdtTrfInitn><PmtInf><CdtTrfTxInf><InstrForDbtrAgt>タグ	2-3-6
・ソウル支店 ・ヤンゴン支店	送金目的・送金目的コード <CstmrCdtTrfInitn><PmtInf><CdtTrfTxInf><Purp>配下のタグ	2-4-1
	Urgent <CstmrCdtTrfInitn><PmtInf><CdtTrfTxInf><PmtTpInf><SvcLvl><Cd>タグ	2-4-2
	受取人情報 <CstmrCdtTrfInitn><PmtInf><CdtTrfTxInf><Cdtr>配下のタグ	2-4-3
	受取人銀行情報 <CstmrCdtTrfInitn><PmtInf><CdtTrfTxInf><CdtrAgt>配下のタグ	2-4-4
	中継銀行情報 <CstmrCdtTrfInitn><PmtInf><CdtTrfTxInf><IntrmyAgt1>配下のタグ	2-4-5
	最終依頼人情報、最終受取人情報、 規制上の申告(送金銀行宛の申告、受取人銀行宛の申告)、 受取人へのメッセージ <CstmrCdtTrfInitn><PmtInf><CdtTrfTxInf><UltmtDbtr>配下のタグ <CstmrCdtTrfInitn><PmtInf><CdtTrfTxInf><UltmtCdtr>配下のタグ <CstmrCdtTrfInitn><PmtInf><CdtTrfTxInf><RgltryRptg><Dtls><Inf>タグ <CstmrCdtTrfInitn><PmtInf><CdtTrfTxInf><RmtInf><Ustrd>タグ	2-4-6
	送金銀行宛連絡事項 <CstmrCdtTrfInitn><PmtInf><CdtTrfTxInf><InstrForDbtrAgt>タグ	2-4-7
・ハノイ支店 ・ホーチミン支店	送金目的・送金目的コード <CstmrCdtTrfInitn><PmtInf><CdtTrfTxInf><Purp>配下のタグ	2-5-1
	Urgent <CstmrCdtTrfInitn><PmtInf><CdtTrfTxInf><PmtTpInf><SvcLvl><Cd>タグ	2-5-2
	受取人情報 <CstmrCdtTrfInitn><PmtInf><CdtTrfTxInf><Cdtr>配下のタグ	2-5-3
	受取人銀行情報 <CstmrCdtTrfInitn><PmtInf><CdtTrfTxInf><CdtrAgt>配下のタグ	2-5-4
	中継銀行情報 <CstmrCdtTrfInitn><PmtInf><CdtTrfTxInf><IntrmyAgt1>配下のタグ	2-5-5
	最終依頼人情報、最終受取人情報、 規制上の申告(送金銀行宛の申告、受取人銀行宛の申告)、 受取人へのメッセージ <CstmrCdtTrfInitn><PmtInf><CdtTrfTxInf><UltmtDbtr>配下のタグ <CstmrCdtTrfInitn><PmtInf><CdtTrfTxInf><UltmtCdtr>配下のタグ <CstmrCdtTrfInitn><PmtInf><CdtTrfTxInf><RgltryRptg><Dtls><Inf>タグ <CstmrCdtTrfInitn><PmtInf><CdtTrfTxInf><RmtInf><Ustrd>タグ	2-5-6
	送金銀行宛連絡事項 <CstmrCdtTrfInitn><PmtInf><CdtTrfTxInf><InstrForDbtrAgt>タグ	2-5-7
・アユタヤ銀行(クンシイ)	送金目的・送金目的コード <CstmrCdtTrfInitn><PmtInf><CdtTrfTxInf><Purp>配下のタグ	2-6-1
	Urgent <CstmrCdtTrfInitn><PmtInf><CdtTrfTxInf><PmtTpInf><SvcLvl><Cd>タグ	2-6-2
	受取人情報 <CstmrCdtTrfInitn><PmtInf><CdtTrfTxInf><Cdtr>配下のタグ	2-6-3

引落口座拠点	アップロードファイル <XML Tag>	参照先
	受取人銀行情報 <CstmrCdtTrfInitn><PmtInf><CdtTrfTxInf><CdtrAgt>配下のタグ	2-6-4
	中継銀行情報 <CstmrCdtTrfInitn><PmtInf><CdtTrfTxInf><IntrmyAgt1>配下のタグ	2-6-5
	最終依頼人情報、最終受取人情報、 規制上の申告(送金銀行宛の申告、受取人銀行宛の申告)、 受取人へのメッセージ <CstmrCdtTrfInitn><PmtInf><CdtTrfTxInf><UltmtDbtr>配下のタグ <CstmrCdtTrfInitn><PmtInf><CdtTrfTxInf><UltmtCdtr>配下のタグ <CstmrCdtTrfInitn><PmtInf><CdtTrfTxInf><RgltryRptg><Dtls><Inf>タグ <CstmrCdtTrfInitn><PmtInf><CdtTrfTxInf><RmtInf><Ustrd>タグ	2-6-6
	送金銀行宛連絡事項 <CstmrCdtTrfInitn><PmtInf><CdtTrfTxInf><InstrForDbtrAgt>タグ	2-6-7
・台北支店	送金目的・送金目的コード <CstmrCdtTrfInitn><PmtInf><CdtTrfTxInf><Purp>配下のタグ	2-7-1
	Urgent <CstmrCdtTrfInitn><PmtInf><CdtTrfTxInf><PmtTpInf><SvcLvl><Cd>タグ	2-7-2
	受取人情報 <CstmrCdtTrfInitn><PmtInf><CdtTrfTxInf><Cdtr>配下のタグ	2-7-3
	受取人銀行情報 <CstmrCdtTrfInitn><PmtInf><CdtTrfTxInf><CdtrAgt>配下のタグ	2-7-4
	中継銀行情報 <CstmrCdtTrfInitn><PmtInf><CdtTrfTxInf><IntrmyAgt1>配下のタグ	2-7-5
	最終依頼人情報、最終受取人情報、 規制上の申告(送金銀行宛の申告、受取人銀行宛の申告)、 受取人へのメッセージ <CstmrCdtTrfInitn><PmtInf><CdtTrfTxInf><UltmtDbtr>配下のタグ <CstmrCdtTrfInitn><PmtInf><CdtTrfTxInf><UltmtCdtr>配下のタグ <CstmrCdtTrfInitn><PmtInf><CdtTrfTxInf><RgltryRptg><Dtls><Inf>タグ <CstmrCdtTrfInitn><PmtInf><CdtTrfTxInf><RmtInf><Ustrd>タグ	2-7-6
	送金銀行宛連絡事項 <CstmrCdtTrfInitn><PmtInf><CdtTrfTxInf><InstrForDbtrAgt>タグ	2-7-7
・マニラ支店	送金目的・送金目的コード <CstmrCdtTrfInitn><PmtInf><CdtTrfTxInf><Purp>配下のタグ	2-8-1
	Urgent <CstmrCdtTrfInitn><PmtInf><CdtTrfTxInf><PmtTpInf><SvcLvl><Cd>タグ	2-8-2
	受取人情報 <CstmrCdtTrfInitn><PmtInf><CdtTrfTxInf><Cdtr>配下のタグ	2-8-3
	受取人銀行情報 <CstmrCdtTrfInitn><PmtInf><CdtTrfTxInf><CdtrAgt>配下のタグ	2-8-4
	中継銀行情報 <CstmrCdtTrfInitn><PmtInf><CdtTrfTxInf><IntrmyAgt1>配下のタグ	2-8-5
	最終依頼人情報、最終受取人情報、 規制上の申告(送金銀行宛の申告、受取人銀行宛の申告)、 受取人へのメッセージ <CstmrCdtTrfInitn><PmtInf><CdtTrfTxInf><UltmtDbtr>配下のタグ <CstmrCdtTrfInitn><PmtInf><CdtTrfTxInf><UltmtCdtr>配下のタグ <CstmrCdtTrfInitn><PmtInf><CdtTrfTxInf><RgltryRptg><Dtls><Inf>タグ <CstmrCdtTrfInitn><PmtInf><CdtTrfTxInf><RmtInf><Ustrd>タグ	2-8-6
	送金銀行宛連絡事項 <CstmrCdtTrfInitn><PmtInf><CdtTrfTxInf><InstrForDbtrAgt>タグ	2-8-7
・MUFGバンク(マレーシア)	送金目的・送金目的コード <CstmrCdtTrfInitn><PmtInf><CdtTrfTxInf><Purp>配下のタグ	2-9-1

引落口座拠点	アップロードファイル <XML Tag>	参照先
	Urgent <CstmrCdtTrfInitn><PmtInf><CdtTrfTxInf><PmtTpInf><SvcLvl><Cd>タグ	2-9-2
	受取人情報 <CstmrCdtTrfInitn><PmtInf><CdtTrfTxInf><Cdtr>配下のタグ	2-9-3
	受取人銀行情報 <CstmrCdtTrfInitn><PmtInf><CdtTrfTxInf><CdtrAgt>配下のタグ	2-9-4
	中継銀行情報 <CstmrCdtTrfInitn><PmtInf><CdtTrfTxInf><IntrmyAgt1>配下のタグ	2-9-5
	最終依頼人情報、最終受取人情報、 規制上の申告(送金銀行宛の申告、受取人銀行宛の申告)、 受取人へのメッセージ <CstmrCdtTrfInitn><PmtInf><CdtTrfTxInf><UltmtDbtr>配下のタグ <CstmrCdtTrfInitn><PmtInf><CdtTrfTxInf><UltmtCdtr>配下のタグ <CstmrCdtTrfInitn><PmtInf><CdtTrfTxInf><RgltryRptg><Dtls><Inf>タグ <CstmrCdtTrfInitn><PmtInf><CdtTrfTxInf><RmtInf><Ustrd>タグ	2-9-6
	送金銀行宛連絡事項 <CstmrCdtTrfInitn><PmtInf><CdtTrfTxInf><InstrForDbtrAgt>タグ	2-9-7

1 CSV フォーマットの場合

1-1 オークランド支店、カナダ支店、シカゴ支店、シドニー支店、シンガポール支店、ニューヨーク支店、ミラノ支店、ロスアンゼルス支店、香港支店、MUFG バンク(トルコ)

1-1-1 送金目的・送金目的コード

◆入力要件

- ・ 以下の場合は送金目的情報の設定が必須になります。以下に該当しない場合は任意になります。

引落口座拠点	送金区分	通貨
MUFG バンク(トルコ)	外国送金、国内送金	TRY

◆アップロードファイルへの設定方法

- ・ 「送金目的」(フィールド#13)または「送金目的コード」(フィールド#14)のいずれかに設定してください。
送金目的の入力要件と送金目的コードは、こちらをご参照ください。

 <https://www.bk.mufg.jp/ebusiness/gplus/purposeofremittance.html>

◆画面へのマッピング方法

- ・ 設定した情報は以下のように画面に表示します。
- ・ 「送金目的」(フィールド#13)に設定した場合

アップロードファイル			画面	
#	項目	設定例	項目名	表示例
13	送金目的	Fixed Income	送金目的	Fixed Income

- ・ 「送金目的コード」(フィールド#14)に設定した場合

アップロードファイル			画面	
#	項目	設定例	項目名	表示例
14	送金目的コード	CSDB	送金目的	CSDB

1-1-2 Urgent 指定

◆入力要件

- ・ 何も設定しないでください。

1-1-3 受取人情報

◆入力要件

- ・「受取人名」(フィールド#21)の設定が必須になります。
- ・「受取人住所(市 / 町村)」(フィールド#23)ならびに「受取人住所(国)」(フィールド#24)が以下の場合は、設定が任意になります。以下に該当しない場合は必須になります。

引落口座拠点	送金区分
シンガポール支店	国内送金
オークランド支店、カナダ支店、シカゴ支店、シドニー支店、シンガポール支店、ニューヨーク支店、ミラノ支店、ロスアンゼルス支店、香港支店、MUFG バンク(トルコ)	店内振替

- ・上記以外の受取人住所情報は任意になります。

◆アップロードファイルへの設定方法

- ・設定した情報は区切り文字"△"(半角スペース)で連結し、受取人情報として取り扱いするため、連結後の区切り文字"△"(半角スペース)を含めた桁数が140桁以内で設定してください。
140桁を超えた場合はエラーとなります。

◆画面へのマッピング方法

- ・以下の表に該当する場合は、各項目は以下の順番(140桁以内)で連結を行います。
#21(*)△#22△#25△#26△#27△#28△#29△#30△#23△#24
(項目がブランクの場合は区切り文字"△"も含め連結しません。)
(*)「受取人名」(フィールド#21)に設定した情報は、画面の「名前」に表示します。

引落口座拠点	送金区分
シンガポール支店	国内送金
オークランド支店、カナダ支店、シカゴ支店、シドニー支店、シンガポール支店、ニューヨーク支店、ミラノ支店、ロスアンゼルス支店、香港支店	店内振替

- ・連結した情報は画面項目に以下の右表の通り分割し表示します。

【引落口座拠点が上記表に該当し、受取人名を35桁未満で設定した場合】

アップロードファイル			画面	
#	項目名	設定例	項目名 (マップ桁数)	表示例
-	受取人情報		受取人情報	
21	受取人名	AABBCC Company	名前 (1~35桁)	AABBCC Company
22	受取人住所 (住所 / 番地)	Straits View 1 Abc Tower 23 45	住所 / 番地 (36~105桁)	Straits View 1 Abc Tower 23 45 △123456△Customer Relations △Personal Bank
23	受取人住所 (市 / 町村)	Singapore	市 / 町村	(ブランク)
24	受取人住所(国)	SG	国名 (106~140桁)	ing Division△Singapore△SG
25	受取人住所 (郵便番号)	123456	(△は連結用の半角スペースを表しているもので画面上には表示されません)	
26	受取人住所(課名)	Customer Relations		
27	受取人住所(部署名)	Personal Banking Division		
28	受取人住所(区域)			
29	受取人住所 (地方 / 郡 / 地域)			
30	受取人住所(県 / 州)			

【引落口座拠点が上記表に該当し、受取人名を35桁で設定した場合】

受取人名を35桁で設定した場合には、「住所 / 番地」のはじめにスペースが入ります。

アップロードファイル		
#	項目名	設定例
-	受取人情報	
21	受取人名	AAAAABBBBBBCCC CCDDDDDEEEEF F Company
22	受取人住所 (住所 / 番地)	Straits View 1 Abc Tower 23 4567
23	受取人住所 (市 / 町村)	Singapore
24	受取人住所(国)	SG
25	受取人住所 (郵便番号)	123456
26	受取人住所(課名)	Customer Relations
27	受取人住所(部署名)	Personal Banking Division
28	受取人住所(区域)	
29	受取人住所 (地方 / 郡 / 地域)	
30	受取人住所(県 / 州)	



画面	
項目名 (マップ桁数)	表示例
受取人情報	
名前 (1~35桁)	AAAAABBBBBBCCCCDDDDDD EEEEFF Company
住所 / 番地 (36~105桁)	△Straits View 1 Abc Tower 23 4567△123456△Customer Re lations△Persona
市 / 町村	(ブランク)
国名 (106~140桁)	I Banking Division△Singapore △SG

(△は連結用の半角スペースを表しているもので画面上には表示されません)

1-1-4 受取人銀行情報

◆入力要件

- 受取人銀行情報の入力要件については
『送金アップロードデータ項目一覧(GCMS Plus フォーマット ISO20022(CSV)_MT 変換用)』をご参照ください。
- 本項目は設定が必須になります。「受取人銀行SWIFT BIC」(フィールド#35)、「受取人銀行現地決済機関コード」(フィールド#37)、または「受取人銀行(銀行名)」(フィールド#36)のいずれかを設定してください。
重複して設定した場合は「受取人銀行SWIFT BIC」、「受取人銀行現地決済機関コード」、「受取人銀行(銀行名)」の順に優先して1つのみ設定します。
- 「受取人銀行(銀行名)」(フィールド#36)で設定する場合は送金区分により必須になる項目が異なります。
送金区分と必須になる項目は以下になります。

送金区分	必須項目
外国送金 国内送金	「受取人銀行(銀行名)」(フィールド#36) 「受取人銀行(市 / 町村)」(フィールド#39) 「受取人銀行(国)」(フィールド#40)
店内振替	「受取人銀行(銀行名)」(フィールド#36)

上記以外の受取人銀行住所情報(フィールド#38~46)は任意になります。

◆アップロードファイルへの設定方法

- 「受取人銀行(銀行名)」(フィールド#36)で設定する場合は設定した情報を区切り文字"△"(半角スペース)で連結し、受取人銀行情報として取り扱いするため、連結後の区切り文字"△"(半角スペース)を含めた桁数が140桁以内で設定してください。140桁を超えた場合はエラーとなります。

◆画面へのマッピング方法

- 「受取人銀行(銀行名)」(フィールド#36)で設定する場合は以下の順番(140桁以内)で連結を行います。
#36△#38△#41△#42△#43△#44△#45△#46△#39△#40
(項目がブランクの場合は区切り文字"△"も含め連結しません。)
- 連結した情報は画面項目に以下の右表の通り分割し表示します。

アップロードファイル		
#	項目名	設定例
-	受取人銀行情報	
36	受取人銀行(銀行名)	ABCDE Bank Ltd
38	受取人銀行 (住所 / 番地)	Straits View 1 Abc Tower 23 45
39	受取人銀行 (市 / 町村)	Singapore
40	受取人銀行 (国)	SG
41	受取人銀行 (郵便番号)	123456
42	受取人銀行 (課名)	Customer Relations
43	受取人銀行 (部署名)	Personal Banking Division
44	受取人銀行 (区域)	
45	受取人銀行 (地方 / 郡 / 地域)	
46	受取人銀行 (県 / 州)	



画面	
項目名 (マップ桁数)	表示例
受取人銀行情報	
銀行	
銀行名 (1~35桁)	ABCDE Bank Ltd△Straits View 1 Abc T
支店名 (36~105桁)	ower 23 45△123456△Custom er Relations△Personal Banking Division△Singapo
住所 / 番地	(ブランク)
市 / 町村	(ブランク)
国名 (106~140桁)	re△SG

(△は連結用の半角スペースを表しているもので画面上には表示されません)

1-1-5 中継銀行情報

◆入力要件

- 中継銀行情報の入力要件については
『送金アップロードデータ項目一覧 (GCMS Plus フォーマット ISO20022(CSV)_MT 変換用)』を
ご参照ください。
- 設定する場合は「中継銀行 SWIFT BIC」(フィールド#47)または「中継銀行(銀行名)」(フィールド#48)の
いずれかを設定してください。
重複して設定した場合は「中継銀行SWIFT BIC」を優先して設定します。
- 「中継銀行(銀行名)」(フィールド#48)で設定する場合は、「中継銀行(市 / 町村)」(フィールド#50)ならびに
「中継銀行(国)」(フィールド#51)の設定が必須になります。
- 上記以外の中継銀行住所情報は任意になります。

◆アップロードファイルへの設定方法

- 「中継銀行(銀行名)」(フィールド#48)で設定する場合は設定した情報を区切り文字"△"(半角スペース)で連結
し、中継銀行情報として取り扱いするため、連結後の区切り文字"△"(半角スペース)を含めた桁数が 140 桁以
内で設定してください。140 桁を超えた場合はエラーとなります。

◆画面へのマッピング方法

- 「中継銀行(銀行名)」(フィールド#48)で設定する場合は以下の順番(140 桁以内)で連結を行います。
#48△#49△#52△#53△#54△#55△#56△#57△#50△#51
(項目がブランクの場合は区切り文字"△"も含め連結しません。)
- 連結した情報は画面項目に以下の右表の通り分割し表示します。

アップロードファイル		
#	項目名	設定例
-	中継銀行情報	
48	中継銀行(銀行名)	ABCDE Bank Ltd
49	中継銀行 (住所 / 番地)	Straits View 1 Abc Tower 23 45
50	中継銀行(市 / 町村)	Singapore
51	中継銀行(国)	SG
52	中継銀行(郵便番号)	123456
53	中継銀行(課名)	Customer Relations
54	中継銀行(部署名)	Personal Banking Division
55	中継銀行(区域)	
56	中継銀行 (地方 / 郡 / 地域)	
57	中継銀行(県 / 州)	



画面	
項目名 (マップ桁数)	表示例
中継銀行情報	
銀行	
銀行名 (1~35桁)	ABCDE Bank Ltd△Straits View 1 Abc T
支店名 (36~105桁)	ower 23 45△123456△Custom er Relations△Personal Banking Division△Singapo
住所 / 番地	(ブランク)
市 / 町村	(ブランク)
国名 (106~140桁)	re△SG

(△は連結用の半角スペースを表しているもので画面上には表示されません)

1-1-6 最終依頼人情報、最終受取人情報、 規制上の申告(送金銀行宛情報)1～10、 規制上の申告(受取人銀行宛情報)1～10、受取人へのメッセージ

◆入力要件

- ・各項目の入力要件は以下になります。

項目	送金区分	入力要件
最終依頼人情報	外国送金 国内送金 店内振替	<ul style="list-style-type: none"> ・本項目は任意項目になります。 ・設定する場合は「最終依頼人名」(フィールド#58)、 「最終依頼人住所(市 / 町村)」(フィールド#60)ならびに 「最終依頼人住所(国)」(フィールド#61)の設定が必須です。 それ以外の項目は設定しないでください。
最終受取人情報	外国送金 国内送金 店内振替	<ul style="list-style-type: none"> ・本項目は任意項目になります。 ・設定する場合は「最終受取人名」(フィールド#70)、 「最終受取人住所(市 / 町村)」(フィールド#72)ならびに 「最終受取人住所(国)」(フィールド#73)の設定が必須です。 それ以外の項目は設定しないでください。
規制上の申告 (送金銀行宛情報)1～10	外国送金 店内振替	<ul style="list-style-type: none"> ・本項目は任意項目になります。 ・規制上の申告(送金銀行宛情報)を設定する場合は、 「規制上の申告(送金銀行宛情報)1」(フィールド#82)から順に設定してください。
	国内送金	<ul style="list-style-type: none"> ・何も設定しないでください。
規制上の申告 (受取人銀行宛情報)1～10	外国送金 店内振替	<ul style="list-style-type: none"> ・本項目は任意項目になります。 ・規制上の申告(受取人銀行宛情報)を設定する場合は、 「規制上の申告(受取人銀行宛情報)1」(フィールド#96)から順に設定してください。
	国内送金	<ul style="list-style-type: none"> ・何も設定しないでください。
受取人へのメッセージ	外国送金 国内送金 店内振替	<ul style="list-style-type: none"> ・本項目は任意項目になります。 ・受取人へのメッセージを設定してください。

◆アップロードファイルへの設定方法

- 以下のマッピング方法を踏まえ、連結した情報が140桁以内になるように設定してください。
140桁を超えた場合はエラーとなります。

◆画面へのマッピング方法

- 設定した情報は区切り文字で連結し、画面の「受取人へのメッセージ」に表示します。
- 項目は以下の順番(140桁以内)で連結を行います。
#106△UD/#58, #60, #61△UC/#70, #72, #73△#82△～△#91△#96△～△#105
(項目がブランクの場合は区切り文字"△"も含め連結しません。)
- 区切り文字は最終依頼人情報ならびに最終受取人情報の各項目については","(カンマ)、それ以外の項目は"△"(半角スペース)が設定されます。
- 最終依頼人を設定する場合は先頭に"UD/"が、最終受取人を設定する場合は先頭に"UC/"が設定されます。

アップロードファイル		
#	項目名	設定例
58	最終依頼人名	XYZ Air Corp
60	最終依頼人住所(市 / 町村)	Hanoi
61	最終依頼人住所(国)	Viet Nam
70	最終受取人名	XYZ Parts
72	最終受取人住所(市 / 町村)	Hanoi
73	最終受取人住所(国)	Viet Nam
82	規制上の申告(送金銀行宛情報)1	aaaaa
83	規制上の申告(送金銀行宛情報)2	bbbbb
84	規制上の申告(送金銀行宛情報)3	ccccc
85 ～ 91	規制上の申告(送金銀行宛情報)4～10	
96	規制上の申告(受取人銀行宛情報)1	xxxxx
97	規制上の申告(受取人銀行宛情報)2	yyyyy
98	規制上の申告(受取人銀行宛情報)3	zzzzz
99 ～ 105	規制上の申告(受取人銀行宛情報)4～10	
106	受取人へのメッセージ	wwwwww wwwwww wwww



画面	
項目名	表示例
受取人へのメッセージ	wwwwwwwwwwwwwwwwww△UD/XYZ Air Corp,Hanoi,Viet Nam△UC/XYZ Parts,Hanoi,Viet Nam△aaaa△bbbb△cccc△xxxx△yyyyyy△zzzzz

(△は連結用の半角スペースを表しているもので画面上には表示されません)

1-1-7 送金銀行宛連絡事項

◆入力要件

- ・ お取引店からご案内があった場合のみ設定してください。

◆アップロードファイルへの設定方法

- ・ 「送金目的」(フィールド#13)または「送金目的コード」(フィールド#14)のいずれにも設定しない場合は 105 桁以内で設定してください。105 桁を超えた場合はエラーとなります。
- ・ 「送金目的」(フィールド#13)または「送金目的コード」(フィールド#14)のいずれかに設定する場合は 70 桁以内で設定してください。70 桁を超えた場合はエラーとなります。

◆画面へのマッピング方法

- ・ 設定した情報は以下のように画面に表示します。

アップロードファイル			画面	
#	項目名	設定例	項目名	表示例
107	送金銀行宛連絡事項	XXXXXX	送金銀行宛連絡事項	XXXXXX



1-2 チェナイ支店、ニューデリー支店、ベンガルール支店、ムンバイ支店

1-2-1 送金目的・送金目的コード

◆入力要件

- ・送金区分が外国送金の場合のみ送金目的情報の設定が必須になります。

◆アップロードファイルへの設定方法

- ・送金区分が外国送金の場合は「規制上の申告(送金銀行宛情報)1」(フィールド#82)に設定してください。
「送金目的」(フィールド#13)または「送金目的コード」(フィールド#14)に設定した場合はエラーとなります。
送金目的の入力要件と送金目的コードは、こちらをご参照ください。

🔗 <https://www.bk.mufg.jp/ebusiness/gplus/purposeofremittance.html>

◆画面へのマッピング方法

- ・画面へのマッピング方法は、🔗 1-2-6 をご確認ください。

1-2-2 Urgent 指定

◆入力要件

- ・何も設定しないでください。

1-2-3 受取人情報

◆入力要件

- ・送金区分が外国送金の場合は「受取人名」(フィールド#21)、「受取人住所(市 / 町村)」(フィールド#23)ならびに「受取人住所(国)」(フィールド#24)の設定が必須になります。
- ・送金区分が店内振替の場合は「受取人名」(フィールド#21)の設定が必須になります。
- ・上記以外の受取人住所情報は任意になります。

◆アップロードファイルへの設定方法

- ・設定した情報は区切り文字"△"(半角スペース)で連結し、受取人情報として取り扱いするため、連結後の区切り文字"△"(半角スペース)を含めた桁数が140桁以内で設定してください。
140桁を超えた場合はエラーとなります。

◆画面へのマッピング方法

- ・各項目は以下の順番(140桁以内)で連結を行います。
#21(*)△#22△#25△#26△#27△#28△#29△#30△#23△#24
(項目がブランクの場合は区切り文字"△"も含め連結しません)
(*)「受取人名」(フィールド#21)に設定した情報は、画面の「名前」に表示します。
- ・連結した情報は画面項目に以下の右表の通り分割し表示します。

【受取人名を35桁未満で設定した場合】

アップロードファイル		
#	項目名	設定例
-	受取人情報	
21	受取人名	AABBCC Company
22	受取人住所 (住所 / 番地)	Straits View 1 Abc Tower 23 45
23	受取人住所 (市 / 町村)	Singapore
24	受取人住所(国)	SG
25	受取人住所 (郵便番号)	123456
26	受取人住所(課名)	Customer Relations
27	受取人住所(部署名)	Personal Banking Division
28	受取人住所(区域)	
29	受取人住所 (地方 / 郡 / 地域)	
30	受取人住所(県 / 州)	



画面	
項目名 (マップ桁数)	表示例
受取人情報	
名前 (1～35桁)	AABBCC Company
住所 / 番地 (36～105桁)	Straits View 1 Abc Tower 23 45 △123456△Customer Relations △Personal Bank
市 / 町村	(ブランク)
国名 (106～140桁)	ing Division△Singapore△SG

(△は連結用の半角スペースを表しているもので画面上には表示されません)

【受取人名を 35 桁で設定した場合】

受取人名を 35 桁で設定した場合には、「住所 / 番地」のはじめにスペースが入ります。

アップロードファイル		
#	項目名	設定例
-	受取人情報	
21	受取人名	AAAAABBBBBBCCC CCDDDDDEEEEF F Company
22	受取人住所 (住所 / 番地)	Straits View 1 Abc Tower 23 4567
23	受取人住所 (市 / 町村)	Singapore
24	受取人住所(国)	SG
25	受取人住所 (郵便番号)	123456
26	受取人住所(課名)	Customer Relations
27	受取人住所(部署名)	Personal Banking Division
28	受取人住所(区域)	
29	受取人住所 (地方 / 郡 / 地域)	
30	受取人住所(県 / 州)	



画面	
項目名 (マップ桁数)	表示例
受取人情報	
名前 (1～35桁)	AAAAABBBBBBCCCCDDDDDD EEEEFF Company
住所 / 番地 (36～105桁)	△Straits View 1 Abc Tower 23 4567△123456△Customer Re lations△Persona
市 / 町村	(ブランク)
国名 (106～140桁)	I Banking Division△Singapore △SG

(△は連結用の半角スペースを表しているもので画面上には表示されません)

1-2-4 受取人銀行情報

◆入力要件

- 受取人銀行情報の入力要件については
『送金アップロードデータ項目一覧(GCMS Plus フォーマット ISO20022(CSV)_MT 変換用)』をご参照ください。
- 本項目は設定が必須になります。「受取人銀行SWIFT BIC」(フィールド#35)、「受取人銀行現地決済機関コード」(フィールド#37)、または「受取人銀行(銀行名)」(フィールド#36)のいずれかを設定してください。
重複して設定した場合は「受取人銀行SWIFT BIC」、「受取人銀行現地決済機関コード」、「受取人銀行(銀行名)」の順に優先して1つのみ設定します。
- 「受取人銀行(銀行名)」(フィールド#36)で設定する場合は送金区分により必須になる項目が異なります。
必須になる項目は以下になります。

送金区分	必須項目
外国送金	「受取人銀行(銀行名)」(フィールド#36) 「受取人銀行(市 / 町村)」(フィールド#39) 「受取人銀行(国)」(フィールド#40)
店内振替	「受取人銀行(銀行名)」(フィールド#36)

上記以外の受取人銀行住所情報(フィールド#38~46)は任意になります。

◆アップロードファイルへの設定方法

- 「受取人銀行(銀行名)」(フィールド#36)で設定する場合は設定した情報を区切り文字"△"(半角スペース)で連結し、受取人銀行情報として取り扱いするため、連結後の区切り文字"△"(半角スペース)を含めた桁数が140桁以内で設定してください。140桁を超えた場合はエラーとなります。

◆画面へのマッピング方法

- 「受取人銀行(銀行名)」(フィールド#36)で設定する場合は以下の順番(140桁以内)で連結を行います。
#36△#38△#41△#42△#43△#44△#45△#46△#39△#40
(項目がブランクの場合は区切り文字"△"も含め連結しません。)
- 連結した情報は画面項目に以下の右表の通り分割し表示します。

アップロードファイル		
#	項目名	設定例
-	受取人銀行情報	
36	受取人銀行(銀行名)	ABCDE Bank Ltd
38	受取人銀行(住所 / 番地)	Straits View 1 Abc Tower 23 45
39	受取人銀行(市 / 町村)	Singapore
40	受取人銀行(国)	SG
41	受取人銀行(郵便番号)	123456
42	受取人銀行(課名)	Customer Relations
43	受取人銀行(部署名)	Personal Banking Division
44	受取人銀行(区域)	
45	受取人銀行(地方 / 郡 / 地域)	
46	受取人銀行(県 / 州)	




画面	
項目名 (マップ桁数)	表示例
受取人銀行情報	
銀行	
銀行名 (1~35桁)	ABCDE Bank Ltd△Straits View 1 Abc T
支店名 (36~105桁)	ower 23 45△123456△Customer Relations△Personal Banking Division△Singapo
住所 / 番地	(ブランク)
市 / 町村	(ブランク)
国名 (106~140桁)	re△SG

(△は連結用の半角スペースを表しているもので画面上には表示されません)

1-2-5 中継銀行情報

◆入力要件

- ・中継銀行情報の入力要件については
 『送金アップロードデータ項目一覧 (GCMS Plus フォーマット ISO20022(CSV)_MT 変換用)』をご参照ください。
- ・設定する場合は「中継銀行 SWIFT BIC」(フィールド#47)または「中継銀行(銀行名)」(フィールド#48)のいずれかを設定してください。
 重複して設定した場合は「中継銀行SWIFT BIC」を優先して設定します。
- ・「中継銀行(銀行名)」(フィールド#48)で設定する場合は、「中継銀行(市 / 町村)」(フィールド#50)、ならびに「中継銀行(国)」(フィールド#51)の設定が必須になります。
- ・上記以外の中継銀行住所情報は任意になります。

◆アップロードファイルへの設定方法

- ・「中継銀行(銀行名)」(フィールド#48)で設定する場合は設定した情報を区切り文字"△"(半角スペース)で連結し、中継銀行情報として取り扱うため、連結後の区切り文字"△"(半角スペース)を含めた桁数が140桁以内で設定してください。140桁を超えた場合はエラーとなります。

◆画面へのマッピング方法

- ・「中継銀行(銀行名)」(フィールド#48)で設定する場合は以下の順番(140桁以内)で連結を行います。
 #48△#49△#52△#53△#54△#55△#56△#57△#50△#51
 (項目がブランクの場合は区切り文字"△"も含め連結しません。)
- ・連結した情報は画面項目に以下の右表の通り分割し表示します。

アップロードファイル		
#	項目名	設定例
-	中継銀行情報	
48	中継銀行(銀行名)	ABCDE Bank Ltd
49	中継銀行(住所 / 番地)	Straits View 1 Abc Tower 23 45
50	中継銀行(市 / 町村)	Singapore
51	中継銀行(国)	SG
52	中継銀行(郵便番号)	123456
53	中継銀行(課名)	Customer Relations
54	中継銀行(部署名)	Personal Banking Division
55	中継銀行(区域)	
56	中継銀行(地方 / 郡 / 地域)	
57	中継銀行(県 / 州)	



画面	
項目名 (マップ桁数)	表示例
中継銀行情報	
銀行	
銀行名 (1~35桁)	ABCDE Bank Ltd△Straits View 1 Abc T
支店名 (36~105桁)	ower 23 45△123456△Customer Relations△Personal Banking Division△Singapo
住所 / 番地	(ブランク)
市 / 町村	(ブランク)
国名 (106~140桁)	re△SG

(△は連結用の半角スペースを表しているもので画面上には表示されません)

1-2-6 最終依頼人情報、最終受取人情報、 規制上の申告(送金銀行宛情報)1～10、 規制上の申告(受取人銀行宛情報)1～10、受取人へのメッセージ

◆入力要件

- ・各項目の入力要件は以下になります。

項目	送金区分	入力要件
最終依頼人情報	外国送金 店内振替	<ul style="list-style-type: none"> ・本項目は任意項目になります。 ・設定する場合は「最終依頼人名」(フィールド#58)、「最終依頼人住所(市 / 町村)」(フィールド#60)ならびに「最終依頼人住所(国)」(フィールド#61)の設定が必須です。それ以外の項目は設定しないでください。
最終受取人情報	外国送金 店内振替	<ul style="list-style-type: none"> ・本項目は任意項目になります。 ・設定する場合は「最終受取人名」(フィールド#70)、「最終受取人住所(市 / 町村)」(フィールド#72)ならびに「最終受取人住所(国)」(フィールド#73)の設定が必須です。それ以外の項目は設定しないでください。
規制上の申告 (送金銀行宛情報)1	外国送金	<ul style="list-style-type: none"> ・本項目は必須項目になります。送金目的情報を設定してください。
規制上の申告 (送金銀行宛情報)2～10		<ul style="list-style-type: none"> ・本項目は任意項目になります。 ・規制上の申告(送金銀行宛情報)を設定する場合は、「規制上の申告(送金銀行宛情報)2」(フィールド#83)から順に設定してください。
規制上の申告 (送金銀行宛情報)1～10	店内振替	<ul style="list-style-type: none"> ・本項目は任意項目になります。 ・規制上の申告(送金銀行宛情報)を設定する場合は、「規制上の申告(送金銀行宛情報)1」(フィールド#82)から順に設定してください。
規制上の申告 (受取人銀行宛情報)1～10	外国送金 店内振替	<ul style="list-style-type: none"> ・本項目は任意項目になります。 ・規制上の申告(受取人銀行宛情報)を設定する場合は、「規制上の申告(受取人銀行宛情報)1」(フィールド#96)から順に設定してください。
受取人へのメッセージ	外国送金 店内振替	<ul style="list-style-type: none"> ・本項目は任意項目になります。受取人へのメッセージを設定してください。

◆アップロードファイルへの設定方法

- 以下のマッピング方法を踏まえ、連結した情報が140桁以内になるように設定してください。
140桁を超えた場合はエラーとなります。
- 送金区分が外国送金の場合は「規制上の申告(送金銀行宛情報)1」(フィールド#82)に送金目的情報を22桁以内で設定してください。
送金目的の入力要件と送金目的コードは、こちらをご参照ください。
<https://www.bk.mufig.jp/ebusiness/gplus/purposeofremittance.html>

◆画面へのマッピング方法

- 設定した情報は区切り文字で連結し、画面の「受取人へのメッセージ」に表示します。
- 項目は以下の順番(140桁以内)で連結を行います。
#106△UD/#58, #60, #61△UC/#70, #72, #73△#82△～△#91△#96△～△#105
(項目がブランクの場合は区切り文字"△"も含め連結しません。)
- 区切り文字は最終依頼人情報ならびに最終受取人情報の各項目については","(カンマ)、それ以外の項目は"△"(半角スペース)が設定されます。
- 最終依頼人を設定する場合は先頭に"UD/"が、最終受取人を設定する場合は先頭に"UC/"が設定されます。
- 「規制上の申告(送金銀行宛情報)1」(フィールド#82)に送金目的情報を設定した場合は画面の「送金目的」に表示します。

【送金区分が外国送金の場合】

アップロードファイル			画面	
#	項目名	設定例	項目名	表示例
82	規制上の申告(送金銀行宛情報)1	Fixed Income	送金目的	Fixed Income
58	最終依頼人名	XYZ Air Corp	受取人へのメッセージ	wwwwwwwwwwwwwww△UD/XYZ Air Corp,Hanoi,Viet Nam△UC/XYZ Parts,Hanoi,Viet Nam △bbbbbb△ccccc△xxxxxx△yyyyyyzzzzzz
60	最終依頼人住所(市 / 町村)	Hanoi		
61	最終依頼人住所(国)	Viet Nam		
70	最終受取人名	XYZ Parts		
72	最終受取人住所(市 / 町村)	Hanoi		
73	最終受取人住所(国)	Viet Nam		
83	規制上の申告(送金銀行宛情報)2	bbbbbb		
84	規制上の申告(送金銀行宛情報)3	ccccc		
85 ～ 91	規制上の申告(送金銀行宛情報)4～10			
96	規制上の申告(受取人銀行宛情報)1	xxxxxx		
97	規制上の申告(受取人銀行宛情報)2	yyyyyy		
98	規制上の申告(受取人銀行宛情報)3	zzzzzz		
99 ～ 105	規制上の申告(受取人銀行宛情報)4～10			
106	受取人へのメッセージ	wwwwww wwwwww ww		

(△は連結用の半角スペースを表しているもので画面上には表示されません)

1-2-7 送金銀行宛連絡事項

◆入力要件

- ・ お取引店からご案内があった場合のみ設定してください。

◆アップロードファイルへの設定方法

- ・ 「送金目的」(フィールド#13)または「送金目的コード」(フィールド#14)のいずれにも設定しない場合は 105 桁以内で設定してください。105 桁を超えた場合はエラーとなります。
- ・ 「送金目的」(フィールド#13)または「送金目的コード」(フィールド#14)のいずれかに設定する場合は 70 桁以内で設定してください。70 桁を超えた場合はエラーとなります。

◆画面へのマッピング方法

- ・ 設定した情報は以下のように画面に表示します。

アップロードファイル			画面	
#	項目名	設定例	項目名	表示例
107	送金銀行宛連絡事項	XXXXXX	送金銀行宛連絡事項	XXXXXX



1-3 ジャカルタ支店、スラバヤ出張所

1-3-1 送金目的・送金目的コード

◆入力要件

- ・送金区分が外国送金の場合のみ送金目的情報の設定が必須になります。

◆アップロードファイルへの設定方法

- ・送金区分が外国送金または国内送金の場合は、「規制上の申告(送金銀行宛情報)1」(フィールド#82)に設定してください。「送金目的」(フィールド#13)または「送金目的コード」(フィールド#14)に設定した場合はエラーとなります。

送金目的の入力要件と送金目的コードは、こちらをご参照ください。

 <https://www.bk.mufg.jp/ebusiness/gplus/purposeofremittance.html>

◆画面へのマッピング方法

- ・画面へのマッピング方法は、 1-3-2 をご確認ください。


1-3-2 Urgent 指定、最終依頼人情報、最終受取人情報、 規制上の申告(送金銀行宛情報)1～10、 規制上の申告(受取人銀行宛情報)1～10、受取人へのメッセージ

◆入力要件

- ・各項目の入力要件は以下になります。

項目	送金区分	入力要件
Urgent 指定	外国送金	<ul style="list-style-type: none"> ・当項目は利用しないでください。 ・Urgent 情報を設定する場合は「規制上の申告(送金銀行宛情報)2」(フィールド#83)に"RRCRnnnnn+"で設定してください。
	国内送金 店内振替	<ul style="list-style-type: none"> ・当項目は利用しないでください。 ・Urgent 情報を設定する場合は「規制上の申告(送金銀行宛情報)1」(フィールド#82)または「規制上の申告(送金銀行宛情報)2」(フィールド#83)に"RRCRnnnnn+"で設定してください。
最終依頼人情報	外国送金 国内送金 店内振替	<ul style="list-style-type: none"> ・本項目は任意項目になります。 ・設定する場合は「最終依頼人名」(フィールド#58)、「最終依頼人住所(市 / 町村)」(フィールド#60)ならびに「最終依頼人住所(国)」(フィールド#61)の設定が必須です。それ以外の項目は設定しないでください。
最終受取人情報	外国送金 国内送金 店内振替	<ul style="list-style-type: none"> ・本項目は任意項目になります。 ・設定する場合は「最終受取人名」(フィールド#70)、「最終受取人住所(市 / 町村)」(フィールド#72)ならびに「最終受取人住所(国)」(フィールド#73)の設定が必須です。それ以外の項目は設定しないでください。
規制上の申告 (送金銀行宛情報)1	外国送金	<ul style="list-style-type: none"> ・本項目は必須項目になります。 ・送金目的情報を設定してください。
	国内送金	<ul style="list-style-type: none"> ・本項目は任意項目になります。 ・送金目的情報や"RRCRnnnnn+"情報の設定が可能です。
	店内振替	<ul style="list-style-type: none"> ・本項目は任意項目になります。 ・規制上の申告(送金銀行宛情報)情報や"RRCRnnnnn+"情報の設定が可能です。
規制上の申告 (送金銀行宛情報)2	外国送金 国内送金 店内振替	<ul style="list-style-type: none"> ・本項目は任意項目になります。 ・規制上の申告(送金銀行宛情報)情報や"RRCRnnnnn+"情報の設定が可能です。
規制上の申告 (送金銀行宛情報) 3～10	外国送金 国内送金 店内振替	<ul style="list-style-type: none"> ・本項目は任意項目になります。 ・規制上の申告(送金銀行宛情報)情報の設定が可能です。
規制上の申告 (受取人銀行宛情報) 1～10	外国送金 店内振替 国内送金	<ul style="list-style-type: none"> ・本項目は任意項目になります。 ・規制上の申告(受取人銀行宛情報)情報の設定が可能です。
受取人へのメッセージ	外国送金 国内送金 店内振替	<ul style="list-style-type: none"> ・本項目は任意項目になります。 ・受取人へのメッセージを設定してください。

◆アップロードファイルへの設定方法

- ・以下のマッピング方法を踏まえ、連結した情報が 140 桁以内になるように設定してください。
140 桁を超えた場合はエラーとなります。
- ・送金目的情報を設定する場合、送金目的情報を 22 桁以内で設定してください。
- ・送金目的の入力要件と送金目的コードは、こちらをご参照ください。
 <https://www.bk.mufig.jp/ebusiness/gplus/purposeofremittance.html>

- ・"RRCRnnnnn+"の設定方法は以下になります。

"RRCR" + [RTGS] + [Resident] + [Beneficiary Type / Citizenship] + [Relationship] + "+"
例: RRCR0142+, RRCR0240+

「RTGS」に設定できる値は、次のいずれかです。

送金区分が外国送金と店内振替の場合は以下になります。

0: (not selected)

送金区分が国内送金の場合は以下になります。

0: (not selected)

1: RTGS

「Resident」に設定できる値は、次のいずれかです。

0: (Not Selected)

1: Resident

2: Non Resident

「Beneficiary Type / Citizenship」に設定できる値は、次のいずれかです。

0: (Not Selected)

3: Individual / Indonesian

4: Corporate / Indonesian

5: Government / Indonesian

6: Individual / Foreigner

7: Corporate / Foreigner

8: Government / Foreigner

「Relationship」に設定できる値は、次のいずれかです。

0: (Not Selected)

1: Affiliate

2: Non Affiliate

3: Not Required

8: Shareholder

9: Group

◆画面へのマッピング方法

- ・ 設定した情報は区切り文字で連結し、画面の「受取人へのメッセージ」に表示します。
- ・ 項目は以下の順番で連結を行います。
送金区分が外国送金または国内送金の場合：
#106△UD/#58, #60, #61△UC/#70, #72, #73△#83△～△#91△#96△～△#105
送金区分が店内振替の場合：
#106△UD/#58, #60, #61△UC/#70, #72, #73△#82△～△#91△#96△～△#105
- ・ 連結後の区切り文字“△”(半角スペース)を含めた桁数が 140 桁以内で設定してください。
140 桁を超えた場合はエラーとなります。
(項目が空白の場合は区切り文字“△”も含め連結しません。)
- ・ 区切り文字は最終依頼人情報ならびに最終受取人情報の各項目については“,”(カンマ)、それ以外の項目は“△”(半角スペース)が設定されます。
- ・ 最終依頼人を設定する場合は先頭に“UD/”が、最終受取人を設定する場合は先頭に“UC/”が設定されます。
- ・ 送金区分が外国送金または国内送金の場合、かつ「規制上の申告(送金銀行宛情報)1」(フィールド#82)に送金目的情報を設定した場合は画面の「送金目的」に表示します。
- ・ 「規制上の申告(送金銀行宛情報)1」(フィールド#82)または「規制上の申告(送金銀行宛情報)2」(フィールド#83)に“RRCRnnnn+”を設定した場合は画面の「Urgent」「Resident」「Beneficiary Type / Citizenship」「Relationship」に表示します。

【送金区分が外国送金または国内送金場合】

アップロードファイル			画面	
#	項目名	設定例	項目名	表示例
82	規制上の申告(送金銀行宛情報)1	Fixed Income	送金目的	Fixed Income
83	規制上の申告(送金銀行宛情報)2	RRCR0238+	Urgent	No
			Resident	Non Resident
			Beneficiary Type / Citizenship	Individual / Indonesian
			Relationship	Shareholder
58	最終依頼人名	XYZ Air Corp	受取人へのメッセージ	Wwwwwwwwwwwwwwwwwww△UD/XYZ Air Corp, Hanoi, Viet Nam△UC/XYZ Parts, Hanoi, Viet Nam△Ccccc△Xxxxx△Yyyyyy△Zzzzzz
60	最終依頼人住所(市 / 町村)	Hanoi		
61	最終依頼人住所(国)	Viet Nam		
70	最終受取人名	XYZ Parts		
72	最終受取人住所(市 / 町村)	Hanoi		
73	最終受取人住所(国)	Viet Nam		
84	規制上の申告(送金銀行宛情報)3	Ccccc		
85	規制上の申告(送金銀行宛情報)4～10			
91				
96	規制上の申告(受取人銀行宛情報)1	Xxxxxx		
97	規制上の申告(受取人銀行宛情報)2	Yyyyyy		
98	規制上の申告(受取人銀行宛情報)3	Zzzzzz		
99	規制上の申告(受取人銀行宛情報)4～10			
105				
106	受取人へのメッセージ	Wwwwwwwwwwwwwwwwwwww		

(△は連結用の半角スペースを表しているもので画面上には表示されません)

1-3-3 受取人情報

◆入力要件

- ・送金区分が外国送金の場合は「受取人名」(フィールド#21)、「受取人住所(市 / 町村)」(フィールド#23)ならびに「受取人住所(国)」(フィールド#24)の設定が必須になります。
- ・送金区分が国内送金または店内振替の場合は「受取人名」(フィールド#21)の設定が必須になります。
- ・上記以外の受取人住所情報は任意になります。

◆アップロードファイルへの設定方法

- ・送金区分が外国送金の場合は設定した情報を区切り文字"△"(半角スペース)で連結し、受取人情報として取り扱いするため、連結後の区切り文字"△"(半角スペース)を含めた桁数が140桁以内で設定してください。140桁を超えた場合はエラーとなります。
- ・送金区分が国内送金または店内振替の場合は「受取人名」(フィールド#21)に受取人名を70桁で設定してください。「受取人住所(住所 / 番地)」(フィールド#22)～「受取人住所(県 / 州)」(フィールド#30)に受取人の住所情報を設定してください。設定した住所情報は区切り文字"△"(半角スペース)で連結し、受取人住所情報として取り扱いするため、連結後の桁数が70桁以内になるように設定してください。それぞれで70桁を超えた場合はエラーとなります。

◆画面へのマッピング方法

- ・送金区分が外国送金の場合、各項目は以下の順番(140桁以内)で連結を行います。
#21△#22△#25△#26△#27△#28△#29△#30△#23△#24
(項目がブランクの場合は区切り文字"△"も含め連結しません。)
- ・連結した情報は画面項目に以下の右表の通り分割し表示します。

【送金区分が外国送金の場合】

アップロードファイル		
#	項目名	設定例
受取人情報		
21	受取人名	AABBCC Company
22	受取人住所 (住所 / 番地)	Straits View 1 Abc Tower 23 45
23	受取人住所 (市 / 町村)	Singapore
24	受取人住所(国)	SG
25	受取人住所 (郵便番号)	123456
26	受取人住所(課名)	Customer Relations
27	受取人住所(部署名)	Personal Banking Division
28	受取人住所(区域)	
29	受取人住所 (地方 / 郡 / 地域)	
30	受取人住所(県 / 州)	



画面	
項目名 (マップ桁数)	表示例
受取人情報	
名前 (1～35桁)	AABBCC Company△Straits View 1 Abc T
住所 / 番地 (36～105桁)	ower 23 45△123456△Customer Relations△Personal Banking Division△Singapo
市 / 町村	(ブランク)
国名 (106～140桁)	re△SG

(△は連結用の半角スペースを表しているもので画面上には表示されません)

- ・送金区分が国内送金または店内振替の場合、「受取人名」(フィールド#21)に設定した情報は他項目と連結せず、画面の「名前」に表示します。
- ・受取人住所情報(フィールド#22～#30)に設定した情報は以下の順番(70桁以内)で連結を行います。
#22△#25△#26△#27△#28△#29△#30△#23△#24
(項目がブランクの場合は区切り文字”△”も含め連結しません。)
連結した情報は画面の「住所 / 番地」に表示します。

【送金区分が国内送金または店内振替の場合】

アップロードファイル			画面	
#	項目名	設定例	項目名	表示例
-	受取人情報		受取人情報	
21	受取人名	AABBCC Company	名前	AABBCC Company
22	受取人住所 (住所 / 番地)	Straits View 1 Abc Tower 23 45	住所 / 番地	Straits View 1 Abc Tower 23 45 △123456△Singapore△SG
23	受取人住所 (市 / 町村)	Singapore	市 / 町村	(ブランク)
24	受取人住所(国)	SG	国名	(ブランク)
25	受取人住所 (郵便番号)	123456	(△は連結用の半角スペースを表しているもので画面上には表示されません)	
26	受取人住所(課名)			
27	受取人住所(部署名)			
28	受取人住所(区域)			
29	受取人住所 (地方 / 郡 / 地域)			
30	受取人住所(県 / 州)			

1-3-4 受取人銀行情報

◆入力要件

- 受取人銀行情報の入力要件については
『送金アップロードデータ項目一覧(GCMS Plus フォーマット ISO20022(CSV)_MT 変換用)』をご参照ください。
- 本項目は設定が必須になります。「受取人銀行SWIFT BIC」(フィールド#35)、「受取人銀行現地決済機関コード」(フィールド#37)、または「受取人銀行(銀行名)」(フィールド#36)のいずれかを設定してください。
重複して設定した場合は「受取人銀行SWIFT BIC」、「受取人銀行現地決済機関コード」、「受取人銀行(銀行名)」の順に優先して1つのみ設定します。
- 「受取人銀行(銀行名)」(フィールド#36)で設定する場合は送金区分により必須になる項目が異なります。
送金区分と必須になる項目は以下になります。

送金区分	必須項目
外国送金	「受取人銀行(銀行名)」(フィールド#36) 「受取人銀行(市 / 町村)」(フィールド#39) 「受取人銀行(国)」(フィールド#40)
国内送金 店内振替	「受取人銀行(銀行名)」(フィールド#36)

上記以外の受取人銀行住所情報(フィールド#38~46)は任意になります。

◆アップロードファイルへの設定方法

- 「受取人銀行(銀行名)」(フィールド#36)で設定する場合は設定した情報を区切り文字"△"(半角スペース)で連結し、受取人銀行情報として取り扱いするため、連結後の区切り文字"△"(半角スペース)を含めた桁数が140桁以内で設定してください。140桁を超えた場合はエラーとなります。

◆画面へのマッピング方法

- 「受取人銀行(銀行名)」(フィールド#36)で設定する場合は以下の順番(140桁以内)で連結を行います。
#36△#38△#41△#42△#43△#44△#45△#46△#39△#40
(項目がブランクの場合は区切り文字"△"も含め連結しません。)
- 連結した情報は画面項目に以下の右表の通り分割し表示します。

アップロードファイル		
#	項目名	設定例
-	受取人銀行情報	
36	受取人銀行(銀行名)	ABCDE Bank Ltd
38	受取人銀行 (住所 / 番地)	Straits View 1 Abc Tower 23 45
39	受取人銀行 (市 / 町村)	Singapore
40	受取人銀行 (国)	SG
41	受取人銀行 (郵便番号)	123456
42	受取人銀行 (課名)	Customer Relations
43	受取人銀行 (部署名)	Personal Banking Division
44	受取人銀行 (区域)	
45	受取人銀行 (地方 / 郡 / 地域)	
46	受取人銀行 (県 / 州)	



画面	
項目名 (マップ桁数)	表示例
受取人銀行情報	
銀行	
銀行名 (1~35桁)	ABCDE Bank Ltd△Straits View 1 Abc T
支店名 (36~105桁)	ower 23 45△123456△Custome r Relations△Personal Banking Division△Singapore
住所 / 番地	(ブランク)
市 / 町村	(ブランク)
国名 (106~140桁)	re△SG

(△は連結用の半角スペースを表しているもので画面上には表示されません)

1-3-5 中継銀行情報

◆入力要件

- 中継銀行情報の入力要件については
『送金アップロードデータ項目一覧(GCMS Plus フォーマット ISO20022(CSV) _MT 変換用)』をご参照ください。
- 設定する場合は「中継銀行 SWIFT BIC」(フィールド#47)または「中継銀行(銀行名)」(フィールド#48)のいずれかを設定してください。
重複して設定した場合は「中継銀行SWIFT BIC」を優先して設定します。
- 「中継銀行(銀行名)」(フィールド#48)で設定する場合は、「中継銀行(市 / 町村)」(フィールド#50)、
ならびに「中継銀行(国)」(フィールド#51)の設定が必須になります。
- 上記以外の中継銀行住所情報は任意になります。

◆アップロードファイルへの設定方法

- 「中継銀行(銀行名)」(フィールド#48)で設定する場合は設定した情報を区切り文字"△"(半角スペース)で連結し、中継銀行情報として取り扱いするため、連結後の区切り文字"△"(半角スペース)を含めた桁数が140桁以内で設定してください。140桁を超えた場合はエラーとなります。

◆画面へのマッピング方法

- 「中継銀行(銀行名)」(フィールド#48)で設定する場合は以下の順番(140桁以内)で連結を行います。
#48△#49△#52△#53△#54△#55△#56△#57△#50△#51
(項目がブランクの場合は区切り文字"△"も含め連結しません。)
- 連結した情報は画面項目に以下の右表の通り分割し表示します。

アップロードファイル		
#	項目名	設定例
-	中継銀行情報	
48	中継銀行(銀行名)	ABCDE Bank Ltd
49	中継銀行(住所 / 番地)	Straits View 1 Abc Tower 23 45
50	中継銀行(市 / 町村)	Singapore
51	中継銀行(国)	SG
52	中継銀行(郵便番号)	123456
53	中継銀行(課名)	Customer Relations
54	中継銀行(部署名)	Personal Banking Division
55	中継銀行(区域)	
56	中継銀行(地方 / 郡 / 地域)	
57	中継銀行(県 / 州)	



画面	
項目名 (マップ桁数)	表示例
中継銀行情報	
銀行	
銀行名 (1~35桁)	ABCDE Bank Ltd△Straits View 1 Abc T
支店名 (36~105桁)	ower 23 45△123456△Customer Relations△Personal Banking Division△Singapo
住所 / 番地	(ブランク)
市 / 町村	(ブランク)
国名 (106~140桁)	re△SG

(△は連結用の半角スペースを表しているもので画面上には表示されません)

1-3-6 送金銀行宛連絡事項

◆入力要件

- ・ お取引店からご案内があった場合のみ設定してください。

◆アップロードファイルへの設定方法

- ・ 「送金目的」(フィールド#13)または「送金目的コード」(フィールド#14)のいずれにも設定しない場合は 96 桁以内で設定してください。96 桁を超えた場合はエラーとなります。
- ・ 「送金目的」(フィールド#13)または「送金目的コード」(フィールド#14)のいずれかに設定する場合は 61 桁以内で設定してください。61 桁を超えた場合はエラーとなります。

◆画面へのマッピング方法

- ・ 設定した情報は以下のように画面に表示します。

アップロードファイル			画面	
#	項目名	設定例	項目名	表示例
107	送金銀行宛連絡事項	XXXXXX	送金銀行宛連絡事項	XXXXXX



1-4 ソウル支店、ヤンゴン支店

1-4-1 送金目的・送金目的コード

◆入力要件

- ・ 以下の場合に送金目的情報の設定が必須になります。以下に該当しない場合は任意になります。

引落口座拠点	送金区分	受取人住所(国)
ソウル支店	外国送金	韓国以外
ヤンゴン支店	外国送金	-

◆アップロードファイルへの設定方法

- ・ 「送金目的」(フィールド#13)または「送金目的コード」(フィールド#14)のいずれかに設定してください。
送金目的の入力要件と送金目的コードは、こちらをご参照ください。

 <https://www.bk.mufig.jp/ebusiness/gplus/purposeofremittance.html>

◆画面へのマッピング方法

- ・ 設定した情報は以下のように画面に表示します。
- ・ 「送金目的」(フィールド#13)に設定した場合

アップロードファイル			画面	
#	項目	設定例	項目名	表示例
13	送金目的	Fixed Income	送金目的	Fixed Income

- ・ 「送金目的コード」(フィールド#14)に設定した場合

アップロードファイル			画面	
#	項目	設定例	項目名	表示例
14	送金目的コード	CSDB	送金目的	CSDB

1-4-2 Urgent 指定

◆入力要件

- ・ 何も設定しないでください。

1-4-3 受取人情報

◆入力要件

- ・送金区分が外国送金の場合は「受取人名」(フィールド#21)、「受取人住所(市 / 町村)」(フィールド#23)ならびに「受取人住所(国)」(フィールド#24)の設定が必須になります。
- ・送金区分が国内送金または店内振替の場合は「受取人名」(フィールド#21)の設定が必須になります。
- ・上記以外の受取人住所情報は任意になります。

◆アップロードファイルへの設定方法

- ・設定した情報は区切り文字"△"(半角スペース)で連結し、受取人情報として取り扱いするため、連結後の区切り文字"△"(半角スペース)を含めた桁数が140桁以内で設定してください。
140桁を超えた場合はエラーとなります。

◆画面へのマッピング方法

- ・各項目は以下の順番(140桁以内)で連結を行います。
#21(*)△#22△#25△#26△#27△#28△#29△#30△#23△#24
(項目がブランクの場合は区切り文字"△"も含め連結しません。)
(*)「受取人名」(フィールド#21)に設定した情報は、画面の「名前」に表示します。
- ・連結した情報は画面項目に以下の右表の通り分割し表示します。

【受取人名を35桁未満で設定した場合】

アップロードファイル		
#	項目名	設定例
-	受取人情報	
21	受取人名	AABBCC Company
22	受取人住所 (住所 / 番地)	Straits View 1 Abc Tower 23 45
23	受取人住所 (市 / 町村)	Singapore
24	受取人住所(国)	SG
25	受取人住所 (郵便番号)	123456
26	受取人住所(課名)	Customer Relations
27	受取人住所(部署名)	Personal Banking Division
28	受取人住所(区域)	
29	受取人住所 (地方 / 郡 / 地域)	
30	受取人住所(県 / 州)	



画面	
項目名 (マッピング桁数)	表示例
受取人情報	
名前 (1～35桁)	AABBCC Company
住所 / 番地 (36～105桁)	Straits View 1 Abc Tower 23 45 △123456△Customer Relations △Personal Bank
市 / 町村	(ブランク)
国名 (106～140桁)	ing Division△Singapore△SG

(△は連結用の半角スペースを表しているもので画面上には表示されません)

【受取人名を 35 桁で設定した場合】

受取人名を 35 桁で設定した場合には、「住所 / 番地」のはじめにスペースが入ります。

アップロードファイル		
#	項目名	設定例
-	受取人情報	
21	受取人名	AAAAABBBBBBCCC CCDDDDDEEEEF F Company
22	受取人住所 (住所 / 番地)	Straits View 1 Abc Tower 23 4567
23	受取人住所 (市 / 町村)	Singapore
24	受取人住所(国)	SG
25	受取人住所 (郵便番号)	123456
26	受取人住所(課名)	Customer Relations
27	受取人住所(部署名)	Personal Banking Division
28	受取人住所(区域)	
29	受取人住所 (地方 / 郡 / 地域)	
30	受取人住所(県 / 州)	



画面	
項目名 (マップ桁数)	表示例
受取人情報	
名前 (1～35桁)	AAAAABBBBBBCCCCDDDDDD EEEEFF Company
住所 / 番地 (36～105桁)	△Straits View 1 Abc Tower 23 4567△123456△Customer Re lations△Persona
市 / 町村	(ブランク)
国名 (106～140桁)	I Banking Division△Singapore △SG

(△は連結用の半角スペースを表しているもので画面上には表示されません)

1-4-4 受取人銀行情報

◆入力要件

- 受取人銀行情報の入力要件については
『送金アップロードデータ項目一覧(GCMS Plus フォーマット ISO20022(CSV)_MT 変換用)』をご参照ください。
- 本項目は設定が必須になります。「受取人銀行 SWIFT BIC」(フィールド#35)、「受取人銀行現地決済機関コード」(フィールド#37)、または「受取人銀行(銀行名)」(フィールド#36)のいずれかを設定してください。
重複して設定した場合は「受取人銀行 SWIFT BIC」、「受取人銀行現地決済機関コード」、「受取人銀行(銀行名)」の順に優先して1つのみ設定します。
- 「受取人銀行(銀行名)」(フィールド#36)で設定する場合は送金区分により必須になる項目が異なります。
送金区分と必須になる項目は以下になります。

送金区分	必須項目
外国送金	「受取人銀行(銀行名)」(フィールド#36) 「受取人銀行(市 / 町村)」(フィールド#39) 「受取人銀行(国)」(フィールド#40)
国内送金 店内振替	「受取人銀行(銀行名)」(フィールド#36)

上記以外の受取人銀行住所情報(フィールド#38~46)は任意になります。

◆アップロードファイルへの設定方法

- 「受取人銀行(銀行名)」(フィールド#36)で設定する場合は設定した情報を区切り文字"△"(半角スペース)で連結し、受取人銀行情報として取り扱いするため、連結後の区切り文字"△"(半角スペース)を含めた桁数が140桁以内で設定してください。140桁を超えた場合はエラーとなります。

◆画面へのマッピング方法

- 「受取人銀行(銀行名)」(フィールド#36)で設定する場合は以下の順番(140桁以内)で連結を行います。
#36△#38△#41△#42△#43△#44△#45△#46△#39△#40
(項目がブランクの場合は区切り文字"△"も含め連結しません。)
- 連結した情報は画面項目に以下の右表の通り分割し表示します。

アップロードファイル		
#	項目名	設定例
-	受取人銀行情報	
36	受取人銀行(銀行名)	ABCDE Bank Ltd
38	受取人銀行 (住所 / 番地)	Straits View 1 Abc Tower 23 45
39	受取人銀行 (市 / 町村)	Singapore
40	受取人銀行 (国)	SG
41	受取人銀行 (郵便番号)	123456
42	受取人銀行 (課名)	Customer Relations
43	受取人銀行 (部署名)	Personal Banking Division
44	受取人銀行 (区域)	
45	受取人銀行 (地方 / 郡 / 地域)	
46	受取人銀行 (県 / 州)	




画面	
項目名 (マップ桁数)	表示例
受取人銀行情報	
銀行	
銀行名 (1~35桁)	ABCDE Bank Ltd△Straits View 1 Abc T
支店名 (36~105桁)	ower 23 45△123456△Custome r Relations△Personal Banking Division△Singapo
住所 / 番地	(ブランク)
市 / 町村	(ブランク)
国名 (106~140桁)	re△SG

(△は連結用の半角スペースを表しているもので画面
上には表示されません)

1-4-5 中継銀行情報

◆入力要件

- 中継銀行情報の入力要件については
 『送金アップロードデータ項目一覧(GCMS Plus フォーマット ISO20022(CSV)_MT 変換用)』をご参照ください。
- 設定する場合は「中継銀行 SWIFT BIC」(フィールド#47)または「中継銀行(銀行名)」(フィールド#48)のいずれかを設定してください。
 重複して設定した場合は「中継銀行SWIFT BIC」を優先して設定します。
- 「中継銀行(銀行名)」(フィールド#48)で設定する場合は、「中継銀行(市 / 町村)」(フィールド#50)、
 ならびに「中継銀行(国)」(フィールド#51)の設定が必須になります。
- 上記以外の中継銀行住所情報は任意になります。

◆アップロードファイルへの設定方法

- 「中継銀行(銀行名)」(フィールド#48)で設定する場合は設定した情報を区切り文字"△"(半角スペース)で連結し、中継銀行情報として取り扱いするため、連結後の区切り文字"△"(半角スペース)を含めた桁数が 140 桁以内で設定してください。140 桁を超えた場合はエラーとなります。

◆画面へのマッピング方法

- 「中継銀行(銀行名)」(フィールド#48)で設定する場合は以下の順番(140 桁以内)で連結を行います。
 #48△#49△#52△#53△#54△#55△#56△#57△#50△#51
 (項目がブランクの場合は区切り文字"△"も含め連結しません。)
- 連結した情報は画面項目に以下の右表の通り分割し表示します。

アップロードファイル		
#	項目名	設定例
-	中継銀行情報	
48	中継銀行(銀行名)	ABCDE Bank Ltd
49	中継銀行 (住所 / 番地)	Straits View 1 Abc Tower 23 45
50	中継銀行(市 / 町村)	Singapore
51	中継銀行(国)	SG
52	中継銀行(郵便番号)	123456
53	中継銀行(課名)	Customer Relations
54	中継銀行(部署名)	Personal Banking Division
55	中継銀行(区域)	
56	中継銀行 (地方 / 郡 / 地域)	
57	中継銀行(県 / 州)	



画面	
項目名 (マップ桁数)	表示例
中継銀行情報	
銀行	
銀行名 (1~35桁)	ABCDE Bank Ltd△Straits View 1 Abc T
支店名 (36~105桁)	ower 23 45△123456△Custom er Relations△Personal Banking Division△Singapo
住所 / 番地	(ブランク)
市 / 町村	(ブランク)
国名 (106~140桁)	re△SG

(△は連結用の半角スペースを表しているもので画面上には表示されません)

1-4-6 最終依頼人情報、最終受取人情報、 規制上の申告(送金銀行宛情報)1～10、 規制上の申告(受取人銀行宛情報)1～10、受取人へのメッセージ

◆入力要件

- ・各項目の入力要件は以下になります。

項目	送金区分	入力要件
最終依頼人情報	外国送金 国内送金 店内振替	<ul style="list-style-type: none"> ・本項目は任意項目になります。 ・設定する場合は「最終依頼人名」(フィールド#58)、 「最終依頼人住所(市 / 町村)」(フィールド#60)ならびに 「最終依頼人住所(国)」(フィールド#61)の設定が必須です。 それ以外の項目は設定しないでください。
最終受取人情報	外国送金 国内送金 店内振替	<ul style="list-style-type: none"> ・本項目は任意項目になります。 ・設定する場合は「最終受取人名」(フィールド#70)、 「最終受取人住所(市 / 町村)」(フィールド#72)ならびに 「最終受取人住所(国)」(フィールド#73)の設定が必須です。 それ以外の項目は設定しないでください。
規制上の申告 (送金銀行宛情報)1～10	外国送金 国内送金 店内振替	<ul style="list-style-type: none"> ・本項目は任意項目になります。 ・規制上の申告(送金銀行宛情報)を設定する場合は、 「規制上の申告(送金銀行宛情報)1」(フィールド#82)から順に設定して ください。
規制上の申告 (受取人銀行宛情報)1～10	外国送金 国内送金 店内振替	<ul style="list-style-type: none"> ・本項目は任意項目になります。 ・規制上の申告(受取人銀行宛情報)を設定する場合は、 「規制上の申告(受取人銀行宛情報)1」(フィールド#96)から順に設定 してください。
受取人へのメッセージ	外国送金 国内送金 店内振替	<ul style="list-style-type: none"> ・本項目は任意項目になります。 ・受取人へのメッセージを設定してください。

◆アップロードファイルへの設定方法

- 以下のマッピング方法を踏まえ、連結した情報が140桁以内になるように設定してください。
140桁を超えた場合はエラーとなります。

◆画面へのマッピング方法

- 設定した情報は区切り文字で連結し、画面の「受取人へのメッセージ」に表示します。
- 項目は以下の順番(140桁以内)で連結を行います。
#106△UD/#58, #60, #61△UC/#70, #72, #73△#82△～△#91△#96△～△#105
(項目がブランクの場合は区切り文字"△"も含め連結しません。)
- 区切り文字は最終依頼人情報ならびに最終受取人情報の各項目については","(カンマ)、それ以外の項目は"△"(半角スペース)が設定されます。
- 最終依頼人を設定する場合は先頭に"UD/"が、最終受取人を設定する場合は先頭に"UC/"が設定されます。

アップロードファイル		
#	項目名	設定例
58	最終依頼人名	XYZ Air Corp
60	最終依頼人住所(市 / 町村)	Hanoi
61	最終依頼人住所(国)	Viet Nam
70	最終受取人名	XYZ Parts
72	最終受取人住所(市 / 町村)	Hanoi
73	最終受取人住所(国)	Viet Nam
82	規制上の申告(送金銀行宛情報)1	aaaaa
83	規制上の申告(送金銀行宛情報)2	bbbbb
84	規制上の申告(送金銀行宛情報)3	ccccc
85 ～ 91	規制上の申告(送金銀行宛情報)4～10	
96	規制上の申告(受取人銀行宛情報)1	xxxxx
97	規制上の申告(受取人銀行宛情報)2	yyyyy
98	規制上の申告(受取人銀行宛情報)3	zzzzz
99 ～ 105	規制上の申告(受取人銀行宛情報)4～10	
106	受取人へのメッセージ	wwwwww wwwwww wwww



画面	
項目名	表示例
受取人へのメッセージ	wwwwwwwwwwwwwwwwww△UD/XYZ Air Corp,Hanoi,Viet Nam△UC/XYZ Parts,Hanoi,Viet Nam△aaaa△bbbb△cccc△xxxx△yyyyyy△zzzzz

(△は連結用の半角スペースを表しているもので画面上には表示されません)

1-4-7 送金銀行宛連絡事項

◆入力要件

- ・ お取引店からご案内があった場合のみ設定してください。

◆アップロードファイルへの設定方法

- ・ 「送金目的」(フィールド#13)または「送金目的コード」(フィールド#14)のいずれにも設定がない場合は 105 桁以内で設定してください。105 桁を超えた場合はエラーとなります。
- ・ 「送金目的」(フィールド#13)または「送金目的コード」(フィールド#14)のいずれかに設定がある場合は 70 桁以内で設定してください。70 桁を超えた場合はエラーとなります。

◆画面へのマッピング方法

- ・ 設定した情報は以下のように画面に表示します。

アップロードファイル			画面	
#	項目名	設定例	項目名	表示例
107	送金銀行宛連絡事項	XXXXXX	送金銀行宛連絡事項	XXXXXX



1-5 ハノイ支店、ホーチミン支店


1-5-1 送金目的・送金目的コード

◆入力要件

- ・本項目は任意項目になります。

◆アップロードファイルへの設定方法

- ・「送金目的」(フィールド#13)または「送金目的コード」(フィールド#14)のいずれかに設定してください。
送金目的の入力要件と送金目的コードは、こちらをご参照ください。

 <https://www.bk.muftg.jp/ebusiness/gplus/purposeofremittance.html>

◆画面へのマッピング方法

- ・送金区分が店内振替の場合は以下のように画面に表示されます。
- ・「送金目的」(フィールド#13)に設定した場合

アップロードファイル			画面	
#	項目	設定例	項目名	表示例
13	送金目的	Fixed Income	送金目的	Fixed Income

- ・「送金目的コード」(フィールド#14)に設定した場合

アップロードファイル			画面	
#	項目	設定例	項目名	表示例
14	送金目的コード	CSDB	送金目的	CSDB

1-5-2 Urgent 指定

◆入力要件

- ・送金区分が外国送金または店内振替の場合は何も設定しないでください。
- ・送金区分が国内送金の場合は任意になります。

◆アップロードファイルへの設定方法

- ・「Urgent 指定」(フィールド#16)に設定してください。
設定できる値は、次のいずれかです。
0: (not selected)
1: RTGS

◆画面へのマッピング方法

- ・設定した情報は以下のように画面に表示されます。

アップロードファイル			画面	
#	項目	設定例	項目名	表示例
16	Urgent 指定	0	Urgent	No
		1		Yes

1-5-3 受取人情報

◆入力要件

- ・送金区分が外国送金の場合は「受取人名」(フィールド#21)、「受取人住所(市 / 町村)」(フィールド#23)、ならびに「受取人住所(国)」(フィールド#24)の設定が必須になります。
- ・送金区分が国内送金または店内振替の場合は「受取人名」(フィールド#21)の設定が必須になります。
- ・上記以外の受取人住所情報は任意になります。

◆アップロードファイルへの設定方法

- ・送金区分が外国送金の場合は設定した情報を区切り文字"△"(半角スペース)で連結し、受取人情報として取り扱いするため、連結後の区切り文字"△"(半角スペース)を含めた桁数が140桁以内で設定してください。140桁を超えた場合はエラーとなります。
- ・送金区分が国内送金または店内振替の場合は「受取人名」(フィールド#21)に受取人名を70桁で設定してください。「受取人住所(住所 / 番地)」(フィールド#22)～「受取人住所(県 / 州)」(フィールド#30)に受取人の住所情報を設定してください。設定した住所情報は区切り文字"△"(半角スペース)で連結し、受取人住所情報として取り扱いするため、連結後の桁数が70桁以内になるように設定してください。それぞれ70桁を超えた場合はエラーとなります。

◆画面へのマッピング方法

- ・送金区分が外国送金の場合、各項目は以下の順番(140桁以内)で連結を行います。
#21△#22△#25△#26△#27△#28△#29△#30△#23△#24
(項目がブランクの場合は区切り文字"△"も含め連結しません。)
- ・連結した情報は画面項目に以下の右表の通り分割し表示します。

【送金区分が外国送金の場合】

アップロードファイル		
#	項目名	設定例
-	受取人情報	
21	受取人名	AABBCC Company
22	受取人住所 (住所 / 番地)	Straits View 1 Abc Tower 23 45
23	受取人住所 (市 / 町村)	Singapore
24	受取人住所 (国)	SG
25	受取人住所 (郵便番号)	123456
26	受取人住所 (課名)	Customer Relations
27	受取人住所 (部署名)	Personal Banking Division
28	受取人住所 (区域)	
29	受取人住所 (地方 / 郡 / 地域)	
30	受取人住所 (県 / 州)	



画面	
項目名 (マップ桁数)	表示例
受取人情報	
名前 (1～35桁)	AABBCC Company△Straits View 1 Abc T
住所 / 番地 (36～105桁)	ower 23 45△123456△Customer Relations△Personal Banking Division△Singapo
市 / 町村	(ブランク)
国名 (106～140桁)	re△SG

(△は連結用の半角スペースを表しているもので画面上には表示されません)

- ・送金区分が国内送金または店内振替の場合、「受取人名」(フィールド#21)に設定した情報は他項目と連結せず、画面の「名前」に表示します。
- ・受取人住所情報(フィールド#22~#30)に設定した情報は以下の順番(70桁以内)で連結を行います。
#22△#25△#26△#27△#28△#29△#30△#23△#24
(項目がブランクの場合は区切り文字"△"も含め連結しません。)
連結した情報は画面の「住所 / 番地」に表示します。

【送金区分が国内送金または店内振替の場合】

アップロードファイル			画面	
#	項目名	設定例	項目名	表示例
-	受取人情報		受取人情報	
21	受取人名	AABBCC Company	名前	AABBCC Company
22	受取人住所 (住所 / 番地)	Straits View 1 Abc Tower 23 45	住所 / 番地	Straits View 1 Abc Tower 23 45 △123456△Singapore△SG
23	受取人住所 (市 / 町村)	Singapore	市 / 町村	(ブランク)
24	受取人住所(国)	SG	国名	(ブランク)
25	受取人住所 (郵便番号)	123456	(△は連結用の半角スペースを表しているもので画面上には表示されません)	
26	受取人住所(課名)			
27	受取人住所 (部署名)			
28	受取人住所(区域)			
29	受取人住所 (地方 / 郡 / 地域)			
30	受取人住所 (県 / 州)			

1-5-4 受取人銀行情報

◆入力要件

- 受取人銀行情報の入力要件については
『送金アップロードデータ項目一覧(GCMS Plus フォーマット ISO20022(CSV)_MT 変換用)』をご参照ください。
- 本項目は設定が必須になります。「受取人銀行SWIFT BIC」(フィールド#35)、「受取人銀行現地決済機関コード」(フィールド#37)、または「受取人銀行(銀行名)」(フィールド#36)のいずれかを設定してください。
重複して設定した場合は「受取人銀行SWIFT BIC」、「受取人銀行現地決済機関コード」、「受取人銀行(銀行名)」の順に優先して1つのみ設定します。
- 「受取人銀行(銀行名)」(フィールド#36)で設定する場合は送金区分により必須になる項目が異なります。
送金区分と必須になる項目は以下になります。

送金区分	必須項目
外国送金	「受取人銀行(銀行名)」(フィールド#36) 「受取人銀行(市 / 町村)」(フィールド#39) 「受取人銀行(国)」(フィールド#40)
国内送金 店内振替	「受取人銀行(銀行名)」(フィールド#36)

上記以外の受取人銀行住所情報(フィールド#38~46)は任意になります。

◆アップロードファイルへの設定方法

- 「受取人銀行(銀行名)」(フィールド#36)で設定する場合は設定した情報を区切り文字"△"(半角スペース)で連結し、受取人銀行情報として取り扱いするため、連結後の区切り文字"△"(半角スペース)を含めた桁数が140桁以内で設定してください。140桁を超えた場合はエラーとなります。
引落口座がハノイ支店、ホーチミン支店の国内送金または店内振替の場合、120桁を超えた場合はエラーとなります。

◆画面へのマッピング方法

- 「受取人銀行(銀行名)」(フィールド#36)で設定する場合は以下の順番(140桁以内)で連結を行います。
#36△#38△#41△#42△#43△#44△#45△#46△#39△#40
(項目がブランクの場合は区切り文字"△"も含め連結しません。)
- 連結した情報は画面項目に以下の右表の通り分割し表示します。

アップロードファイル		
#	項目名	設定例
-	受取人銀行情報	
36	受取人銀行(銀行名)	ABCDE Bank Ltd
38	受取人銀行 (住所 / 番地)	Straits View 1 Abc Tower 23 45
39	受取人銀行 (市 / 町村)	Singapore
40	受取人銀行(国)	SG
41	受取人銀行 (郵便番号)	123456
42	受取人銀行 (課名)	Customer Relations
43	受取人銀行 (部署名)	Personal Banking Division
44	受取人銀行 (区域)	
45	受取人銀行 (地方 / 郡 / 地域)	
46	受取人銀行(県 / 州)	



画面	
項目名 (マップ桁数)	表示例
受取人銀行情報	
銀行	
銀行名 (1~35桁)	ABCDE Bank Ltd△Straits View 1 Abc T
支店名 (36~105桁)	ower 23 45△123456△Custom er Relations△Personal Banking Division△Singapo
住所 / 番地	(ブランク)
市 / 町村	(ブランク)
国名 (106~140桁)	re△SG

(△は連結用の半角スペースを表しているもので画面上には表示されません)

1-5-5 中継銀行情報

◆入力要件

- 中継銀行情報の入力要件については
『送金アップロードデータ項目一覧 (GCMS Plus フォーマット ISO20022(CSV)_MT 変換用)』を
ご参照ください。
- 設定する場合は「中継銀行 SWIFT BIC」(フィールド#47)または「中継銀行(銀行名)」(フィールド#48)の
いずれかを設定してください。
重複して設定した場合は「中継銀行SWIFT BIC」を優先して設定します。
- 「中継銀行(銀行名)」(フィールド#48)で設定する場合は、「中継銀行(市 / 町村)」(フィールド#50)ならびに
「中継銀行(国)」(フィールド#51)の設定が必須になります。
- 上記以外の中継銀行住所情報は任意になります。

◆アップロードファイルへの設定方法

- 「中継銀行(銀行名)」(フィールド#48)で設定する場合は設定した情報を区切り文字"△"(半角スペース)で連結
し、中継銀行情報として取り扱いするため、連結後の区切り文字"△"(半角スペース)を含めた桁数が140桁以
内で設定してください。140桁を超えた場合はエラーとなります。

◆画面へのマッピング方法

- 「中継銀行(銀行名)」(フィールド#48)で設定する場合は以下の順番(140桁以内)で連結を行います。
#48△#49△#52△#53△#54△#55△#56△#57△#50△#51
(項目がブランクの場合は区切り文字"△"も含め連結しません。)
- 連結した情報は画面項目に以下の右表の通り分割し表示します。

アップロードファイル		
#	項目名	設定例
-	中継銀行情報	
48	中継銀行(銀行名)	ABCDE Bank Ltd
49	中継銀行 (住所 / 番地)	Straits View 1 Abc Tower 23 45
50	中継銀行(市 / 町村)	Singapore
51	中継銀行(国)	SG
52	中継銀行(郵便番号)	123456
53	中継銀行(課名)	Customer Relations
54	中継銀行(部署名)	Personal Banking Division
55	中継銀行(区域)	
56	中継銀行 (地方 / 郡 / 地域)	
57	中継銀行(県 / 州)	



画面	
項目名 (マップ桁数)	表示例
中継銀行情報	
銀行	
銀行名 (1~35桁)	ABCDE Bank Ltd△Straits View 1 Abc T
支店名 (36~105桁)	ower 23 45△123456△Custom er Relations△Personal Banking Division△Singapo
住所 / 番地	(ブランク)
市 / 町村	(ブランク)
国名 (106~140桁)	re△SG

(△は連結用の半角スペースを表しているもので画面上には表示されません)

1-5-6 最終依頼人情報、最終受取人情報、 規制上の申告(送金銀行宛情報)1～10、 規制上の申告(受取人銀行宛情報)1～10、受取人へのメッセージ

◆入力要件

- ・各項目の入力要件は以下になります。

項目	送金区分	入力要件
最終依頼人情報	外国送金 国内送金 店内振替	<ul style="list-style-type: none"> ・本項目は任意項目になります。 ・設定する場合は「最終依頼人名」(フィールド#58)、 「最終依頼人住所(市 / 町村)」(フィールド#60)ならびに 「最終依頼人住所(国)」(フィールド#61)の設定が必須です。 それ以外の項目は設定しないでください。
最終受取人情報	外国送金 国内送金 店内振替	<ul style="list-style-type: none"> ・本項目は任意項目になります。 ・設定する場合は「最終受取人名」(フィールド#70)、 「最終受取人住所(市 / 町村)」(フィールド#72)ならびに 「最終受取人住所(国)」(フィールド#73)の設定が必須です。 それ以外の項目は設定しないでください。
規制上の申告 (送金銀行宛情報)1～10	外国送金 国内送金 店内振替	<ul style="list-style-type: none"> ・本項目は任意項目になります。 ・規制上の申告(送金銀行宛情報)を設定する場合は、 「規制上の申告(送金銀行宛情報)1」(フィールド#82)から順に設定 してください。
規制上の申告 (受取人銀行宛情報)1～10	外国送金 国内送金 店内振替	<ul style="list-style-type: none"> ・本項目は任意項目になります。 ・規制上の申告(受取人銀行宛情報)を設定する場合は、 「規制上の申告(受取人銀行宛情報)1」(フィールド#96)から順に設定 してください。
受取人へのメッセージ	外国送金 国内送金 店内振替	<ul style="list-style-type: none"> ・本項目は任意項目になります。 ・受取人へのメッセージを設定してください。

◆アップロードファイルへの設定方法

- 以下のマッピング方法を踏まえ、連結した情報が140桁以内になるように設定してください。
140桁を超えた場合はエラーとなります。

◆画面へのマッピング方法

- 設定した情報は区切り文字で連結し、画面の「受取人へのメッセージ」に表示します。
- 項目は以下の順番(140桁以内)で連結を行います。
#106△UD/#58, #60, #61△UC/#70, #72, #73△#82△～△#91△#96△～△#105
(項目がブランクの場合は区切り文字"△"も含め連結しません。)
- 区切り文字は最終依頼人情報ならびに最終受取人情報の各項目については","(カンマ)、それ以外の項目は"△"(半角スペース)が設定されます。
- 最終依頼人を設定する場合は先頭に"UD/"が、最終受取人を設定する場合は先頭に"UC/"が設定されます。

アップロードファイル		
#	項目名	設定例
58	最終依頼人名	XYZ Air Corp
60	最終依頼人住所(市 / 町村)	Hanoi
61	最終依頼人住所(国)	Viet Nam
70	最終受取人名	XYZ Parts
72	最終受取人住所(市 / 町村)	Hanoi
73	最終受取人住所(国)	Viet Nam
82	規制上の申告(送金銀行宛情報)1	aaaaa
83	規制上の申告(送金銀行宛情報)2	bbbbb
84	規制上の申告(送金銀行宛情報)3	ccccc
85 ～ 91	規制上の申告(送金銀行宛情報)4～10	
96	規制上の申告(受取人銀行宛情報)1	xxxxx
97	規制上の申告(受取人銀行宛情報)2	yyyyy
98	規制上の申告(受取人銀行宛情報)3	zzzzz
99 ～ 105	規制上の申告(受取人銀行宛情報)4～10	
106	受取人へのメッセージ	wwwwww wwwwww wwww



画面	
項目名	表示例
受取人へのメッセージ	wwwwwwwwwwwwwwwwww△UD/XYZ Air Corp,Hanoi,Viet Nam△UC/XYZ Parts,Hanoi,Viet Nam△aaaa△bbbbbb△ccccc△xxxxx△yyyyyy△zzzzz

(△は連結用の半角スペースを表しているもので画面上には表示されません)

1-5-7 送金銀行宛連絡事項

◆入力要件

- ・ お取引店からご案内があった場合のみ設定してください。

◆アップロードファイルへの設定方法

- ・ 送金銀行宛連絡事項を設定する場合は 105 桁以内で設定してください。
ただし、以下の項目の設定により桁数が異なります。桁数を越えた場合はエラーとなります。
- ① 「送金目的」(フィールド#13)または「送金目的コード」(フィールド#14)のいずれかに送金目的情報を設定
- ② 「Urgent 指定」(フィールド#16)に"1"を設定
 - ・ 上記①のみの場合は 70 桁以内で設定してください。
 - ・ 上記②のみの場合は 70 桁以内で設定してください。
 - ・ 上記①、②の両方の場合は 35 桁以内で設定してください。

◆画面へのマッピング方法

- ・ 設定した情報は以下のように画面に表示します。

アップロードファイル			画面	
#	項目名	設定例	項目名	表示例
107	送金銀行宛連絡事項	xxxxxx	送金銀行宛連絡事項	xxxxxx



1-6 アユタヤ銀行(クルンシィ)


1-6-1 送金目的・送金目的コード

◆入力要件

- ・本項目は任意項目になります。

◆アップロードファイルへの設定方法

- ・「送金目的」(フィールド#13)または「送金目的コード」(フィールド#14)のいずれかに設定してください。
送金目的の入力要件と送金目的コードは、こちらをご参照ください。

 <https://www.bk.mufig.jp/ebusiness/gplus/purposeofremittance.html>

◆画面へのマッピング方法

- ・送金区分が店内振替の場合は以下のように画面に表示されます。
- ・「送金目的」(フィールド#13)に設定した場合

アップロードファイル			画面	
#	項目	設定例	項目名	表示例
13	送金目的	Fixed Income	送金目的	Fixed Income

- ・「送金目的コード」(フィールド#14)に設定した場合

アップロードファイル			画面	
#	項目	設定例	項目名	表示例
14	送金目的コード	CSDB	送金目的	CSDB

1-6-2 Urgent 指定

◆入力要件

- ・何も設定しないでください。

1-6-3 受取人情報

◆入力要件

- ・送金区分が外国送金または国内送金の場合は「受取人名」(フィールド#21)、「受取人住所(市 / 町村)」(フィールド#23)ならびに「受取人住所(国)」(フィールド#24)の設定が必須になります。
- ・送金区分が店内振替の場合は「受取人名」(フィールド#21)の設定が必須になります。
- ・上記以外の受取人住所情報は任意になります。

◆アップロードファイルへの設定方法

- ・設定した情報は区切り文字"△"(半角スペース)で連結し、受取人情報として取り扱いするため、連結後の区切り文字"△"(半角スペース)を含めた桁数が140桁以内で設定してください。
140桁を超えた場合はエラーとなります。

◆画面へのマッピング方法

- ・各項目は以下の順番(140桁以内)で連結を行います。
#21(*)△#22△#25△#26△#27△#28△#29△#30△#23△#24
(項目がブランクの場合は区切り文字"△"も含め連結しません。)
(*)「受取人名」(フィールド#21)に設定した情報は、画面の「名前」に表示します。
- ・連結した情報は画面項目に以下の右表の通り分割し表示します。

【受取人名を35桁未満で設定した場合】

アップロードファイル		
#	項目名	設定例
-	受取人情報	
21	受取人名	AABBCC Company
22	受取人住所 (住所 / 番地)	Straits View 1 Abc Tower 23 45
23	受取人住所 (市 / 町村)	Singapore
24	受取人住所(国)	SG
25	受取人住所 (郵便番号)	123456
26	受取人住所(課名)	Customer Relations
27	受取人住所(部署名)	Personal Banking Division
28	受取人住所(区域)	
29	受取人住所 (地方 / 郡 / 地域)	
30	受取人住所(県 / 州)	



画面	
項目名 (マッピング桁数)	表示例
受取人情報	
名前 (1～35桁)	AABBCC Company
住所 / 番地 (36～105桁)	Straits View 1 Abc Tower 23 45 △123456△Customer Relations △Personal Bank
市 / 町村	(ブランク)
国名 (106～140桁)	ing Division△Singapore△SG

(△は連結用の半角スペースを表しているもので画面上には表示されません)

【受取人名を 35 桁で設定した場合】

受取人名を 35 桁で設定した場合には、「住所 / 番地」のはじめにスペースが入ります。

アップロードファイル		
#	項目名	設定例
-	受取人情報	
21	受取人名	AAAAABBBBBBCCC CCDDDDDEEEEF F Company
22	受取人住所 (住所 / 番地)	Straits View 1 Abc Tower 23 4567
23	受取人住所 (市 / 町村)	Singapore
24	受取人住所(国)	SG
25	受取人住所 (郵便番号)	123456
26	受取人住所(課名)	Customer Relations
27	受取人住所(部署名)	Personal Banking Division
28	受取人住所(区域)	
29	受取人住所 (地方 / 郡 / 地域)	
30	受取人住所(県 / 州)	



画面	
項目名 (マップ桁数)	表示例
受取人情報	
名前 (1～35桁)	AAAAABBBBBBCCCCDDDDDD EEEEFF Company
住所 / 番地 (36～105桁)	△Straits View 1 Abc Tower 23 4567△123456△Customer Re lations△Persona
市 / 町村	(ブランク)
国名 (106～140桁)	I Banking Division△Singapore △SG

(△は連結用の半角スペースを表しているもので画面上には表示されません)

1-6-4 受取人銀行情報

◆入力要件

- 受取人銀行情報の入力要件については
『送金アップロードデータ項目一覧(GCMS Plus フォーマット ISO20022(CSV)_MT 変換用)』をご参照ください。
- 本項目は設定が必須になります。「受取人銀行SWIFT BIC」(フィールド#35)、「受取人銀行現地決済機関コード」(フィールド#37)、または「受取人銀行(銀行名)」(フィールド#36)のいずれかを設定してください。
重複して設定した場合は「受取人銀行SWIFT BIC」、「受取人銀行現地決済機関コード」、「受取人銀行(銀行名)」の順に優先して1つのみ設定します。
- 「受取人銀行(銀行名)」(フィールド#36)で設定する場合は送金区分により必須になる項目が異なります。
送金区分と必須になる項目は以下になります。

送金区分	必須項目
外国送金 国内送金	「受取人銀行(銀行名)」(フィールド#36) 「受取人銀行(市 / 町村)」(フィールド#39) 「受取人銀行(国)」(フィールド#40)
店内振替	「受取人銀行(銀行名)」(フィールド#36)

上記以外の受取人銀行住所情報(フィールド#38~46)は任意になります。

◆アップロードファイルへの設定方法

- 「受取人銀行(銀行名)」(フィールド#36)で設定する場合は設定した情報を区切り文字"△"(半角スペース)で連結し、受取人銀行情報として取り扱いするため、連結後の区切り文字"△"(半角スペース)を含めた桁数が140桁以内で設定してください。140桁を超えた場合はエラーとなります。

◆画面へのマッピング方法

- 「受取人銀行(銀行名)」(フィールド#36)で設定する場合は以下の順番(140桁以内)で連結を行います。
#36△#38△#41△#42△#43△#44△#45△#46△#39△#40
(項目がブランクの場合は区切り文字"△"も含め連結しません。)
- 連結した情報は画面項目に以下の右表の通り分割し表示します。

アップロードファイル		
#	項目名	設定例
-	受取人銀行情報	
36	受取人銀行(銀行名)	ABCDE Bank Ltd
38	受取人銀行 (住所 / 番地)	Straits View 1 Abc Tower 23 45
39	受取人銀行 (市 / 町村)	Singapore
40	受取人銀行(国)	SG
41	受取人銀行 (郵便番号)	123456
42	受取人銀行(課名)	Customer Relations
43	受取人銀行(部署名)	Personal Banking Division
44	受取人銀行(区域)	
45	受取人銀行 (地方 / 郡 / 地域)	
46	受取人銀行(県 / 州)	




画面	
項目名 (マップ桁数)	表示例
受取人銀行情報	
銀行	
銀行名 (1~35桁)	ABCDE Bank Ltd△Straits View 1 Abc T
支店名 (36~105桁)	ower 23 45△123456△Custom er Relations△Personal Banking Division△Singapo
住所 / 番地	(ブランク)
市 / 町村	(ブランク)
国名 (106~140桁)	re△SG

(△は連結用の半角スペースを表しているもので画面上には表示されません)

1-6-5 中継銀行情報

◆入力要件

- 中継銀行情報の入力要件については
 『送金アップロードデータ項目一覧 (GCMS Plus フォーマット ISO20022(CSV)_MT 変換用)』をご参照ください。
- 設定する場合は「中継銀行 SWIFT BIC」(フィールド#47)または「中継銀行(銀行名)」(フィールド#48)のいずれかを設定してください。
 重複して設定した場合は「中継銀行SWIFT BIC」を優先して設定します。
- 「中継銀行(銀行名)」(フィールド#48)で設定する場合は、「中継銀行(市 / 町村)」(フィールド#50)ならびに「中継銀行(国)」(フィールド#51)の設定が必須になります。
- 上記以外の中継銀行住所情報は任意になります。

◆アップロードファイルへの設定方法

- 「中継銀行(銀行名)」(フィールド#48)で設定する場合は設定した情報を区切り文字"△"(半角スペース)で連結し、中継銀行情報として取り扱いするため、連結後の区切り文字"△"(半角スペース)を含めた桁数が 140 桁以内で設定してください。140 桁を超えた場合はエラーとなります。

◆画面へのマッピング方法

- 「中継銀行(銀行名)」(フィールド#48)で設定する場合は以下の順番(140 桁以内)で連結を行います。
 #48△#49△#52△#53△#54△#55△#56△#57△#50△#51
 (項目がブランクの場合は区切り文字"△"も含め連結しません。)
- 連結した情報は画面項目に以下の右表の通り分割し表示します。

アップロードファイル		
#	項目名	設定例
-	中継銀行情報	
48	中継銀行(銀行名)	ABCDE Bank Ltd
49	中継銀行(住所 / 番地)	Straits View 1 Abc Tower 23 45
50	中継銀行(市 / 町村)	Singapore
51	中継銀行(国)	SG
52	中継銀行(郵便番号)	123456
53	中継銀行(課名)	Customer Relations
54	中継銀行(部署名)	Personal Banking Division
55	中継銀行(区域)	
56	中継銀行(地方 / 郡 / 地域)	
57	中継銀行(県 / 州)	



画面	
項目名 (マッピング桁数)	表示例
中継銀行情報	
銀行	
銀行名 (1~35桁)	ABCDE Bank Ltd△Straits View 1 Abc T
支店名 (36~105桁)	ower 23 45△123456△Customer Relations△Personal Banking Division△Singapo
住所 / 番地	(ブランク)
市 / 町村	(ブランク)
国名 (106~140桁)	re△SG

(△は連結用の半角スペースを表しているもので画面上には表示されません)

1-6-6 最終依頼人情報、最終受取人情報、 規制上の申告(送金銀行宛情報)1～10、 規制上の申告(受取人銀行宛情報)1～10、受取人へのメッセージ

◆入力要件

- ・各項目の入力要件は以下になります。

項目	送金区分	入力要件
最終依頼人情報	外国送金 国内送金 店内振替	<ul style="list-style-type: none"> ・本項目は任意項目になります。 ・設定する場合は「最終依頼人名」(フィールド#58)、 「最終依頼人住所(市 / 町村)」(フィールド#60)ならびに 「最終依頼人住所(国)」(フィールド#61)の設定が必須です。 それ以外の項目は設定しないでください。
最終受取人情報	外国送金 国内送金 店内振替	<ul style="list-style-type: none"> ・本項目は任意項目になります。 ・設定する場合は「最終受取人名」(フィールド#70)、 「最終受取人住所(市 / 町村)」(フィールド#72)ならびに 「最終受取人住所(国)」(フィールド#73)の設定が必須です。 それ以外の項目は設定しないでください。
規制上の申告 (送金銀行宛情報)1～10	外国送金 店内振替	<ul style="list-style-type: none"> ・本項目は任意項目になります。 ・規制上の申告(送金銀行宛情報)を設定する場合は、 「規制上の申告(送金銀行宛情報)1」(フィールド#82)から順に設定 してください。
	国内送金	<ul style="list-style-type: none"> ・何も設定しないでください。
規制上の申告 (受取人銀行宛情報)1～10	外国送金 店内振替	<ul style="list-style-type: none"> ・本項目は任意項目になります。 ・規制上の申告(受取人銀行宛情報)を設定する場合は、 「規制上の申告(受取人銀行宛情報)1」(フィールド#96)から順に設定 してください。
	国内送金	<ul style="list-style-type: none"> ・何も設定しないでください。
受取人へのメッセージ	外国送金 国内送金 店内振替	<ul style="list-style-type: none"> ・本項目は任意項目になります。 ・受取人へのメッセージを設定してください。

◆アップロードファイルへの設定方法

- 以下のマッピング方法を踏まえ、連結した情報が140桁以内になるように設定してください。
140桁を超えた場合はエラーとなります。

◆画面へのマッピング方法

- 設定した情報は区切り文字で連結し、画面の「受取人へのメッセージ」に表示します。
- 項目は以下の順番(140桁以内)で連結を行います。
#106△UD/#58, #60, #61△UC/#70, #72, #73△#82△～△#91△#96△～△#105
(項目が空白の場合は区切り文字"△"も含め連結しません。)
- 区切り文字は最終依頼人情報ならびに最終受取人情報の各項目については","(カンマ)、それ以外の項目は"△"(半角スペース)が設定されます。
- 最終依頼人を設定する場合は先頭に"UD/"が、最終受取人を設定する場合は先頭に"UC/"が設定されます。

アップロードファイル		
#	項目名	設定例
58	最終依頼人名	XYZ Air Corp
60	最終依頼人住所(市 / 町村)	Hanoi
61	最終依頼人住所(国)	Viet Nam
70	最終受取人名	XYZ Parts
72	最終受取人住所(市 / 町村)	Hanoi
73	最終受取人住所(国)	Viet Nam
82	規制上の申告(送金銀行宛情報)1	aaaaa
83	規制上の申告(送金銀行宛情報)2	bbbbb
84	規制上の申告(送金銀行宛情報)3	ccccc
85 ～ 91	規制上の申告(送金銀行宛情報)4～10	
96	規制上の申告(受取人銀行宛情報)1	xxxxx
97	規制上の申告(受取人銀行宛情報)2	yyyyy
98	規制上の申告(受取人銀行宛情報)3	zzzzz
99 ～ 105	規制上の申告(受取人銀行宛情報)4～10	
106	受取人へのメッセージ	wwwwww wwwwww wwww



画面	
項目名	表示例
受取人へのメッセージ	wwwwwwwwwwwwwwwwww△UD/XYZ Air Corp,Hanoi,Viet Nam△UC/XYZ Parts,Hanoi,Viet Nam△aaaaa△bbbbb△ccccc△xxxxx△yyyyyy△zzzzz

(△は連結用の半角スペースを表しているもので画面上には表示されません)

1-6-7 Relationship

◆入力要件

- ・本項目は任意項目になります。

◆アップロードファイルへの設定方法

- ・「Relationship」(フィールド#108)に設定してください。
設定できる値は、次のいずれかです。
0: (not selected)
1: Parent
2: Affiliate
3: Non Affiliate

◆画面へのマッピング方法

- ・設定した情報は以下のように画面に表示されます。

アップロードファイル			画面	
#	項目	設定例	項目名	表示例
108	Relationship 指定	0	Relationship	(ブランク)
		1		Parent
		2		Affiliate
		3		Non Affiliate

1-6-8 送金銀行宛連絡事項

◆入力要件

- ・お取引店からご案内があった場合のみ設定してください。

◆アップロードファイルへの設定方法

- ・送金銀行宛連絡事項を設定する場合は 105 桁以内で設定してください。
ただし、以下の項目の設定により桁数が異なります。桁数を超えた場合はエラーとなります。
① 「送金目的」(フィールド#13)または「送金目的コード」(フィールド#14)のいずれかに送金目的情報を設定
② 「Relationship」(フィールド#108)に"1"、"2"、"3"のいずれかを設定
・上記①のみの場合は 70 桁以内で設定してください。
・上記②のみの場合は 70 桁以内で設定してください。
・上記①、②の両方の場合は 35 桁以内で設定してください。

◆画面へのマッピング方法

- ・設定した情報は以下のように画面に表示します。

アップロードファイル			画面	
#	項目名	設定例	項目名	表示例
107	送金銀行宛連絡事項	xxxxxx	送金銀行宛連絡事項	xxxxxx

1-7 台北支店

1-7-1 送金目的・送金目的コード

◆入力要件

- ・送金区分が外国送金または店内振替の場合は送金目的情報の設定が必須になります。


◆アップロードファイルへの設定方法

- ・送金区分が外国送金または店内振替の場合は「規制上の申告(送金銀行宛情報)1」(フィールド#82)に設定してください。「送金目的」(フィールド#13)または「送金目的コード」(フィールド#14)に設定した場合はエラーとなります。

送金目的の入力要件と送金目的コードは、こちらをご参照ください。

 <https://www.bk.mufg.jp/ebusiness/gplus/purposeofremittance.html>

◆画面へのマッピング方法

- ・設定方法と画面へのマッピング方法は、 1-7-6 をご確認ください。

1-7-2 Urgent 指定

◆入力要件

- ・何も設定しないでください。

1-7-3 受取人情報

◆入力要件

- ・送金区分が外国送金の場合は「受取人名」(フィールド#21)、「受取人住所(市 / 町村)」(フィールド#23)ならびに「受取人住所(国)」(フィールド#24)の設定が必須になります。
- ・送金区分が国内送金または店内振替の場合は「受取人名」(フィールド#21)の設定が必須になります。
- ・上記以外の受取人住所情報は任意になります。

◆アップロードファイルへの設定方法

- ・設定した情報は区切り文字"△"(半角スペース)で連結し、受取人情報として取り扱いするため、連結後の区切り文字"△"(半角スペース)を含めた桁数が140桁以内で設定してください。
140桁を超えた場合はエラーとなります。

◆画面へのマッピング方法

- ・各項目は以下の順番(140桁以内)で連結を行います。
#21(*)△#22△#25△#26△#27△#28△#29△#30△#23△#24
(項目がブランクの場合は区切り文字"△"も含め連結しません)
(*)「受取人名」(フィールド#21)に設定した情報は、画面の「名前」に表示します。
- ・連結した情報は画面項目に以下の右表の通り分割し表示します。

【受取人名を35桁未満で設定した場合】

アップロードファイル		
#	項目名	設定例
-	受取人情報	
21	受取人名	AABBCC Company
22	受取人住所 (住所 / 番地)	Straits View 1 Abc Tower 23 45
23	受取人住所 (市 / 町村)	Singapore
24	受取人住所(国)	SG
25	受取人住所 (郵便番号)	123456
26	受取人住所(課名)	Customer Relations
27	受取人住所(部署名)	Personal Banking Division
28	受取人住所(区域)	
29	受取人住所 (地方 / 郡 / 地域)	
30	受取人住所(県 / 州)	



画面	
項目名 (マップ桁数)	表示例
受取人情報	
名前 (1~35桁)	AABBCC Company
住所 / 番地 (36~105桁)	Straits View 1 Abc Tower 23 45 △123456△Customer Relations △Personal Bank
市 / 町村	(ブランク)
国名 (106~140桁)	ing Division△Singapore△SG

(△は連結用の半角スペースを表しているもので画面上には表示されません)

【受取人名を 35 桁で設定した場合】

受取人名を 35 桁で設定した場合には、「住所 / 番地」のはじめにスペースが入ります。

アップロードファイル		
#	項目名	設定例
-	受取人情報	
21	受取人名	AAAAABBBBBBCCC CCDDDDDEEEEF F Company
22	受取人住所 (住所 / 番地)	Straits View 1 Abc Tower 23 4567
23	受取人住所 (市 / 町村)	Singapore
24	受取人住所(国)	SG
25	受取人住所 (郵便番号)	123456
26	受取人住所(課名)	Customer Relations
27	受取人住所(部署名)	Personal Banking Division
28	受取人住所(区域)	
29	受取人住所 (地方 / 郡 / 地域)	
30	受取人住所(県 / 州)	



画面	
項目名 (マップ桁数)	表示例
受取人情報	
名前 (1～35桁)	AAAAABBBBBBCCCCDDDDDD EEEEFF Company
住所 / 番地 (36～105桁)	△Straits View 1 Abc Tower 23 4567△123456△Customer Re lations△Persona
市 / 町村	(ブランク)
国名 (106～140桁)	I Banking Division△Singapore △SG

(△は連結用の半角スペースを表しているもので画面上には表示されません)

1-7-4 受取人銀行情報

◆入力要件

- 受取人銀行情報の入力要件については
『送金アップロードデータ項目一覧(GCMS Plus フォーマット ISO20022(CSV)_MT 変換用)』をご参照ください。
- 本項目は設定が必須になります。「受取人銀行SWIFT BIC」(フィールド#35)、「受取人銀行現地決済機関コード」(フィールド#37)、または「受取人銀行(銀行名)」(フィールド#36)のいずれかを設定してください。
重複して設定した場合は「受取人銀行SWIFT BIC」、「受取人銀行現地決済機関コード」、「受取人銀行(銀行名)」の順に優先して1つのみ設定します。
- 「受取人銀行(銀行名)」(フィールド#36)で設定する場合は送金区分により必須になる項目が異なります。
必須になる項目は以下になります。

送金区分	必須項目
外国送金	「受取人銀行(銀行名)」(フィールド#36) 「受取人銀行(市 / 町村)」(フィールド#39) 「受取人銀行(国)」(フィールド#40)
国内送金 店内振替	「受取人銀行(銀行名)」(フィールド#36)

上記以外の受取人銀行住所情報(フィールド#38~46)は任意になります。

◆アップロードファイルへの設定方法

- 「受取人銀行(銀行名)」(フィールド#36)で設定する場合は設定した情報を区切り文字"△"(半角スペース)で連結し、受取人銀行情報として取り扱いするため、連結後の区切り文字"△"(半角スペース)を含めた桁数が140桁以内で設定してください。140桁を超えた場合はエラーとなります。

◆画面へのマッピング方法

- 「受取人銀行(銀行名)」(フィールド#36)で設定する場合は以下の順番(140桁以内)で連結を行います。
#36△#38△#41△#42△#43△#44△#45△#46△#39△#40
(項目がブランクの場合は区切り文字"△"も含め連結しません。)
- 連結した情報は画面項目に以下の右表の通り分割し表示します。

アップロードファイル		
#	項目名	設定例
-	受取人銀行情報	
36	受取人銀行(銀行名)	ABCDE Bank Ltd
38	受取人銀行 (住所 / 番地)	Straits View 1 Abc Tower 23 45
39	受取人銀行 (市 / 町村)	Singapore
40	受取人銀行 (国)	SG
41	受取人銀行 (郵便番号)	123456
42	受取人銀行 (課名)	Customer Relations
43	受取人銀行 (部署名)	Personal Banking Division
44	受取人銀行 (区域)	
45	受取人銀行 (地方 / 郡 / 地域)	
46	受取人銀行 (県 / 州)	




画面	
項目名 (マップ桁数)	表示例
受取人銀行情報	
銀行	
銀行名 (1~35桁)	ABCDE Bank Ltd△Straits View 1 Abc T
支店名 (36~105桁)	ower 23 45△123456△Custom er Relations△Personal Banking Division△Singapo
住所 / 番地	(ブランク)
市 / 町村	(ブランク)
国名 (106~140桁)	re△SG

(△は連結用の半角スペースを表しているもので画面上には表示されません)

1-7-5 中継銀行情報

◆入力要件

- ・中継銀行情報の入力要件については
 『送金アップロードデータ項目一覧(GCMS Plus フォーマット ISO20022(CSV)_MT 変換用)』をご参照ください。
- ・設定する場合は「中継銀行 SWIFT BIC」(フィールド#47)または「中継銀行(銀行名)」(フィールド#48)のいずれかを設定してください。
 重複して設定した場合は「中継銀行SWIFT BIC」を優先して設定します。
- ・「中継銀行(銀行名)」(フィールド#48)で設定する場合は、「中継銀行(市 / 町村)」(フィールド#50)、
 ならびに「中継銀行(国)」(フィールド#51)の設定が必須になります。
- ・上記以外の中継銀行住所情報は任意になります。

◆アップロードファイルへの設定方法

- ・「中継銀行(銀行名)」(フィールド#48)で設定する場合は設定した情報を区切り文字"△"(半角スペース)で連結し、中継銀行情報として取り扱いするため、連結後の区切り文字"△"(半角スペース)を含めた桁数が140桁以内で設定してください。140桁を超えた場合はエラーとなります。

◆画面へのマッピング方法

- ・「中継銀行(銀行名)」(フィールド#48)で設定する場合は以下の順番(140桁以内)で連結を行います。
 #48△#49△#52△#53△#54△#55△#56△#57△#50△#51
 (項目がブランクの場合は区切り文字"△"も含め連結しません。)
- ・連結した情報は画面項目に以下の右表の通り分割し表示します。

アップロードファイル		
#	項目名	設定例
-	中継銀行情報	
48	中継銀行(銀行名)	ABCDE Bank Ltd
49	中継銀行 (住所 / 番地)	Straits View 1 Abc Tower 23 45
50	中継銀行(市 / 町村)	Singapore
51	中継銀行(国)	SG
52	中継銀行(郵便番号)	123456
53	中継銀行(課名)	Customer Relations
54	中継銀行(部署名)	Personal Banking Division
55	中継銀行(区域)	
56	中継銀行 (地方 / 郡 / 地域)	
57	中継銀行(県 / 州)	



画面	
項目名 (マップ桁数)	表示例
中継銀行情報	
銀行	
銀行名 (1~35桁)	ABCDE Bank Ltd△Straits View 1 Abc T
支店名 (36~105桁)	ower 23 45△123456△Custom er Relations△Personal Banking Division△Singapo
住所 / 番地	(ブランク)
市 / 町村	(ブランク)
国名 (106~140桁)	re△SG

(△は連結用の半角スペースを表しているもので画面上には表示されません)

1-7-6 最終依頼人情報、最終受取人情報、 規制上の申告(送金銀行宛情報)1～10、 規制上の申告(受取人銀行宛情報)1～10、受取人へのメッセージ

◆入力要件

- ・各項目の入力要件は以下になります。

項目	送金区分	入力要件
最終依頼人情報	外国送金 国内送金 店内振替	<ul style="list-style-type: none"> ・本項目は任意項目になります。 ・設定する場合は「最終依頼人名」(フィールド#58)、 「最終依頼人住所(市 / 町村)」(フィールド#60)ならびに 「最終依頼人住所(国)」(フィールド#61)の設定が必須です。 それ以外の項目は設定しないでください。
最終受取人情報	外国送金 国内送金 店内振替	<ul style="list-style-type: none"> ・本項目は任意項目になります。 ・設定する場合は「最終受取人名」(フィールド#70)、 「最終受取人住所(市 / 町村)」(フィールド#72)ならびに 「最終受取人住所(国)」(フィールド#73)の設定が必須です。 それ以外の項目は設定しないでください。
規制上の申告 (送金銀行宛情報)1	外国送金 店内振替	<ul style="list-style-type: none"> ・本項目は必須項目になります。 ・送金目的情報を設定してください。
	国内送金	<ul style="list-style-type: none"> ・本項目は任意項目になります。 ・規制上の申告(送金銀行宛情報)を設定する場合は、 「規制上の申告(送金銀行宛情報)1」(フィールド#82)に設定してください。
規制上の申告 (送金銀行宛情報)2～10	外国送金 国内送金 店内振替	<ul style="list-style-type: none"> ・本項目は任意項目になります。 ・規制上の申告(送金銀行宛情報)を設定する場合は、 「規制上の申告(送金銀行宛情報)2」(フィールド#83)から順に設定してください。
規制上の申告 (受取人銀行宛情報)1～10	外国送金 国内送金 店内振替	<ul style="list-style-type: none"> ・本項目は任意項目になります。 ・規制上の申告(受取人銀行宛情報)を設定する場合は、 「規制上の申告(受取人銀行宛情報)1」(フィールド#96)から順に設定してください。
受取人へのメッセージ	外国送金 国内送金 店内振替	<ul style="list-style-type: none"> ・本項目は任意項目になります。 ・受取人へのメッセージを設定してください。

◆アップロードファイルへの設定方法

- 以下のマッピング方法を踏まえ、連結した情報が140桁以内になるように設定してください。
140桁を超えた場合はエラーとなります。
- 送金区分が外国送金または店内振替の場合は「規制上の申告(送金銀行宛情報)1」(フィールド#82)に送金目的情報を22桁以内で設定してください。
送金目的の入力要件と送金目的コードは、こちらをご参照ください。
<https://www.bk.mufig.jp/ebusiness/gplus/purposeofremittance.html>

◆画面へのマッピング方法

- 設定した情報は区切り文字で連結し、画面の「受取人へのメッセージ」に表示します。
規制上の申告(送金銀行宛情報)1」(フィールド#82)は、送金区分が外国送金または店内振替の場合は画面の「送金目的」に表示され、国内送金は「受取人へのメッセージ」に表示されます。
送金区分ごとに以下の順番(140桁以内)で連結を行います。なお、項目がブランクの場合は区切り文字"△"は連結しません。
送金区分が外国送金または店内振替の場合
#106△UD/#58, #60, #61△UC/#70, #72, #73△#83△～△#91△#96△～△#105
送金区分が国内送金の場合
#106△UD/#58, #60, #61△UC/#70, #72, #73△#82△#83△～△#91△#96△～△#105
区切り文字は最終依頼人情報ならびに最終受取人情報の各項目については","(カンマ)、それ以外の項目は"△"(半角スペース)が設定されます。
- 最終依頼人を設定する場合は先頭に"UD/"が、最終受取人を設定する場合は先頭に"UC/"が設定されます。

【送金区分が外国送金または店内振替の場合】

アップロードファイル			画面	
#	項目名	設定例	項目名	表示例
82	規制上の申告(送金銀行宛情報)1	Fixed Income	送金目的	Fixed Income

58	最終依頼人名	XYZ Air Corp	受取人へのメッセージ	wwwwwwwwwwwwwww△UD/XYZ Air Corp,Hanoi,Viet Nam△UC/XYZ Parts,Hanoi,Viet Nam△bbbbb△cccccc△xxxxxx△yyyyyyzzzzzz
60	最終依頼人住所(市 / 町村)	Hanoi		
61	最終依頼人住所(国)	Viet Nam		
70	最終受取人名	XYZ Parts		
72	最終受取人住所(市 / 町村)	Hanoi		
73	最終受取人住所(国)	Viet Nam		
83	規制上の申告(送金銀行宛情報)2	bbbbbb		
84	規制上の申告(送金銀行宛情報)3	cccccc		
85 ～ 91	規制上の申告(送金銀行宛情報)4～10			
96	規制上の申告(受取人銀行宛情報)1	xxxxxx		
97	規制上の申告(受取人銀行宛情報)2	yyyyyy		
98	規制上の申告(受取人銀行宛情報)3	zzzzzz		
99 ～ 105	規制上の申告(受取人銀行宛情報)4～10			
106	受取人へのメッセージ	wwwwwwwwwwwwwwwww		

(△は連結用の半角スペースを表しているもので画面上には表示されません)

1-7-7 送金銀行宛連絡事項

◆入力要件

- ・ お取引店からご案内があった場合のみ設定してください。

◆アップロードファイルへの設定方法

- ・ 「送金目的」(フィールド#13)または「送金目的コード」(フィールド#14)のいずれにも設定しない場合は 105 桁以内で設定してください。105 桁を超えた場合はエラーとなります。
- ・ 「送金目的」(フィールド#13)または「送金目的コード」(フィールド#14)のいずれかに設定する場合は 70 桁以内で設定してください。70 桁を超えた場合はエラーとなります。

◆画面へのマッピング方法

- ・ 設定した情報は以下のように画面に表示します。

アップロードファイル			画面	
#	項目名	設定例	項目名	表示例
107	送金銀行宛連絡事項	XXXXXX	送金銀行宛連絡事項	XXXXXX




1-8 マニラ支店

1-8-1 送金目的・送金目的コード

◆入力要件

- ・本項目は必須項目になります。

◆アップロードファイルへの設定方法

- ・「送金目的」(フィールド#13)に設定してください。
送金目的の入力要件と送金目的コードは、こちらをご参照ください。
 <https://www.bk.mufg.jp/ebusiness/gplus/purposeofremittance.html>

◆画面へのマッピング方法

- ・設定した情報は以下のように画面に表示します。

アップロードファイル			画面	
#	項目	設定例	項目名	表示例
13	送金目的	Fixed Income	送金目的	Fixed Income

1-8-2 Urgent 指定

◆入力要件

- ・送金区分が外国送金または店内振替の場合は何も設定しないでください。
- ・送金区分が国内送金の場合は任意になります。

◆アップロードファイルへの設定方法

- ・「Urgent 指定」(フィールド#16)に設定してください。
設定できる値は、次のいずれかです。
0: (not selected)
1: RTGS

◆画面へのマッピング方法

- ・設定した情報は以下のように画面に表示されます。

アップロードファイル			画面	
#	項目	設定例	項目名	表示例
16	Urgent 指定	0	Urgent	No
		1		Yes

1-8-3 受取人情報

◆入力要件

- ・送金区分が外国送金または国内送金の場合は「受取人名」(フィールド#21)、「受取人住所(市 / 町村)」(フィールド#23)ならびに「受取人住所(国)」(フィールド#24)の設定が必須になります。
- ・送金区分が店内振替の場合は「受取人名」(フィールド#21)の設定が必須になります。
- ・上記以外の受取人住所情報は任意になります。

◆アップロードファイルへの設定方法

- ・設定した情報は区切り文字"△"(半角スペース)で連結し、受取人情報として取り扱いするため、連結後の区切り文字"△"(半角スペース)を含めた桁数が140桁以内で設定してください。
140桁を超えた場合はエラーとなります。

◆画面へのマッピング方法

- ・各項目は以下の順番(140桁以内)で連結を行います。
#21(*)△#22△#25△#26△#27△#28△#29△#30△#23△#24
(項目がブランクの場合は区切り文字"△"も含め連結しません。)
(*)「受取人名」(フィールド#21)に設定した情報は、画面の「名前」に表示します。
- ・連結した情報は画面項目に以下の右表の通り分割し表示します。

【受取人名を35桁未満で設定した場合】

アップロードファイル		
#	項目名	設定例
-	受取人情報	
21	受取人名	AABBCC Company
22	受取人住所 (住所 / 番地)	Straits View 1 Abc Tower 23 45
23	受取人住所 (市 / 町村)	Singapore
24	受取人住所(国)	SG
25	受取人住所 (郵便番号)	123456
26	受取人住所(課名)	Customer Relations
27	受取人住所(部署名)	Personal Banking Division
28	受取人住所(区域)	
29	受取人住所 (地方 / 郡 / 地域)	
30	受取人住所(県 / 州)	



画面	
項目名 (マッピング桁数)	表示例
受取人情報	
名前 (1～35桁)	AABBCC Company
住所 / 番地 (36～105桁)	Straits View 1 Abc Tower 23 45 △123456△Customer Relations △Personal Bank
市 / 町村	(ブランク)
国名 (106～140桁)	ing Division△Singapore△SG

(△は連結用の半角スペースを表しているもので画面上には表示されません)

【受取人名を 35 桁で設定した場合】

受取人名を 35 桁で設定した場合には、「住所 / 番地」のはじめにスペースが入ります。

アップロードファイル		
#	項目名	設定例
-	受取人情報	
21	受取人名	AAAAABBBBBBCCC CCDDDDDEEEEF F Company
22	受取人住所 (住所 / 番地)	Straits View 1 Abc Tower 23 4567
23	受取人住所 (市 / 町村)	Singapore
24	受取人住所(国)	SG
25	受取人住所 (郵便番号)	123456
26	受取人住所(課名)	Customer Relations
27	受取人住所(部署名)	Personal Banking Division
28	受取人住所(区域)	
29	受取人住所 (地方 / 郡 / 地域)	
30	受取人住所(県 / 州)	



画面	
項目名 (マップ桁数)	表示例
受取人情報	
名前 (1～35桁)	AAAAABBBBBBCCCCDDDDDD EEEEFF Company
住所 / 番地 (36～105桁)	△Straits View 1 Abc Tower 23 4567△123456△Customer Re lations△Persona
市 / 町村	(ブランク)
国名 (106～140桁)	I Banking Division△Singapore △SG

(△は連結用の半角スペースを表しているもので画面上には表示されません)

1-8-4 受取人銀行情報

◆入力要件

- 受取人銀行情報の入力要件については
『送金アップロードデータ項目一覧(GCMS Plus フォーマット ISO20022(CSV)_MT 変換用)』をご参照ください。
- 本項目は設定が必須になります。「受取人銀行SWIFT BIC」(フィールド#35)、「受取人銀行現地決済機関コード」(フィールド#37)、または「受取人銀行(銀行名)」(フィールド#36)のいずれかを設定してください。
重複して設定した場合は「受取人銀行SWIFT BIC」、「受取人銀行現地決済機関コード」、「受取人銀行(銀行名)」の順に優先して1つのみ設定します。
- 「受取人銀行(銀行名)」(フィールド#36)で設定する場合は送金区分により必須になる項目が異なります。
送金区分と必須になる項目は以下になります。

送金区分	必須項目
外国送金	「受取人銀行(銀行名)」(フィールド#36) 「受取人銀行(市 / 町村)」(フィールド#39) 「受取人銀行(国)」(フィールド#40)
国内送金 店内振替	「受取人銀行(銀行名)」(フィールド#36)

上記以外の受取人銀行住所情報(フィールド#38~46)は任意になります。

◆アップロードファイルへの設定方法

- 「受取人銀行(銀行名)」(フィールド#36)で設定する場合は設定した情報を区切り文字"△"(半角スペース)で連結し、受取人銀行情報として取り扱いするため、連結後の区切り文字"△"(半角スペース)を含めた桁数が140桁以内で設定してください。140桁を超えた場合はエラーとなります。

◆画面へのマッピング方法

- 「受取人銀行(銀行名)」(フィールド#36)で設定する場合は以下の順番(140桁以内)で連結を行います。
#36△#38△#41△#42△#43△#44△#45△#46△#39△#40
(項目がブランクの場合は区切り文字"△"も含め連結しません。)
- 連結した情報は画面項目に以下の右表の通り分割し表示します。

アップロードファイル		
#	項目名	設定例
-	受取人銀行情報	
36	受取人銀行(銀行名)	ABCDE Bank Ltd
38	受取人銀行 (住所 / 番地)	Straits View 1 Abc Tower 23 45
39	受取人銀行 (市 / 町村)	Singapore
40	受取人銀行(国)	SG
41	受取人銀行 (郵便番号)	123456
42	受取人銀行(課名)	Customer Relations
43	受取人銀行 (部署名)	Personal Banking Division
44	受取人銀行(区域)	
45	受取人銀行 (地方 / 郡 / 地域)	
46	受取人銀行 (県 / 州)	



画面	
項目名 (マップ桁数)	表示例
受取人銀行情報	
銀行	
銀行名 (1~35桁)	ABCDE Bank Ltd△Straits View 1 Abc T
支店名 (36~105桁)	ower 23 45△123456△Custome r Relations△Personal Banking Division△Singapo
住所 / 番地	(ブランク)
市 / 町村	(ブランク)
国名 (106~140桁)	re△SG

(△は連結用の半角スペースを表しているもので画面上には表示されません)

1-8-5 中継銀行情報

◆入力要件

- 中継銀行情報の入力要件については
『送金アップロードデータ項目一覧(GCMS Plus フォーマット ISO20022(CSV)_MT 変換用)』をご参照ください。
- 設定する場合は「中継銀行 SWIFT BIC」(フィールド#47)または「中継銀行(銀行名)」(フィールド#48)のいずれかを設定してください。
重複して設定した場合は「中継銀行SWIFT BIC」を優先して設定します。
- 「中継銀行(銀行名)」(フィールド#48)で設定する場合は、「中継銀行(市 / 町村)」(フィールド#50)ならびに「中継銀行(国)」(フィールド#51)の設定が必須になります。
- 上記以外の中継銀行住所情報は任意になります。

◆アップロードファイルへの設定方法

- 「中継銀行(銀行名)」(フィールド#48)で設定する場合は設定した情報を区切り文字"△"(半角スペース)で連結し、中継銀行情報として取り扱いするため、連結後の区切り文字"△"(半角スペース)を含めた桁数が140桁以内で設定してください。140桁を超えた場合はエラーとなります。

◆画面へのマッピング方法

- 「中継銀行(銀行名)」(フィールド#48)で設定する場合は以下の順番(140桁以内)で連結を行います。
#48△#49△#52△#53△#54△#55△#56△#57△#50△#51
(項目がブランクの場合は区切り文字"△"も含め連結しません。)
- 連結した情報は画面項目に以下の右表の通り分割し表示します。

アップロードファイル		
#	項目名	設定例
-	中継銀行情報	
48	中継銀行(銀行名)	ABCDE Bank Ltd
49	中継銀行(住所 / 番地)	Straits View 1 Abc Tower 23 45
50	中継銀行(市 / 町村)	Singapore
51	中継銀行(国)	SG
52	中継銀行(郵便番号)	123456
53	中継銀行(課名)	Customer Relations
54	中継銀行(部署名)	Personal Banking Division
55	中継銀行(区域)	
56	中継銀行(地方 / 郡 / 地域)	
57	中継銀行(県 / 州)	



画面	
項目名 (マッピング桁数)	表示例
中継銀行情報	
銀行	
銀行名 (1~35桁)	ABCDE Bank Ltd△Straits View 1 Abc T
支店名 (36~105桁)	ower 23 45△123456△Customer Relations△Personal Banking Division△Singapo
住所 / 番地	(ブランク)
市 / 町村	(ブランク)
国名 (106~140桁)	re△SG

(△は連結用の半角スペースを表しているもので画面上には表示されません)

1-8-6 最終依頼人情報、最終受取人情報、 規制上の申告(送金銀行宛情報)1～10、 規制上の申告(受取人銀行宛情報)1～10、受取人へのメッセージ

◆入力要件

- ・各項目の入力要件は以下になります。

項目	送金区分	入力要件
最終依頼人情報	外国送金 国内送金 店内振替	<ul style="list-style-type: none"> ・本項目は任意項目になります。 ・設定する場合は「最終依頼人名」(フィールド#58)、 「最終依頼人住所(市 / 町村)」(フィールド#60)ならびに 「最終依頼人住所(国)」(フィールド#61)の設定が必須です。 それ以外の項目は設定しないでください。
最終受取人情報	外国送金 国内送金 店内振替	<ul style="list-style-type: none"> ・本項目は任意項目になります。 ・設定する場合は「最終受取人名」(フィールド#70)、 「最終受取人住所(市 / 町村)」(フィールド#72)ならびに 「最終受取人住所(国)」(フィールド#73)の設定が必須です。 それ以外の項目は設定しないでください。
規制上の申告 (送金銀行宛情報)1～10	外国送金 国内送金 店内振替	<ul style="list-style-type: none"> ・本項目は任意項目になります。 ・規制上の申告(送金銀行宛情報)を設定する場合は、 「規制上の申告(送金銀行宛情報)1」(フィールド#82)から順に設定して ください。
規制上の申告 (受取人銀行宛情報)1～10	外国送金 国内送金 店内振替	<ul style="list-style-type: none"> ・本項目は任意項目になります。 ・規制上の申告(受取人銀行宛情報)を設定する場合は、 「規制上の申告(受取人銀行宛情報)1」(フィールド#96)から順に設定 してください。
受取人へのメッセージ	外国送金 国内送金 店内振替	<ul style="list-style-type: none"> ・本項目は任意項目になります。 ・受取人へのメッセージを設定してください。

◆アップロードファイルへの設定方法

- 以下のマッピング方法を踏まえ、連結した情報が140桁以内になるように設定してください。
140桁を超えた場合はエラーとなります。

◆画面へのマッピング方法

- 設定した情報は区切り文字で連結し、画面の「受取人へのメッセージ」に表示します。
- 項目は以下の順番(140桁以内)で連結を行います。
#106△UD/#58, #60, #61△UC/#70, #72, #73△#82△～△#91△#96△～△#105
(項目がblankの場合は区切り文字"△"も含め連結しません。)
- 区切り文字は最終依頼人情報ならびに最終受取人情報の各項目については","(カンマ)、それ以外の項目は"△"(半角スペース)が設定されます。
- 最終依頼人を設定する場合は先頭に"UD/"が、最終受取人を設定する場合は先頭に"UC/"が設定されます。

アップロードファイル		
#	項目名	設定例
58	最終依頼人名	XYZ Air Corp
60	最終依頼人住所(市 / 町村)	Hanoi
61	最終依頼人住所(国)	Viet Nam
70	最終受取人名	XYZ Parts
72	最終受取人住所(市 / 町村)	Hanoi
73	最終受取人住所(国)	Viet Nam
82	規制上の申告(送金銀行宛情報)1	aaaaa
83	規制上の申告(送金銀行宛情報)2	bbbbb
84	規制上の申告(送金銀行宛情報)3	ccccc
85 ～ 91	規制上の申告(送金銀行宛情報)4～10	
96	規制上の申告(受取人銀行宛情報)1	xxxxx
97	規制上の申告(受取人銀行宛情報)2	yyyyy
98	規制上の申告(受取人銀行宛情報)3	zzzzz
99 ～ 105	規制上の申告(受取人銀行宛情報)4～10	
106	受取人へのメッセージ	wwwwww wwwwww wwww



画面	
項目名	表示例
受取人へのメッセージ	wwwwwwwwwwwwwwwwww△UD/XYZ Air Corp,Hanoi,Viet Nam△UC/XYZ Parts,Hanoi,Viet Nam△aaaa△bbbbbb△cccc△xxxxx△yyyyyy△zzzzz

(△は連結用の半角スペースを表しているもので画面上には表示されません)

1-8-7 Relationship

◆入力要件

- ・本項目は任意項目になります。

◆アップロードファイルへの設定方法

- ・「Relationship」(フィールド#108)に設定してください。
設定できる値は、次のいずれかです。
0: (not selected)
1: Parent
2: Affiliate
3: Non Affiliate

◆画面へのマッピング方法

- ・設定した情報は以下のように画面に表示されます。

アップロードファイル			画面	
#	項目	設定例	項目名	表示例
108	Relationship 指定	0	Relationship	(ブランク)
		1		Parent
		2		Affiliate
		3		Non Affiliate

1-8-8 送金銀行宛連絡事項

◆入力要件

- ・お取引店からご案内があった場合のみ設定してください。

◆アップロードファイルへの設定方法

- ・送金銀行宛連絡事項を設定する場合は 105 桁以内で設定してください。
ただし、以下の項目の設定により桁数が異なります。桁数を越えた場合はエラーとなります。
① 「送金目的」(フィールド#13)または「送金目的コード」(フィールド#14)のいずれかに送金目的情報を設定
② 「Urgent 指定」(フィールド#16)に"1"を設定
③ 「Relationship」(フィールド#108)に"1"、"2"、"3"のいずれかを設定
・上記①のみの場合は 70 桁以内で設定してください。
・上記②、③の両方または片方のみの場合は 70 桁以内で設定してください。
・上記①の場合かつ②、③の両方または片方の場合は 35 桁以内で設定してください。

◆画面へのマッピング方法

- ・設定した情報は以下のように画面に表示します。

アップロードファイル			画面	
#	項目名	設定例	項目名	表示例
107	送金銀行宛連絡事項	xxxxx	送金銀行宛連絡事項	xxxxx

1-9 MUFG バンク(マレーシア)

1-9-1 送金目的・送金目的コード

◆入力要件

- ・ 送金目的情報は必須です。
- ・ 本項目には何も設定しないでください。

◆アップロードファイルへの設定方法

- ・ 送金目的情報は「規制上の申告(送金銀行宛情報)1」(フィールド#82)に設定してください。「送金目的」(フィールド#13)または「送金目的コード」(フィールド#14)に設定した場合はエラーとなります。

◆画面へのマッピング方法

- ・ 画面へのマッピング方法は、 1-9-6 をご確認ください。

1-9-2 Urgent 指定

◆入力要件

- ・ 何も設定しないでください。

1-9-3 受取人情報

◆入力要件

- ・送金区分が外国送金の場合は「受取人名」(フィールド#21)、「受取人住所(市 / 町村)」(フィールド#23)ならびに「受取人住所(国)」(フィールド#24)の設定が必須になります。
- ・送金区分が国内送金または店内振替の場合は「受取人名」(フィールド#21)の設定が必須になります。
- ・上記以外の受取人住所情報は任意になります。

◆アップロードファイルへの設定方法

- ・設定した情報は区切り文字"△"(半角スペース)で連結し、受取人情報として取り扱いするため、連結後の区切り文字"△"(半角スペース)を含めた桁数が140桁以内で設定してください。
140桁を超えた場合はエラーとなります。

◆画面へのマッピング方法

- ・各項目は以下の順番(140桁以内)で連結を行います。
#21(*)△#22△#25△#26△#27△#28△#29△#30△#23△#24
(項目がブランクの場合は区切り文字"△"も含め連結しません。)
(*)「受取人名」(フィールド#21)に設定した情報は、画面の「名前」に表示します。
- ・連結した情報は画面項目に以下の右表の通り分割し表示します。

【受取人名を35桁未満で設定した場合】

アップロードファイル		
#	項目名	設定例
-	受取人情報	
21	受取人名	AABBCC Company
22	受取人住所 (住所 / 番地)	Straits View 1 Abc Tower 23 45
23	受取人住所 (市 / 町村)	Singapore
24	受取人住所(国)	SG
25	受取人住所 (郵便番号)	123456
26	受取人住所(課名)	Customer Relations
27	受取人住所(部署名)	Personal Banking Division
28	受取人住所(区域)	
29	受取人住所 (地方 / 郡 / 地域)	
30	受取人住所(県 / 州)	



画面	
項目名 (マップ桁数)	表示例
受取人情報	
名前 (1～35桁)	AABBCC Company
住所 / 番地 (36～105桁)	Straits View 1 Abc Tower 23 45 △123456△Customer Relations △Personal Bank
市 / 町村	(ブランク)
国名 (106～140桁)	ing Division△Singapore△SG

(△は連結用の半角スペースを表しているもので画面上には表示されません)

【受取人名を 35 桁で設定した場合】

受取人名を 35 桁で設定した場合には、「住所 / 番地」のはじめにスペースが入ります。

アップロードファイル		
#	項目名	設定例
-	受取人情報	
21	受取人名	AAAAABBBBBBCCC CCDDDDDEEEEF F Company
22	受取人住所 (住所 / 番地)	Straits View 1 Abc Tower 23 4567
23	受取人住所 (市 / 町村)	Singapore
24	受取人住所(国)	SG
25	受取人住所 (郵便番号)	123456
26	受取人住所(課名)	Customer Relations
27	受取人住所(部署名)	Personal Banking Division
28	受取人住所(区域)	
29	受取人住所 (地方 / 郡 / 地域)	
30	受取人住所(県 / 州)	



画面	
項目名 (マップ桁数)	表示例
受取人情報	
名前 (1～35桁)	AAAAABBBBBBCCCCDDDDDD EEEEFF Company
住所 / 番地 (36～105桁)	△Straits View 1 Abc Tower 23 4567△123456△Customer Re lations△Persona
市 / 町村	(ブランク)
国名 (106～140桁)	I Banking Division△Singapore △SG

(△は連結用の半角スペースを表しているもので画面上には表示されません)

1-9-4 受取人銀行情報

◆入力要件

- 受取人銀行情報の入力要件については
『送金アップロードデータ項目一覧(GCMS Plus フォーマット ISO20022(CSV)_MT 変換用)』をご参照ください。
- 本項目は設定が必須になります。「受取人銀行 SWIFT BIC」(フィールド#35)、「受取人銀行現地決済機関コード」(フィールド#37)、または「受取人銀行(銀行名)」(フィールド#36)のいずれかを設定してください。
重複して設定した場合は「受取人銀行 SWIFT BIC」、「受取人銀行現地決済機関コード」、「受取人銀行(銀行名)」の順に優先して1つのみ設定します。
- 「受取人銀行(銀行名)」(フィールド#36)で設定する場合は送金区分により必須になる項目が異なります。
送金区分と必須になる項目は以下になります。

送金区分	必須項目
外国送金	「受取人銀行(銀行名)」(フィールド#36) 「受取人銀行(市 / 町村)」(フィールド#39) 「受取人銀行(国)」(フィールド#40)
国内送金 店内振替	「受取人銀行(銀行名)」(フィールド#36)

上記以外の受取人銀行住所情報(フィールド#38~46)は任意になります。

◆アップロードファイルへの設定方法

- 「受取人銀行(銀行名)」(フィールド#36)で設定する場合は設定した情報を区切り文字"△"(半角スペース)で連結し、受取人銀行情報として取り扱いするため、連結後の区切り文字"△"(半角スペース)を含めた桁数が140桁以内で設定してください。140桁を超えた場合はエラーとなります。

◆画面へのマッピング方法

- 「受取人銀行(銀行名)」(フィールド#36)で設定する場合は以下の順番(140桁以内)で連結を行います。
#36△#38△#41△#42△#43△#44△#45△#46△#39△#40
(項目がブランクの場合は区切り文字"△"も含め連結しません。)
- 連結した情報は画面項目に以下の右表の通り分割し表示します。

アップロードファイル		
#	項目名	設定例
-	受取人銀行情報	
36	受取人銀行(銀行名)	ABCDE Bank Ltd
38	受取人銀行 (住所 / 番地)	Straits View 1 Abc Tower 23 45
39	受取人銀行 (市 / 町村)	Singapore
40	受取人銀行 (国)	SG
41	受取人銀行 (郵便番号)	123456
42	受取人銀行 (課名)	Customer Relations
43	受取人銀行 (部署名)	Personal Banking Division
44	受取人銀行 (区域)	
45	受取人銀行 (地方 / 郡 / 地域)	
46	受取人銀行 (県 / 州)	



画面	
項目名 (マップ桁数)	表示例
受取人銀行情報	
銀行	
銀行名 (1~35桁)	ABCDE Bank Ltd△Straits View 1 Abc T
支店名 (36~105桁)	ower 23 45△123456△Custome r Relations△Personal Banking Division△Singapo
住所 / 番地	(ブランク)
市 / 町村	(ブランク)
国名 (106~140桁)	re△SG

(△は連結用の半角スペースを表しているもので画面
上には表示されません)

1-9-5 中継銀行情報

◆入力要件

- 中継銀行情報の入力要件については
『送金アップロードデータ項目一覧(GCMS Plus フォーマット ISO20022(CSV)_MT 変換用)』をご参照ください。
- 設定する場合は「中継銀行 SWIFT BIC」(フィールド#47)または「中継銀行(銀行名)」(フィールド#48)のいずれかを設定してください。
重複して設定した場合は「中継銀行SWIFT BIC」を優先して設定します。
- 「中継銀行(銀行名)」(フィールド#48)で設定する場合は、「中継銀行(市 / 町村)」(フィールド#50)、
ならびに「中継銀行(国)」(フィールド#51)の設定が必須になります。
- 上記以外の中継銀行住所情報は任意になります。

◆アップロードファイルへの設定方法

- 「中継銀行(銀行名)」(フィールド#48)で設定する場合は設定した情報を区切り文字"△"(半角スペース)で連結し、中継銀行情報として取り扱いするため、連結後の区切り文字"△"(半角スペース)を含めた桁数が 140 桁以内で設定してください。140 桁を超えた場合はエラーとなります。

◆画面へのマッピング方法

- 「中継銀行(銀行名)」(フィールド#48)で設定する場合は以下の順番(140 桁以内)で連結を行います。
#48△#49△#52△#53△#54△#55△#56△#57△#50△#51
(項目がブランクの場合は区切り文字"△"も含め連結しません。)
- 連結した情報は画面項目に以下の右表の通り分割し表示します。

アップロードファイル		
#	項目名	設定例
-	中継銀行情報	
48	中継銀行(銀行名)	ABCDE Bank Ltd
49	中継銀行(住所 / 番地)	Straits View 1 Abc Tower 23 45
50	中継銀行(市 / 町村)	Singapore
51	中継銀行(国)	SG
52	中継銀行(郵便番号)	123456
53	中継銀行(課名)	Customer Relations
54	中継銀行(部署名)	Personal Banking Division
55	中継銀行(区域)	
56	中継銀行(地方 / 郡 / 地域)	
57	中継銀行(県 / 州)	



画面	
項目名 (マップ桁数)	表示例
中継銀行情報	
銀行	
銀行名 (1~35桁)	ABCDE Bank Ltd△Straits View 1 Abc T
支店名 (36~105桁)	ower 23 45△123456△Customer Relations△Personal Banking Division△Singapo
住所 / 番地	(ブランク)
市 / 町村	(ブランク)
国名 (106~140桁)	re△SG

(△は連結用の半角スペースを表しているもので画面上には表示されません)

1-9-6 最終依頼人情報、最終受取人情報、 規制上の申告(送金銀行宛情報)1～10、 規制上の申告(受取人銀行宛情報)1～10、受取人へのメッセージ

◆入力要件

- ・各項目の入力要件は以下になります。

項目	送金区分	入力要件
最終依頼人情報	外国送金 国内送金 店内振替	<ul style="list-style-type: none"> ・本項目は任意項目になります。 ・設定する場合は「最終依頼人名」(フィールド#58)、 「最終依頼人住所(市 / 町村)」(フィールド#60)ならびに 「最終依頼人住所(国)」(フィールド#61)の設定が必須です。 それ以外の項目は設定しないでください。
最終受取人情報	外国送金 国内送金 店内振替	<ul style="list-style-type: none"> ・本項目は任意項目になります。 ・設定する場合は「最終受取人名」(フィールド#70)、 「最終受取人住所(市 / 町村)」(フィールド#72)ならびに 「最終受取人住所(国)」(フィールド#73)の設定が必須です。 それ以外の項目は設定しないでください。
規制上の申告 (送金銀行宛情報)1	外国送金 国内送金 店内振替	<ul style="list-style-type: none"> ・本項目は必須項目になります。 ・送金目的情報を設定してください。
規制上の申告 (送金銀行宛情報) 2～10	外国送金 店内振替 国内送金	<ul style="list-style-type: none"> ・本項目は任意項目になります。 ・規制上の申告(送金銀行宛情報)を設定する場合は、 「規制上の申告(送金銀行宛情報)2」(フィールド#83)から順に設定してください。
規制上の申告 (受取人銀行宛情報) 1～10	外国送金 店内振替 国内送金	<ul style="list-style-type: none"> ・本項目は任意項目になります。 ・規制上の申告(受取人銀行宛情報)を設定する場合は、 「規制上の申告(受取人銀行宛情報)1」(フィールド#96)から順に設定してください。
受取人へのメッセージ	外国送金 国内送金 店内振替	<ul style="list-style-type: none"> ・本項目は任意項目になります。 ・受取人へのメッセージを設定してください。

◆アップロードファイルへの設定方法

- 以下のマッピング方法を踏まえ、連結した情報が140桁以内になるように設定してください。
140桁を超えた場合はエラーとなります。
- 「規制上の申告(送金銀行宛情報)1」(フィールド#82)に送金目的情報を22桁以内で設定してください。
送金目的の入力要件と送金目的コードは、こちらをご参照ください。
<https://www.bk.mufig.jp/ebusiness/gplus/purposeofremittance.html>

◆画面へのマッピング方法

- 設定した情報は区切り文字で連結し、画面の「受取人へのメッセージ」に表示します。
- 項目は以下の順番(140桁以内)で連結を行います。
#106△UD/#58, #60, #61△UC/#70, #72, #73△#83△～△#91△#96△～△#105
(項目が空白の場合は区切り文字"△"も含め連結しません。)
- 区切り文字は最終依頼人情報ならびに最終受取人情報の各項目については","(カンマ)、それ以外の項目は"△"(半角スペース)が設定されます。
- 最終依頼人を設定する場合は先頭に"UD/"が、最終受取人を設定する場合は先頭に"UC/"が設定されます。
- 「規制上の申告(送金銀行宛情報)1」(フィールド#82)に設定した送金目的情報は画面の「送金目的」に表示します。

アップロードファイル		
#	項目名	設定例
82	規制上の申告(送金銀行宛情報)1	Fixed Income

画面	
項目名	表示例
送金目的	Fixed Income

58	最終依頼人名	XYZ Air Corp
60	最終依頼人住所(市 / 町村)	Hanoi
61	最終依頼人住所(国)	Viet Nam
70	最終受取人名	XYZ Parts
72	最終受取人住所(市 / 町村)	Hanoi
73	最終受取人住所(国)	Viet Nam
83	規制上の申告(送金銀行宛情報)2	bbbbbb
84	規制上の申告(送金銀行宛情報)3	cccccc
85 ～ 91	規制上の申告(送金銀行宛情報)4～10	
96	規制上の申告(受取人銀行宛情報)1	xxxxxx
97	規制上の申告(受取人銀行宛情報)2	yyyyyy
98	規制上の申告(受取人銀行宛情報)3	zzzzzz
99 ～ 105	規制上の申告(受取人銀行宛情報)4～10	
106	受取人へのメッセージ	wwwwwww wwwwwww ww

受取人へのメッセージ	wwwwwwwwwwwwwwwwwwww△UD/XYZ Air Corp,Hanoi,Viet Nam△UC/XYZ Parts,Hanoi,Viet Nam△bbbbbb△cccccc△xxxxxx△yyyyyyzzzzzz
------------	---

(△は連結用の半角スペースを表しているもので画面上には表示されません)

1-9-7 送金銀行宛連絡事項

◆入力要件

- ・ お取引店からご案内があった場合のみ設定してください。

◆アップロードファイルへの設定方法

- ・ 送金銀行宛連絡事項を設定する場合は 70 桁以内で設定してください。70 桁を超えた場合はエラーとなります。

◆画面へのマッピング方法

- ・ 設定した情報は以下のように画面に表示します。

アップロードファイル			画面	
#	項目名	設定例	項目名	表示例
107	送金銀行宛連絡事項	XXXXXX	送金銀行宛連絡事項	XXXXXX



2 XML フォーマットの場合

2-1 オークランド支店、カナダ支店、シカゴ支店、シドニー支店、シンガポール支店、ニューヨーク支店、ミラノ支店、ロスアンゼルス支店、香港支店、MUFG バンク(トルコ)

2-1-1 送金目的・送金目的コード

◆入力要件

- 以下の場合に送金目的情報の設定が必須になります。以下に該当しない場合は任意になります。

引落口座拠点	送金区分	通貨
MUFG バンク(トルコ)	外国送金、国内送金	TRY

◆アップロードファイルへの設定方法

- 「Purpose」(フィールド#158)配下の「Code」(フィールド#159)または「Proprietary」(フィールド#160)に送金目的情報を設定してください。

送金目的の入力要件と送金目的コードは、こちらをご参照ください。

 <https://www.bk.muftg.jp/ebusiness/gplus/purposeofremittance.html>

◆画面へのマッピング方法

- 設定した情報は以下のように画面に表示します。
- 「Code」(フィールド#159)に設定した場合

アップロードファイル			画面	
#	Message Item	設定例	項目名	表示例
158	+++Purpose	<Purp> <Cd>CSDB</Cd> </Purp>	送金目的	CSDB(*)
159	++++Code			

- 「Proprietary」(フィールド#160)に設定した場合

アップロードファイル			画面	
#	Message Item	設定例	項目名	表示例
158	+++Purpose	<Purp> <Prtry>Fixed Income</Prtry> </Purp>	送金目的	Fixed Income
160	++++Proprietary			

2-1-2 Urgent

◆入力要件

- 何も設定しないでください。

2-1-3 受取人情報

◆入力要件

- ・「Name」(フィールド#116)の設定が必須になります。
- ・「TownName」(フィールド#127)ならびに「Country」(フィールド#131)が以下の場合は、設定が任意になります。
以下に該当しない場合は必須になります。

引落口座拠点	送金区分
シンガポール支店	国内送金
オークランド支店、カナダ支店、シカゴ支店、シドニー支店、シンガポール支店、ニューヨーク支店、ミラノ支店、ロスアンゼルス支店、香港支店、MUFG バンク(トルコ)	店内振替

- ・上記以外の受取人住所情報は任意になります。

◆アップロードファイルへの設定方法

- ・設定した情報は区切り文字"△"(半角スペース)で連結し、受取人情報として取り扱いするため、連結後の区切り文字"△"(半角スペース)を含めた桁数が140桁以内になるように設定してください。
140桁を超えた場合はエラーとなります。

◆画面へのマッピング方法

- ・以下の表に該当する場合は、各項目は以下の順番(140桁以内)で連結を行います。
#116(*)△#118△#119△#120△#121△#122△#123△#124△#125△#126△#128△#129△#130△#127△#131
(項目がブランクの場合は区切り文字"△"も含め連結しません。)
(*)「Name」(フィールド#116)に設定した情報は、画面の「名前」に表示します。

引落口座拠点	送金区分
シンガポール支店	国内送金
オークランド支店、カナダ支店、シカゴ支店、シドニー支店、シンガポール支店、ニューヨーク支店、ミラノ支店、ロスアンゼルス支店、香港支店	店内振替

- ・ 連結した情報は画面項目に以下の右表の通り分割し表示します。

【引落口座拠点が入記表に該当し、「Name」を35桁未満で設定した場合】

アップロードファイル		
#	Message Item	設定例
115	+++Creditor	<Ctr> <Nm> AABBCC Company </Nm> <PstlAdr> <Dept> Personal Banking Division </Dept> <SubDept> Customer Relations </SubDept> <StrtNm> Straits View 123 Abc Tower 23 45 </StrtNm> <BldgNb></BldgNb> <BldgNm></BldgNm> <Flr></Flr> <PstBx></PstBx> <Room></Room> <PstCd> 123456 </PstCd> <TwnNm> Singapore </TwnNm> <TwnLctnNm></TwnLctnNm> <DstrctNm></DstrctNm> <CtrySubDvsn></CtrySubDvsn> <Ctry> SG </Ctry> </PstlAdr> </Ctr>
116	++++Name	
117	++++PostalAddress	
118	++++Department	
119	++++SubDepartment	
120	++++StreetName	
121	++++BuildingNumber	
122	++++BuildingName	
123	++++Floor	
124	++++PostBox	
125	++++Room	
126	++++PostCode	
127	++++TownName	
128	++++TownLocationName	
129	++++DistrictName	
130	++++CountrySubDivision	
131	++++Country	

画面	
項目名 (マップ桁数)	表示例
名前 (1～35 桁)	AABBCC Company
住所 / 番地 (36～105 桁)	Personal Banking Division△ Customer Relations△Straits View 123 Abc Towe
市 / 町村	(ブランク)
国名 (106～140 桁)	r 23 45△123456△Singapor e△SG

(△は連結用の半角スペースを表しているもので画面上には表示されません)

【引落口座拠点が上記表に該当し、「Name」を 35 桁で設定した場合】

「Name」を 35 桁で設定した場合には、「住所 / 番地」のはじめにスペースが入ります。

アップロードファイル		
#	Message Item	設定例
115	+++Creditor	<Ctr> <Nm> AAAAABBBBBCCCCDDDDDEEEEEFF Company </Nm> <PstlAdr> <Dept> Personal Banking Division </Dept> <SubDept> Customer Relations </SubDept> <StrtNm> Straits View 12 Abc Tower 23 4567 </StrtNm> <BldgNb></BldgNb> <BldgNm></BldgNm> <Flr></Flr> <PstBx></PstBx> <Room></Room> <PstCd> 123456 </PstCd> <TwnNm> Singapore </TwnNm> <TwnLctnNm></TwnLctnNm> <DstrctNm></DstrctNm> <CtrySubDvsn></CtrySubDvsn> <Ctry> SG </Ctry> </PstlAdr> </Ctr>
116	++++Name	
117	++++PostalAddress	
118	++++Department	
119	++++SubDepartment	
120	++++StreetName	
121	++++BuildingNumber	
122	++++BuildingName	
123	++++Floor	
124	++++PostBox	
125	++++Room	
126	++++PostCode	
127	++++TownName	
128	++++TownLocationName	
129	++++DistrictName	
130	++++CountrySubDivision	
131	++++Country	

画面	
項目名 (マップ桁数)	表示例
名前 (1～35 桁)	AAAAABBBBBCCCCCD DDDEEEEEFF Compa ny
住所 / 番地 (36～105 桁)	△Straits View 1 Abc Tow er 23 4567△123456△C ustomer Relations△Per sona
市 / 町村	(ブランク)
国名 (106～140 桁)	I Banking Division△Sing apore△SG

(△は連結用の半角スペースを表しているもので画面上には表示されません)

2-1-4 受取人銀行情報

◆入力要件

- 受取人銀行情報の入力要件については
『送金アップロードデータ項目一覧(GCMS Plus フォーマット ISO20022(XML)_MT 変換用)』をご参照ください。
- 本項目は設定が必須になります。「BICFI」(フィールド#94)、「ClearingSystemMemberIdentification」(フィールド#95) 配下、または「Name」(フィールド#99) のいずれかを設定してください。
重複して設定した場合は「BICFI」、「ClearingSystemMemberIdentification」、「Name」の順に優先して1つのみ設定します。
- 「Name」(フィールド#99) で設定する場合は送金区分により必須になるタグが異なります。
必須になるタグは以下になります。

送金区分	Message Item
外国送金	「Name」(フィールド#99)
国内送金	「TownName」(フィールド#110) 「Country」(フィールド#114)
店内振替	「Name」(フィールド#99)

上記以外の受取人銀行住所情報(フィールド#100～114)のタグは任意になります。

◆アップロードファイルへの設定方法

- 「Name」(フィールド#99) で設定する場合は設定した情報は区切り文字"△"(半角スペース)で連結し、受取人銀行情報として取り扱うため、連結後の区切り文字"△"(半角スペース)を含めた桁数が 140 桁以内になるように設定してください。140 桁を超えた場合はエラーとなります。

◆画面へのマッピング方法

- 「Name」(フィールド#99) で設定する場合は以下の順番(140 桁以内)で連結を行います。
#99△#101△#102△#103△#104△#105△#106△#107△#108△#109△#111△#112△#113△#110△#114
(項目がブランクの場合は区切り文字"△"も含め連結しません。)
- 連結した情報は画面項目に以下の右表の通り分割し表示します。

アップロードファイル		
#	Message Item	設定例
92	+++CreditorAgent	<CdtrAgt> <FinInstnId> <Nm>ABCDE Bank Ltd</Nm> <PstlAdr> <Dept>Personal Banking Division</Dept> <SubDept>Customer Relations</SubDept> <StrtNm>Straits View 12 Abc Tower 23 45</StrtNm> <BldgNb></BldgNb> <BldgNm></BldgNm> <Flr></Flr> <PstBx></PstBx> <Room></Room> <PstCd>123456</PstCd> <TwnNm>Singapore</TwnNm> <TwnLctnNm></TwnLctnNm> <DstrctNm></DstrctNm> <CtrySubDvsn></CtrySubDvsn> <Ctry>SG</Ctry> </PstlAdr> </FinInstnId> </CdtrAgt>
93	++++FinancialInstitutionIdentification	
99	+++++Name	
100	+++++PostalAddress	
101	+++++Department	
102	+++++SubDepartment	
103	+++++StreetName	
104	+++++BuildingNumber	
105	+++++BuildingName	
106	+++++Floor	
107	+++++PostBox	
108	+++++Room	
109	+++++PostCode	
110	+++++TownName	
111	+++++TownLocationName	
112	+++++DistrictName	
113	+++++CountrySubDivision	
114	+++++Country	



画面	
項目名 (マッピング桁数)	表示例
銀行名 (1～35 桁)	ABCDE Bank Ltd△Personal Banking Div
支店名 (36～105 桁)	ision△Customer Relations△ Straits View 12 Abc Tower 23 45△123456△Singap
住所 / 番地	(ブランク)
市 / 町村	(ブランク)
国名 (106～140 桁)	ore△SG

(△は連結用の半角スペースを表しているもので画面上には表示されません)

2-1-5 中継銀行情報

◆入力要件

- 中継銀行情報の入力要件については
『送金アップロードデータ項目一覧(GCMS Plus フォーマット ISO20022(XML)_MT 変換用)』をご参照ください。
- 設定する場合は「BICFI」(フィールド#75)または「Name」(フィールド#76)のいずれかを設定してください。重複して設定した場合は「BICFI」を優先して設定します。
- 「Name」(フィールド#76)で設定する場合は、「TownName」(フィールド#87)、ならびに「Country」(フィールド#91)の設定が必須になります。
- 上記以外の中継銀行住所情報は任意になります。

◆アップロードファイルへの設定方法

- 「Name」(フィールド#76)で設定する場合は設定した情報を区切り文字"△"(半角スペース)で連結し、中継銀行情報として取り扱いするため、連結後の区切り文字"△"(半角スペース)を含めた桁数が140桁以内になるように設定してください。140桁を超えた場合はエラーとなります。

◆画面へのマッピング方法

- 「Name」(フィールド#76)で設定する場合は以下の順番(140桁以内)で連結を行います。
#76△#78△#79△#80△#81△#82△#83△#84△#85△#86△#88△#89△#90△#87△#91
(項目がブランクの場合は区切り文字"△"も含め連結しません。)
- 連結した情報は画面項目に以下の右表の通り分割し表示します。

アップロードファイル		
#	Message Item	設定例
73	+++IntermediaryAgent1	<IntrmyAgt1> <FinInstnId> <Nm> ABCDE Bank Ltd </Nm> <PstlAdr> <Dept> Personal Banking Division </Dept> <SubDept> Customer Relations </SubDept> <StrtNm> Straits View 12 Abc Tower 23 45 </StrtNm> <BldgNb></BldgNb> <BldgNm></BldgNm> <Flr></Flr> <PstBx></PstBx> <Room></Room> <PstCd> 123456 </PstCd> <TwnNm> Singapore </TwnNm> <TwnLctnNm></TwnLctnNm> <DstrctNm></DstrctNm> <CtrySubDvsn></CtrySubDvsn> <Ctry> SG </Ctry> </PstlAdr> </FinInstnId> </IntrmyAgt1>
74	++++FinancialInstitutionIdentification	
76	+++++Name	
77	+++++PostalAddress	
78	+++++Department	
79	+++++SubDepartment	
80	+++++StreetName	
81	+++++BuildingNumber	
82	+++++BuildingName	
83	+++++Floor	
84	+++++PostBox	
85	+++++Room	
86	+++++PostCode	
87	+++++TownName	
88	+++++TownLocationName	
89	+++++DistrictName	
90	+++++CountrySubDivision	
91	+++++Country	



画面	
項目名 (マッピング桁数)	表示例
銀行名 (1~35桁)	ABCDE Bank Ltd△Personal Banking Div
支店名 (36~105桁)	ision△Customer Relations △Straits View 12 Abc Tower 23 45△123456△Singapore
住所 / 番地	(ブランク)
市 / 町村	(ブランク)
国名 (106~140桁)	ore△SG

(△は連結用の半角スペースを表しているもので画面上には表示されません)

2-1-6 最終依頼人情報、最終受取人情報、 規制上の申告(送金銀行宛の申告、受取人銀行宛の申告)、 受取人へのメッセージ

◆入力要件

- 各項目の入力要件は以下になります。

Message Item	送金区分	入力要件
「UltimateDebtor」 (フィールド#57) 配下	外国送金 国内送金 店内振替	<ul style="list-style-type: none"> 本項目は任意項目になります。 設定する場合は「Name」(フィールド#58)、「TownName」(フィールド#64)ならびに「Country」(フィールド#68)の設定が必須です。それ以外の項目は設定しないでください。
「UltimateCreditor」 (フィールド#141) 配下	外国送金 国内送金 店内振替	<ul style="list-style-type: none"> 本項目は任意項目になります。 設定する場合は「Name」(フィールド#142)、「TownName」(フィールド#148)ならびに「Country」(フィールド#152)の設定が必須です。それ以外の項目は設定しないでください。
「RegulatoryReporting」 (フィールド#161) 配下	外国送金 店内振替	<ul style="list-style-type: none"> 本項目は任意項目になります。 以下の繰り返し回数まで設定可能です。 <ul style="list-style-type: none"> ①「RegulatoryReporting」(フィールド#161) 3 回 ②「Details」(フィールド#163) 2 回 ③「Information」(フィールド#164) 8 回
	国内送金	<ul style="list-style-type: none"> 何も設定しないでください。
「Unstructured」 (フィールド#170)	外国送金 国内送金 店内振替	<ul style="list-style-type: none"> 本項目は任意になります。

◆アップロードファイルへの設定方法

- 以下のマッピング方法を踏まえ、連結した情報が 140 桁以内になるように設定してください。
140 桁を超えた場合はエラーとなります。

◆画面へのマッピング方法

- 設定した情報は区切り文字で連結し、画面の「受取人へのメッセージ」に表示します。
- 項目は以下の順番(140 桁以内)で連結を行います。
#170△UD/#58, #64, #68△UC/#142, #148, #152△#164(1 回目)～△#164(8 回目)
(項目がブランクの場合は区切り文字"△"も含め連結しません。)
- 区切り文字は最終依頼人情報ならびに最終受取人情報の各項目については","(カンマ)、それ以外の項目は"△"(半角スペース)が設定されます。
- 最終依頼人を設定する場合は先頭に"UD/"が、最終受取人を設定する場合は先頭に"UC/"が設定されます。
- 受取人宛通知(一部支店用)をご利用のお客さまが「Method」(フィールド#167)に"EMAL"、「ElectronicAddress」(フィールド#168)に受取人メールアドレスを設定した場合は「Unstructured」(フィールド#170)に設定した情報を画面の「通知内容」に表示します。

【受取人宛通知(一部支店用)をご利用になる場合】

アップロードファイル		
#	Message Item	設定例
最終依頼人情報		
57	+++UltimateDebtor	<UltmtDbtr> <Nm> XYZ Air Corp </Nm>
58	++++Name	<PstlAdr>
59	++++PostalAddress	<TwnNm> Hanoi </TwnNm> <Ctry> VN </Ctry>
64	++++TownName	</PstlAdr>
68	++++Country	</UltmtDbtr>
最終受取人情報		
141	+++UltimateCreditor	<UltmtCdtr> <Nm> XYZ Parts </Nm>
142	++++Name	<PstlAdr>
143	++++PostalAddress	<TwnNm> Hanoi </TwnNm> <Ctry> VN </Ctry>
148	++++TownName	</PstlAdr>
152	++++Country	</UltmtCdtr>
規制上の申告(送金銀行当局宛の申告、受取人銀行当局宛の申告)		
161	+++RegulatoryReporting	<RgltryRptg> <DbtCdtRptgInd> DEBT </DbtCdtRptgInd> <DtIs> <Inf> aaaaaaaaaaaa </Inf> <Inf> bbbbbbbbbbbbbb </Inf> </DtIs> </RgltryRptg>
162	+++DebitCreditReportingIndicator	
163	+++Details	<RgltryRptg> <DbtCdtRptgInd> CRED </DbtCdtRptgInd> <DtIs> <Inf> cccccccccccccc </Inf> <Inf> dddddddddddddd </Inf> </DtIs> </RgltryRptg>
164	+++Information	
受取人へのメッセージ		
169	+++RemittanceInformation	<RmtInf> <Ustrd> xxxxxxxxxxxx </Ustrd>
170	+++Unstructured	</RmtInf>

画面	
項目名	表示例
メッセージ	
受取人へのメッセージ	UD/XYZ Air Corp,Hanoi,VN△UC/XYZ Parts,Hanoi,VN△aaaaaaaaaaaa△bbbbbbbbbb△cccccccccc△ddddddddd

(△は連結用の半角スペースを表しているもので画面上には表示されません)

受取人通知	
通知内容	xxxxxxxxxxxx

【受取人宛通知(一部支店用)をご利用にならない場合】

アップロードファイル		
#	Message Item	設定例
最終依頼人情報		
57	+++UltimateDebtor	<UltmtDbtr> <Nm>XYZ Air Corp</Nm>
58	++++Name	<PstlAdr>
59	++++PostalAddress	<TwnNm>Hanoi</TwnNm>
64	++++TownName	<Ctry>VN</Ctry>
68	++++Country	</PstlAdr> </UltmtDbtr>
最終受取人情報		
141	+++UltimateCreditor	<UltmtCdtr> <Nm>XYZ Parts</Nm>
142	++++Name	<PstlAdr>
143	++++PostalAddress	<TwnNm>Hanoi</TwnNm>
148	++++TownName	<Ctry>VN</Ctry>
152	++++Country	</PstlAdr> </UltmtCdtr>
規制上の申告(送金銀行当局宛の申告、受取人銀行当局宛の申告)		
161	+++RegulatoryReporting	<RgltryRptg> <DbtCdtRptgInd>DEBT</DbtCdtRptgInd> <Dtls>
162	++++DebitCreditReportingIndicator	<Inf>aaaaaaaaaaaa</Inf> <Inf>bbbbbbbbbbbb</Inf> </Dtls> </RgltryRptg>
163	++++Details	<RgltryRptg> <DbtCdtRptgInd>CRED</DbtCdtRptgInd> <Dtls>
164	++++Information	<Inf>cccccccccccc</Inf> <Inf>ddddddddddd</Inf> </Dtls> </RgltryRptg>
受取人へのメッセージ		
169	+++RemittanceInformation	<RmtInf> <Ustrd>xxxxxxxxxxx</Ustrd>
170	+++Unstructured	</RmtInf>



画面	
項目名	表示例
メッセージ	xxxxxxxxxxx△UD/XYZ Air Corp,Hanoi,VN△U C/XYZ Parts,Hanoi,VN△aaaaaaaaaaaa△bbbb bbbbbbbb△cccccccccc△ddddd

(△は連結用の半角スペースを表しているもので画面上には表示されません)

2-1-7 送金銀行宛連絡事項

◆入力要件

- ・ お取引店からご案内があった場合のみ設定してください。

◆アップロードファイルへの設定方法

- ・ 「Purpose」(フィールド#158)配下の「Code」(フィールド#159)または「Proprietary」(フィールド#160)のいずれにも設定しない場合は 105 桁以内で設定してください。105 桁を超えた場合はエラーとなります。
- ・ 「Purpose」(フィールド#158)配下の「Code」(フィールド#159)または「Proprietary」(フィールド#160)のいずれかに設定する場合は 70 桁以内で設定してください。70 桁を超えた場合はエラーとなります。

◆画面へのマッピング方法

- ・ 設定した情報は以下のように画面に表示します。

アップロードファイル		
#	Message Item	設定例
157	+++InstructionForDebtorAgent	<CdtTrfTxInf> <InstrForDbtrAgt>xxxxxx</InstrForDbtrAgt> </CdtTrfTxInf>



画面	
項目名	表示例
送金銀行宛連絡事項	xxxxxx

2-2 チェナイ支店、ニューデリー支店、ベンガルール支店、ムンバイ支店

2-2-1 送金目的・送金目的コード

◆入力要件

- ・送金区分が外国送金の場合のみ送金目的情報の設定が必須になります。

◆アップロードファイルへの設定方法

- ・送金区分が外国送金の場合は「RegulatoryReporting」(フィールド#161)配下に設定してください。
「Purpose」(フィールド#158)配下の「Code」(フィールド#159)または「Proprietary」(フィールド#160)に設定した場合はエラーとなります。

送金目的の入力要件と送金目的コードは、こちらをご参照ください。

 <https://www.bk.mufig.jp/ebusiness/gplus/purposeofremittance.html>

◆画面へのマッピング方法

- ・画面へのマッピング方法は、 2-2-6 をご確認ください。

2-2-2 Urgent

◆入力要件

- ・何も設定しないでください。

2-2-3 受取人情報

◆入力要件

- ・送金区分が外国送金の場合は「Name」(フィールド#116)、「TownName」(フィールド#127)ならびに「Country」(フィールド#131)の設定が必須となります。
- ・送金区分が店内振替の場合は「Name」(フィールド#116)の設定が必須となります。
- ・上記以外の受取人住所情報は任意となります。

◆アップロードファイルへの設定方法

- ・設定した情報は区切り文字"△"(半角スペース)で連結し、受取人情報として取り扱いするため、連結後の区切り文字"△"(半角スペース)を含めた桁数が140桁以内になるように設定してください。
140桁を超えた場合はエラーとなります。

◆画面へのマッピング方法

- ・各項目は以下の順番(140桁以内)で連結を行います。
#116(*)△#118△#119△#120△#121△#122△#123△#124△#125△#126△#128△#129△#130△#127△#131
(項目がブランクの場合は区切り文字"△"も含め連結しません。)
(*)「Name」(フィールド#116)に設定した情報は、画面の「名前」に表示します。
- ・連結した情報は画面項目に以下の右表の通り分割し表示します。

【「Name」を35桁未満で設定した場合】

アップロードファイル		
#	Message Item	設定例
115	+++Creditor	<Cdtr> <Nm> AABBCC Company </Nm> <PstlAdr> <Dept> Personal Banking Division </Dept> <SubDept> Customer Relations </SubDept> <StrtNm> Straits View 123 Abc Tower 23 45 </StrtNm> <BldgNb></BldgNb> <BldgNm></BldgNm> <Flr></Flr> <PstBx></PstBx> <Room></Room> <PstCd> 123456 </PstCd> <TwnNm> Singapore </TwnNm> <TwnLctnNm></TwnLctnNm> <DstrctNm></DstrctNm> <CtrySubDvsn></CtrySubDvsn> <Ctry> SG </Ctry> </PstlAdr> </Cdtr>
116	++++Name	
117	++++PostalAddress	
118	++++Department	
119	++++SubDepartment	
120	++++StreetName	
121	++++BuildingNumber	
122	++++BuildingName	
123	++++Floor	
124	++++PostBox	
125	++++Room	
126	++++PostCode	
127	++++TownName	
128	++++TownLocationName	
129	++++DistrictName	
130	++++CountrySubDivision	
131	++++Country	

画面	
項目名 (マップ桁数)	表示例
名前 (1~35桁)	AABBCC Company
住所 / 番地 (36~105桁)	Personal Banking Division△ Customer Relations△Straits View 123 Abc Towe
市 / 町村	(ブランク)
国名 (106~140桁)	r 23 45△123456△Singapor e△SG

(△は連結用の半角スペースを表しているもので画面上には表示されません)

【「Name」を 35 桁で設定した場合】

「Name」を 35 桁で設定した場合には、「住所 / 番地」のはじめにスペースが入ります。

アップロードファイル		
#	Message Item	設定例
115	+++Creditor	<Ctr> <Nm>AAAAABBBBCCCCDDDDDEEEEEFF Company</Nm> <PstAdr> <Dept>Personal Banking Division</Dept> <SubDept>Customer Relations</SubDept> <StrtNm>Straits View 12 Abc Tower 23 4567</StrtNm> <BldgNb></BldgNb> <BldgNm></BldgNm> <Flr></Flr> <PstBx></PstBx> <Room></Room> <PstCd>123456</PstCd> <TwnNm>Singapore</TwnNm> <TwnLctnNm></TwnLctnNm> <DstrctNm></DstrctNm> <CtrySubDvsn></CtrySubDvsn> <Ctry>SG</Ctry> </PstAdr> </Ctr>
116	++++Name	
117	++++PostalAddress	
118	++++Department	
119	++++SubDepartment	
120	++++StreetName	
121	++++BuildingNumber	
122	++++BuildingName	
123	++++Floor	
124	++++PostBox	
125	++++Room	
126	++++PostCode	
127	++++TownName	
128	++++TownLocationName	
129	++++DistrictName	
130	++++CountrySubDivision	
131	++++Country	



画面	
項目名 (マップ桁数)	表示例
名前 (1~35 桁)	AAAAABBBBCCCCDDDDDEEEEEFF Company
住所 / 番地 (36~105 桁)	△Straits View 1 Abc Tower 23 4567△123456△Customer Relations△Persona
市 / 町村	(ブランク)
国名 (106~140 桁)	I Banking Division△Singapore△SG

(△は連結用の半角スペースを表している
もので画面上には表示されません)

2-2-4 受取人銀行情報

◆入力要件

- 受取人銀行情報の入力要件については
『送金アップロードデータ項目一覧 (GCMS Plus フォーマット ISO20022(XML)_MT 変換用)』をご参照ください。
- 本項目は設定が必須となります。「BICFI」(フィールド#94)、「ClearingSystemMemberIdentification」(フィールド#95)配下、または「Name」(フィールド#99)のいずれかを設定してください。
重複して設定した場合は「BICFI」、「ClearingSystemMemberIdentification」配下、「Name」の順に優先して1つのみ設定します。
- 「Name」(フィールド#99)で設定する場合は送金区分により必須となるタグが異なります。
必須となるタグは以下になります。

送金区分	Message Item
外国送金	「Name」(フィールド#99) 「TownName」(フィールド#110) 「Country」(フィールド#114)
店内振替	「Name」(フィールド#99)

上記以外の受取人銀行住所情報(フィールド#100～114)のタグは任意となります。

◆アップロードファイルへの設定方法

- 「Name」(フィールド#99)で設定する場合は設定した情報は区切り文字"△"(半角スペース)で連結し、受取人銀行情報として取り扱いするため、連結後の区切り文字"△"(半角スペース)を含めた桁数が140桁以内になるように設定してください。140桁を超えた場合はエラーとなります。

◆画面へのマッピング方法

- 「Name」(フィールド#99)で設定する場合は以下の順番(140桁以内)で連結を行います。
#99△#101△#102△#103△#104△#105△#106△#107△#108△#109△#111△#112△#113△#110△#114
(項目がブランクの場合は区切り文字"△"も含め連結しません。)
- 連結した情報は画面項目に以下の右表の通り分割し表示します。

アップロードファイル		
#	Message Item	設定例
92	+++CreditorAgent	<CdtrAgt>
93	++++FinancialInstitutionIdentification	<FinInstnId> <Nm>ABCDE Bank Ltd</Nm>
99	+++++Name	<PstlAdr>
100	+++++PostalAddress	<Dept>Personal Banking Division</Dept> <SubDept>Customer Relations</SubDept>
101	+++++Department	<StrtNm>Straits View 12 Abc Tower 23 45</StrtNm>
102	+++++SubDepartment	<BldgNb></BldgNb> <BldgNm></BldgNm>
103	+++++StreetName	<Flr></Flr>
104	+++++BuildingNumber	<PstBx></PstBx>
105	+++++BuildingName	<Room></Room>
106	+++++Floor	<PstCd>123456</PstCd>
107	+++++PostBox	<TwnNm>Singapore</TwnNm> <TwnLctnNm></TwnLctnNm>
108	+++++Room	<DstrctNm></DstrctNm>
109	+++++PostCode	<CtrySubDvsn></CtrySubDvsn>
110	+++++TownName	<Ctry>SG</Ctry>
111	+++++TownLocationName	</PstlAdr>
112	+++++DistrictName	</FinInstnId>
113	+++++CountrySubDivision	</CdtrAgt>
114	+++++Country	



画面	
項目名 (マップ桁数)	表示例
銀行名 (1～35 桁)	ABCDE Bank Ltd△Personal Banking Div
支店名 (36～105 桁)	ision△Customer Relations△ Straits View 12 Abc Tower 23 45△123456△Singap
住所 / 番地	(ブランク)
市 / 町村	(ブランク)
国名 (106～140 桁)	ore△SG

(△は連結用の半角スペースを表しているもので画面上には表示されません)

2-2-5 中継銀行情報

◆入力要件

- 中継銀行情報の入力要件については
『送金アップロードデータ項目一覧 (GCMS Plus フォーマット ISO20022(XML)_MT 変換用)』をご参照ください。
- 設定する場合は「BICFI」(フィールド#75)または「Name」(フィールド#76)のいずれかを設定してください。
重複して設定した場合は「BICFI」を優先して設定します。
- 「Name」(フィールド#76)で設定する場合は、「TownName」(フィールド#87)、ならびに「Country」(フィールド#91)の設定が必須となります。
- 上記以外の中継銀行住所情報は任意となります。

◆アップロードファイルへの設定方法

- 「Name」(フィールド#76)で設定する場合は設定した情報を区切り文字"△"(半角スペース)で連結し、中継銀行情報として取り扱いするため、連結後の区切り文字"△"(半角スペース)を含めた桁数が140桁以内になるように設定してください。140桁を超えた場合はエラーとなります。

◆画面へのマッピング方法

- 「Name」(フィールド#76)で設定する場合は以下の順番(140桁以内)で連結を行います。
#76△#78△#79△#80△#81△#82△#83△#84△#85△#86△#88△#89△#90△#87△#91
(項目がブランクの場合は区切り文字"△"も含め連結しません。)
- 連結した情報は画面項目に以下の右表の通り分割し表示します。

アップロードファイル		
#	Message Item	設定例
73	+++IntermediaryAgent1	<IntrmyAgt1> <FinInstnId> <Nm>ABCDE Bank Ltd</Nm> <PstlAdr> <Dept>Personal Banking Division</Dept> <SubDept>Customer Relations</SubDept> <StrtNm>Straits View 12 Abc Tower 23 45</StrtNm> <BldgNb></BldgNb> <BldgNm></BldgNm> <Flr></Flr> <PstBx></PstBx> <Room></Room> <PstCd>123456</PstCd> <TwnNm>Singapore</TwnNm> <TwnLctnNm></TwnLctnNm> <DstrctNm></DstrctNm> <CtrySubDvsn></CtrySubDvsn> <Ctry>SG</Ctry> </PstlAdr> </FinInstnId> </IntrmyAgt1>
74	++++FinancialInstitutionIdentification	
76	+++++Name	
77	+++++PostalAddress	
78	+++++Department	
79	+++++SubDepartment	
80	+++++StreetName	
81	+++++BuildingNumber	
82	+++++BuildingName	
83	+++++Floor	
84	+++++PostBox	
85	+++++Room	
86	+++++PostCode	
87	+++++TownName	
88	+++++TownLocationName	
89	+++++DistrictName	
90	+++++CountrySubDivision	
91	+++++Country	



画面	
項目名 (マップ桁数)	表示例
銀行名 (1~35 桁)	ABCDE Bank Ltd△Personal Banking Div
支店名 (36~105 桁)	ision△Customer Relations △Straits View 12 Abc Tower 23 45△123456△Singapore
住所 / 番地	(ブランク)
市 / 町村	(ブランク)
国名 (106~140 桁)	ore△SG

(△は連結用の半角スペースを表しているもので画面上には表示されません)

2-2-6 最終依頼人情報、最終受取人情報、 規制上の申告(送金銀行宛の申告、受取人銀行宛の申告)、 受取人へのメッセージ

◆入力要件

- 各項目の入力要件は以下になります。

Message Item	送金区分	入力要件
「UltimateDebtor」 (フィールド#57) 配下	外国送金 店内振替	<ul style="list-style-type: none"> 本項目は任意になります。 設定する場合は「Name」(フィールド#58)、「TownName」(フィールド#64)ならびに「Country」(フィールド#68)の設定が必須です。それ以外の項目は設定しないでください。
「UltimateCreditor」 (フィールド#141) 配下	外国送金 店内振替	<ul style="list-style-type: none"> 本項目は任意項目になります。 設定する場合は「Name」(フィールド#142)、「TownName」(フィールド#148)ならびに「Country」(フィールド#152)の設定が必須です。それ以外の項目は設定しないでください。
「RegulatoryReporting」 (フィールド#161) 配下	外国送金	<ul style="list-style-type: none"> 本項目は必須項目になります。 1回目の「Information」(フィールド#164)に送金目的を設定してください。 以下の繰り返し回数まで設定可能です。 <ul style="list-style-type: none"> ①「RegulatoryReporting」(フィールド#161) 3回 ②「Details」(フィールド#163) 2回 ③「Information」(フィールド#164) 8回
	店内振替	<ul style="list-style-type: none"> 本項目は任意項目になります。 以下の繰り返し回数まで設定可能です。 <ul style="list-style-type: none"> ①「RegulatoryReporting」(フィールド#161) 3回 ②「Details」(フィールド#163) 2回 ③「Information」(フィールド#164) 8回
「Unstructured」 (フィールド#170)	外国送金 店内振替	<ul style="list-style-type: none"> 本項目は任意項目になります。

◆アップロードファイルへの設定方法

- 以下のマッピング方法を踏まえ、連結した情報が140桁以内になるように設定してください。
140桁を超えた場合はエラーとなります。
- 送金区分が外国送金の場合は「DebitCreditReportingIndicator」(フィールド#162)に"DEBT"、1回目の「Information」(フィールド#164)に送金目的情報を22桁以内で設定してください。
送金目的の入力要件と送金目的コードは、こちらをご参照ください。

🔗 <https://www.bk.mufig.jp/ebusiness/gplus/purposeofremittance.html>

◆画面へのマッピング方法

- ・ 設定した情報は区切り文字で連結し、画面の「受取人へのメッセージ」に表示します。
- ・ 項目は以下の順番(140桁以内)で連結を行います。
#170△UD/#58, #64, #68△UC/#142, #148, #152△#164(1回目)～△#164(8回目)
(項目がブランクの場合は区切り文字"△"も含め連結しません。)
- ・ 区切り文字は最終依頼人情報ならびに最終受取人情報の各項目については","(カンマ)、それ以外の項目は"△"(半角スペース)が設定されます。
- ・ 最終依頼人を設定する場合は先頭に"UD/"が、最終受取人を設定する場合は先頭に"UC/"が設定されます。
- ・ 1回目の「Information」(フィールド#164)に送金目的情報を設定した場合は画面の「送金目的」に表示します。
- ・ 受取人宛通知(一部支店用)をご利用のお客さまが「Method」(フィールド#167)に"EMAL"、
「ElectronicAddress」(フィールド#168)に受取人メールアドレスを設定した場合は「Unstructured」(フィールド#170)に設定した情報は画面の「通知内容」に表示します。

【送金区分が外国送金の場合(受取人宛通知(一部支店用)をご利用になる場合)】

アップロードファイル		
#	Message Item	設定例
最終依頼人情報		
57	+++UltimateDebtor	<UltmtDbtr>
58	++++Name	<Nm>XYZ Air Corp</Nm>
59	++++PostalAddress	<PstlAdr>
64	++++TownName	<TwnNm>Hanoi</TwnNm>
68	++++Country	<Ctry>VN</Ctry>
		</PstlAdr>
		</UltmtDbtr>
最終受取人情報		
141	+++UltimateCreditor	<UltmtCdtr>
142	++++Name	<Nm>XYZ Parts</Nm>
143	++++PostalAddress	<PstlAdr>
148	++++TownName	<TwnNm>Hanoi</TwnNm>
152	++++Country	<Ctry>VN</Ctry>
		</PstlAdr>
		</UltmtCdtr>
規制上の申告(送金銀行当局宛の申告、受取銀行当局宛の申告)		
161	+++RegulatoryReporting	<RgltryRptg>
		<DbtCdtRptgInd>DEBT</DbtCdtRptgInd>
		<Dtls>
		<Inf>Fixed Income</Inf>
		<Inf>bbbbbbbbbbbb</Inf>
		</Dtls>
		</RgltryRptg>
163	++++Details	<RgltryRptg>
		<DbtCdtRptgInd>CRED</DbtCdtRptgInd>
		<Dtls>
		<Inf>cccccccccccc</Inf>
		<Inf>dddddddddddd</Inf>
		</Dtls>
		</RgltryRptg>
受取人へのメッセージ		
169	+++RemittanceInformation	<RmtInf>
		<Ustrd>xxxxxxxxxxxx</Ustrd>
170	++++Unstructured	</RmtInf>

画面	
項目名	表示例

送金目的	Fixed Income
------	--------------



メッセージ	
受取人へのメッセージ	UD/XYZ Air Corp,Hanoi,VN△UC/XYZ Parts,Hanoi,VN△bbbbbbbbbbbb△cccccccccccc△dddddddddddd

(△は連結用の半角スペースを表しているもので画面上には表示されません)



受取人通知	
通知内容	xxxxxxxxxxxx

【送金区分が店内振替の場合（受取人宛通知（一部支店用）をご利用にならない場合）】

アップロードファイル		
#	Message Item	設定例
最終依頼人情報		
57	+++UltimateDebtor	<UltmtDbtr>
58	++++Name	<Nm> XYZ Air Corp </Nm>
59	++++PostalAddress	<PstlAdr>
64	++++TownName	<TwnNm> Hanoi </TwnNm>
68	++++Country	<Ctry> VN </Ctry>
		</PstlAdr>
		</UltmtDbtr>
最終受取人情報		
141	+++UltimateCreditor	<UltmtCdtr>
142	++++Name	<Nm> XYZ Parts </Nm>
143	++++PostalAddress	<PstlAdr>
148	++++TownName	<TwnNm> Hanoi </TwnNm>
152	++++Country	<Ctry> VN </Ctry>
		</PstlAdr>
		</UltmtCdtr>
規制上の申告（送金銀行当局宛の申告、受取銀行当局宛の申告）		
161	+++RegulatoryReporting	<RgltryRptg>
		<DbtCdtRptgInd> DEBT </DbtCdtRptgInd>
		<Dtls>
162	++++DebitCreditReportingIndicator	<Inf> aaaaaaaaaaaa </Inf>
		<Inf> bbbbbbbbbbbbbb </Inf>
		</Dtls>
		</RgltryRptg>
163	++++Details	<RgltryRptg>
		<DbtCdtRptgInd> CRED </DbtCdtRptgInd>
		<Dtls>
164	++++Information	<Inf> cccccccccccc </Inf>
		<Inf> dddddddddddd </Inf>
		</Dtls>
		</RgltryRptg>
受取人へのメッセージ		
169	+++RemittanceInformation	<Rmtlnf>
170	++++Unstructured	<Ustrd> xxxxxxxxxxxx </Ustrd>
		</Rmtlnf>

画面	
項目名	表示例
メッセージ	xxxxxxxxxxxx△UD/XYZ Air Corp,Hanoi,VN△
受取人へのメッセージ	UC/XYZ Parts,Hanoi,VN△aaaaaaaaaaaa△b bbbbbbbbbb△cccccccccc△ddddddddd d

（△は連結用の半角スペースを表しているもので画面上には表示されません）

2-2-7 送金銀行宛連絡事項

◆入力要件

- ・ お取引店からご案内があった場合のみ設定してください。

◆アップロードファイルへの設定方法

- ・ 「Purpose」(フィールド#158)配下の「Code」(フィールド#159)または「Proprietary」(フィールド#160)のいずれにも設定しない場合は 105 桁以内で設定してください。105 桁を超えた場合はエラーとなります。
- ・ 「Purpose」(フィールド#158)配下の「Code」(フィールド#159)または「Proprietary」(フィールド#160)のいずれかに設定する場合は 70 桁以内で設定してください。70 桁を超えた場合はエラーとなります。

◆画面へのマッピング方法

- ・ 設定した情報は以下のように画面に表示します。

アップロードファイル		
#	Message Item	設定例
157	+++InstructionForDebtorAgent	<CdtTrfTxInf> <InstrForDbtrAgt>xxxxx</InstrForDbtrAgt> </CdtTrfTxInf>



画面	
項目名	表示例
送金銀行宛連絡事項	xxxxxx

2-3 ジャカルタ支店、スラバヤ出張所

2-3-1 送金目的・送金目的コード


◆入力要件

- ・送金区分が外国送金の場合のみ送金目的情報の設定が必須になります。

◆アップロードファイルへの設定方法

- ・送金区分が外国送金または国内送金の場合は「RegulatoryReporting」(フィールド#161)配下に設定してください。「Purpose」(フィールド#158)配下の「Code」(フィールド#159)または「Proprietary」(フィールド#160)に設定した場合はエラーとなります。

送金目的の入力要件と送金目的コードは、こちらをご参照ください。

 <https://www.bk.mufg.jp/ebusiness/gplus/purposeofremittance.html>

◆画面へのマッピング方法

- ・画面へのマッピング方法は、 2-3-2 をご確認ください。


2-3-2 Urgent、最終依頼人情報、最終受取人情報、 規制上の申告(送金銀行宛の申告、受取人銀行宛の申告)、 受取人へのメッセージ

◆入力要件

- ・各項目の入力要件は以下になります。

Message Item	送金区分	入力要件
「PaymentTypeInfoInformation」 (フィールド#46) 配下 「Code」(フィールド#48)	外国送金 国内送金 店内振替	<ul style="list-style-type: none"> ・ 当項目は利用しないでください。 ・ Urgent 情報を設定する場合は「RegulatoryReporting」(フィールド#161) 配下に「RRCRnnnn+」形式で設定してください。
「UltimateDebtor」 (フィールド#57) 配下	外国送金 国内送金 店内振替	<ul style="list-style-type: none"> ・ 本項目は任意項目になります。 ・ 設定する場合は「Name」(フィールド#58)、「TownName」(フィールド#64) ならびに「Country」(フィールド#68)の設定が必須です。 ・ それ以外の項目は設定しないでください。
「UltimateCreditor」 (フィールド#141) 配下	外国送金 国内送金 店内振替	<ul style="list-style-type: none"> ・ 本項目は任意項目になります。 ・ 設定する場合は「Name」(フィールド#142)、「TownName」(フィールド#148)ならびに「Country」(フィールド#152)の設定が必須です。 ・ それ以外の項目は設定しないでください。
「RegulatoryReporting」 (フィールド#161) 配下	外国送金	<ul style="list-style-type: none"> ・ 本項目は必須項目になります。 ・ 1 回目の「Information」(フィールド#164)に送金目的情報を設定してください(必須)。 ・ 「RRCRnnnn+」形式で「Urgent」、「Resident」、「Beneficiary Type / Citizenship」、「Relationship」を設定する場合は 2 回目の「Information」(フィールド#164)に設定してください(任意)。 ・ 以下の繰り返し回数まで設定可能です。 <ol style="list-style-type: none"> ①「RegulatoryReporting」(フィールド#161) 3 回 ②「Details」(フィールド#163) 2 回 ③「Information」(フィールド#164) 8 回
	国内送金	<ul style="list-style-type: none"> ・ 本項目は任意項目になります。 ・ 1 回目の「Information」(フィールド#164)に送金目的情報や「RRCRnnnn+」形式で「Urgent」、「Resident」、「Beneficiary Type / Citizenship」、「Relationship」を設定可能です。 ・ 1 回目の「Information」(フィールド#164)に送金目的情報を設定する場合は、2 回目の「Information」(フィールド#164)に「RRCRnnnn+」形式で「Urgent」、「Resident」、「Beneficiary Type / Citizenship」、「Relationship」を設定可能です。 ・ 以下の繰り返し回数まで設定可能です。 <ol style="list-style-type: none"> ①「RegulatoryReporting」(フィールド#161) 3 回 ②「Details」(フィールド#163) 2 回 ③「Information」(フィールド#164) 8 回
	店内振替	<ul style="list-style-type: none"> ・ 本項目は任意項目になります。 ・ 「RRCRnnnn+」形式で「Urgent」、「Resident」、「Beneficiary Type / Citizenship」、「Relationship」を設定する場合は 1 回目または 2 回目の「Information」(フィールド#164)に設定してください。 ・ 以下の繰り返し回数まで設定可能です。 <ol style="list-style-type: none"> ①「RegulatoryReporting」(フィールド#161) 3 回 ②「Details」(フィールド#163) 2 回 ③「Information」(フィールド#164) 8 回
「Unstructured」 (フィールド#170)	外国送金 国内送金 店内振替	<ul style="list-style-type: none"> ・ 本項目は任意項目になります。

◆アップロードファイルへの設定方法

- ・以下のマッピング方法を踏まえ、連結した情報が 140 桁以内になるように設定してください。
140 桁を超えた場合はエラーとなります。
- ・送金目的情報を設定する場合、「DebitCreditReportingIndicator」(フィールド#162)に"DEBT"を設定し、送金目的情報を22桁以内で設定してください。
- ・送金目的の入力要件と送金目的コードは、こちらをご参照ください。
 <https://www.bk.mufig.jp/ebusiness/gplus/purposeofremittance.html>
- ・"RRCRnnnnn+"を設定する場合は「DebitCreditReportingIndicator」(フィールド#162)に"DEBT"、1 回目または 2 回目の「Information」(フィールド#164)に設定してください。

"RRCRnnnnn+"の設定方法は以下になります。

"RRCR" + [RTGS] + [Resident] + [Beneficiary Type / Citizenship] + [Relationship] + "+"

例: RRCR0142+, RRCR0240+

「RTGS」に設定できる値は、次のいずれかです。

送金区分が外国送金と店内振替の場合は以下になります。

0: (not selected)

送金区分が国内送金の場合は以下になります。

0: (not selected)

1: RTGS

「Resident」に設定できる値は、次のいずれかです。

0: (Not Selected)

1: Resident

2: Non Resident

「Beneficiary Type / Citizenship」に設定できる値は、次のいずれかです。

0: (Not Selected)

3: Individual / Indonesian

4: Corporate / Indonesian

5: Government / Indonesian

6: Individual / Foreigner

7: Corporate / Foreigner

8: Government / Foreigner

「Relationship」に設定できる値は、次のいずれかです。

0: (Not Selected)

1: Affiliate

2: Non Affiliate

3: Not Required

8: Shareholder

9: Group

◆画面へのマッピング方法

- ・ 設定した情報は区切り文字で連結し、画面の「受取人へのメッセージ」に表示します。
- ・ 項目は以下の順番(140桁以内)で連結を行います。
#170△UD/#58, #64, #68△UC/#142, #148, #152△#164(1回目)～△#164(8回目)
(項目が空白の場合は区切り文字"△"も含め連結しません。)
- ・ 区切り文字は最終依頼人情報ならびに最終受取人情報の各項目については","(カンマ)、それ以外の項目は"△"(半角スペース)が設定されます。
- ・ 最終依頼人を設定する場合は先頭に"UD/"が、最終受取人を設定する場合は先頭に"UC/"が設定されます。
- ・ 送金区分が外国送金または国内送金の場合、かつ1回目の「Information」(フィールド#164)に送金目的情報を設定した場合は画面の「送金目的」に表示します。
- ・ 1回目または2回目の「Information」(フィールド#164)に"RRCRnnnn+"を設定した場合は画面の「Urgent」「Resident」「Beneficiary Type / Citizenship」「Relationship」に表示します。
- ・ 受取人宛通知(一部支店用)をご利用のお客さまが「Method」(フィールド#167)に"EMAL"、
「ElectronicAddress」(フィールド#168)に受取人メールアドレスを設定した場合は「Unstructured」(フィールド#170)に設定した情報を画面の「通知内容」に表示します。

【送金区分が外国送金の場合(受取人宛通知(一部支店用)をご利用になる場合、"RRCRnnnn+"を設定しない場合)】

アップロードファイル		
#	Message Item	設定例
最終依頼人情報		
57	+++UltimateDebtor	<UltmtDbtr>
58	++++Name	<Nm>XYZ Air Corp</Nm>
59	++++PostalAddress	<PstlAdr>
64	++++TownName	<TwnNm>Hanoi</TwnNm>
68	++++Country	<Ctry>VN</Ctry>
		</PstlAdr>
		</UltmtDbtr>
最終受取人情報		
141	+++UltimateCreditor	<UltmtCdtr>
142	++++Name	<Nm>XYZ Parts</Nm>
143	++++PostalAddress	<PstlAdr>
148	++++TownName	<TwnNm>Hanoi</TwnNm>
152	++++Country	<Ctry>VN</Ctry>
		</PstlAdr>
		</UltmtCdtr>
規制上の申告(送金銀行当局宛の申告、受取銀行当局宛の申告)		
161	+++RegulatoryReporting	<RgltryRptg>
		<DbtCdtRptgInd>DEBT</DbtCdtRptgInd>
		<Dtls>
		<Inf>Fixed Income</Inf>
		<Inf>bbbbbbbbbbbb</Inf>
		</Dtls>
		</RgltryRptg>
163	++++Details	<RgltryRptg>
		<DbtCdtRptgInd>CRED</DbtCdtRptgInd>
		<Dtls>
		<Inf>cccccccccccc</Inf>
		<Inf>ddddddddddd</Inf>
		</Dtls>
		</RgltryRptg>
受取人へのメッセージ		
169	+++RemittanceInformation	<RmtInf>
		<Ustrd>xxxxxxxxxxxx</Ustrd>
170	++++Unstructured	</RmtInf>

画面	
項目名	表示例
取引	
送金目的	Fixed Income

メッセージ	
受取人	UD/XYZ Air Corp,Hanoi,VN△UC/XYZ Parts, Hanoi,VN△bbbbbbbbbb△cccccccccc △dddddddddd

(△は連結用の半角スペースを表しているもので画面上には表示されません)

受取人通知	
通知内容	xxxxxxxxxxxx

【送金区分が国内送金の場合（受取人宛通知（一部支店用）をご利用にならない場合、“RRCRnnnn+”を設定した場合）】

アップロードファイル		
#	Message Item	設定例
最終依頼人情報		
57	+++UltimateDebtor	<UltmtDbtr>
58	++++Name	<Nm>XYZ Air Corp</Nm>
59	++++PostalAddress	<PstlAdr>
64	++++TownName	<TwnNm>Hanoi</TwnNm>
68	++++Country	<Ctry>VN</Ctry>
最終受取人情報		
142	++++Name	<UltmtCdtr>
143	++++PostalAddress	<Nm>XYZ Parts</Nm>
148	++++TownName	<PstlAdr>
152	++++Country	<TwnNm>Hanoi</TwnNm>
規制上の申告（送金銀行当局宛の申告、受取銀行当局宛の申告）		
161	+++RegulatoryReporting	<RgltryRptg>
162	++++DebitCreditReportingIndicator	<DbtCdtRptgInd>DEBT</DbtCdtRptgInd>
163	++++Details	<Dtls>
164	++++Information	<Inf>Fixed Income</Inf>
受取人へのメッセージ		
169	+++RemittanceInformation	<RmtInf>
170	+++Unstructured	<Ustrd>XXXXXXXXXXXX</Ustrd>

画面	
項目名	表示例
取引	
送金目的	Fixed Income
Urgent	Yes

受取人情報	
Resident	Resident
Beneficiary Type / Citizenship	Individual / Indonesian
Relationship	Shareholder

メッセージ	
受取人へのメッセージ	xxxxxxxxxxx△UD/XYZ Air Corp,Hanoi,VN △UC/XYZ Parts,Hanoi,VN△cccccccccccc△ ddddddddddddd

（△は連結用の半角スペースを表しているもので画面上には表示されません）

2-3-3 受取人情報

◆入力要件

- ・送金区分が外国送金の場合は「Name」(フィールド#116)、「TownName」(フィールド#127)ならびに「Country」(フィールド#131)の設定が必須となります。
- ・送金区分が国内送金または店内振替の場合は「Name」(フィールド#116)の設定が必須となります。
- ・上記以外の受取人住所情報は任意となります。

◆アップロードファイルへの設定方法

- ・送金区分が外国送金の場合は設定した情報を区切り文字"△"(半角スペース)で連結し、受取人情報として取り扱いするため、連結後の区切り文字"△"(半角スペース)を含めた桁数が140桁以内で設定してください。140桁を超えた場合はエラーとなります。
- ・送金区分が国内送金または店内振替の場合は「Name」(フィールド#116)に受取人名を70桁で設定してください。「Department」(フィールド#118)～「Country」(フィールド#131)に受取人の住所情報を設定してください。設定した住所情報は区切り文字"△"(半角スペース)で連結し、受取人住所情報として取り扱いするため、連結後の桁数が70桁以内になるように設定してください。それぞれで70桁を超えた場合はエラーとなります。

◆画面へのマッピング方法


- ・送金区分が外国送金の場合、各項目は以下の順番(140桁以内)で連結を行います。
#116△#118△#119△#120△#121△#122△#123△#124△#125△#126△#128△#129△#130△#127△#131
(項目がblankの場合は区切り文字"△"も含め連結しません。)
- ・連結した情報は画面項目に以下の右表の通り分割し表示します。

【送金区分が外国送金の場合】

アップロードファイル		
#	Message Item	設定例
115	+++Creditor	<Cdt> <Nm> AABBCC Company </Nm> <PstAdr> <Dept> Personal Banking Division </Dept> <SubDept> Customer Relations </SubDept> <StrtNm> Straits View 12 Abc Tower 23 45 </StrtNm> <BldgNb></BldgNb> <BldgNm></BldgNm> <Flr></Flr> <PstBx></PstBx> <Room></Room> <PstCd> 123456 </PstCd> <TwnNm> Singapore </TwnNm> <TwnLctnNm></TwnLctnNm> <DstrctNm></DstrctNm> <CtrySubDvsn></CtrySubDvsn> <Ctry> SG </Ctry> </PstAdr> </Cdt>
116	++++Name	
117	++++PostalAddress	
118	++++Department	
119	++++SubDepartment	
120	++++StreetName	
121	++++BuildingNumber	
122	++++BuildingName	
123	++++Floor	
124	++++PostBox	
125	++++Room	
126	++++PostCode	
127	++++TownName	
128	++++TownLocationName	
129	++++DistrictName	
130	++++CountrySubDivision	
131	++++Country	

画面	
項目名 (マップ桁数)	表示例
名前 (1～35桁)	AABBCC Company△Personal Banking Div
住所 / 番地 (36～105桁)	ision△Customer Relations △Straits View 12 Abc Tower 23 45△123456△Singap
市 / 町村	(blank)
国名 (106～140桁)	ore△SG

(△は連結用の半角スペースを表しているもので画面上には表示されません)

- ・送金区分が国内送金または店内振替の場合「Name」(フィールド#116)に設定した情報は他項目と連結せず、画面の「名前」に表示します。
- ・受取人住所情報(フィールド#118~#131)に設定した情報は以下の順番(70桁以内)で連結を行います。
#118△#119△#120△#121△#122△#123△#124△#125△#126△#128△#129△#130△#127△#131
(項目がブランクの場合は区切り文字"△"も含め連結しません。)
「Country」(フィールド#131)に設定した国コードは国名に変換し、連結を行います。
国コードおよび国名は  こちら をご参照ください。
連結した情報は画面の「住所 / 番地」に表示します。

【送金区分が国内送金または店内振替の場合】

アップロードファイル		
#	Message Item	設定例
115	+++Creditor	<Cdtr>
116	++++Name	<Nm> AABBCC Company </Nm>
117	++++PostalAddress	<PstlAdr>
118	+++++Department	<Dept></Dept>
119	+++++SubDepartment	<SubDept></SubDept>
120	+++++StreetName	<StrtNm> Straits View 12 Abc Tower 23 45 </StrtNm>
121	+++++BuildingNumber	<BldgNb></BldgNb>
122	+++++BuildingName	<BldgNm></BldgNm>
123	+++++Floor	<Flr></Flr>
124	+++++PostBox	<PstBx></PstBx>
125	+++++Room	<Room></Room>
126	+++++PostCode	<PstCd> 123456 </PstCd>
127	+++++TownName	<TwnNm> Singapore </TwnNm>
128	+++++TownLocationName	<TwnLctnNm></TwnLctnNm>
129	+++++DistrictName	<DstrctNm></DstrctNm>
130	+++++CountrySubDivision	<CtrySubDvsn></CtrySubDvsn>
131	+++++Country	<Ctry> SG </Ctry>

画面	
項目名 (マップ桁数)	表示例
名前	AABBCC Company
住所 / 番地	Straits View 12 Abc Tower 23 45△123456△Singapore △Singapore
市 / 町村	(ブランク)
国名	(ブランク)

(△は連結用の半角スペースを表しているもので画面上には表示されません)

2-3-4 受取人銀行情報

◆入力要件

- 受取人銀行情報の入力要件については
『送金アップロードデータ項目一覧(GCMS Plus フォーマット ISO20022(XML)_MT 変換用)』をご参照ください。
- 本項目は設定が必須となります。「BICFI」(フィールド#94)、「ClearingSystemMemberIdentification」(フィールド#95)配下、または「Name」(フィールド#99)のいずれかを設定してください。
重複して設定した場合は「BICFI」、「ClearingSystemMemberIdentification」、「Name」の順に優先して1つのみ設定します。
- 「Name」(フィールド#99)で設定する場合は送金区分により必須となるタグが異なります。
必須となるタグは以下になります。

送金区分	Message Item
外国送金	「Name」(フィールド#99) 「TownName」(フィールド#110) 「Country」(フィールド#114)
国内送金 店内振替	「Name」(フィールド#99)

上記以外の受取人銀行住所情報(フィールド#100~114)のタグは任意となります。

◆アップロードファイルへの設定方法

- 「Name」(フィールド#99)で設定する場合は設定した情報は区切り文字"△"(半角スペース)で連結し、受取人銀行情報として取り扱いするため、連結後の区切り文字"△"(半角スペース)を含めた桁数が140桁以内になるように設定してください。140桁を超えた場合はエラーとなります。

◆画面へのマッピング方法

- 「Name」(フィールド#99)で設定する場合は以下の順番(140桁以内)で連結を行います。
#99△#101△#102△#103△#104△#105△#106△#107△#108△#109△#111△#112△#113△#110△#114
(項目がブランクの場合は区切り文字"△"も含め連結しません。)
送金区分が国内送金または店内振替の場合は「Country」(フィールド#114)に設定した国コードは国名に変換し、連結を行います。
国コードおよび国名は [こちら](#) をご参照ください。
- 連結した情報は画面項目に以下の右表の通り分割し表示します。

【送金区分が外国送金の場合】

アップロードファイル			画面	
#	Message Item	設定例	項目名 (マップ桁数)	表示例
92	+++CreditorAgent	<CdtrAgt>	銀行名 (1~35桁)	ABCDE Bank Ltd△Personal Banking Div
93	++++FinancialInstitutionIdentification	<FinInstnId>	支店名 (36~105桁)	ision△Customer Relations△Straits View 12 Abc Tower 23 45△123456△Singap
99	+++++Name	<Nm>ABCDE Bank Ltd</Nm>	住所 / 番地	(ブランク)
100	+++++PostalAddress	<PstlAdr>	市 / 町村	(ブランク)
101	+++++Department	<Dept>Personal Banking Division</Dept>	国名 (106~140桁)	ore△SG
102	+++++SubDepartment	<SubDept>Customer Relations</SubDept>	(△は連結用の半角スペースを表しているもので画面上には表示されません)	
103	+++++StreetName	<StrtNm>Straits View 12 Abc Tower 23 45</StrtNm>		
104	+++++BuildingNumber	<BldgNb></BldgNb>		
105	+++++BuildingName	<BldgNm></BldgNm>		
106	+++++Floor	<Flr></Flr>		
107	+++++PostBox	<PstBx></PstBx>		
108	+++++Room	<Room></Room>		
109	+++++PostCode	<PstCd>123456</PstCd>		
110	+++++TownName	<TwnNm>Singapore</TwnNm>		
111	+++++TownLocationName	<TwnLctnNm></TwnLctnNm>		
112	+++++DistrictName	<DstrctNm></DstrctNm>		
113	+++++CountrySubDivision	<CtrySubDvsn></CtrySubDvsn>		
114	+++++Country	<Ctry>SG</Ctry>		

2-3-5 中継銀行情報

◆入力要件

- 中継銀行情報の入力要件については
『送金アップロードデータ項目一覧(GCMS Plus フォーマット ISO20022(XML)_MT 変換用)』をご参照ください。
- 設定する場合は「BICFI」(フィールド#75)または「Name」(フィールド#76)のいずれかを設定してください。
重複して設定した場合は「BICFI」を優先して設定します。
- 「Name」(フィールド#76)で設定する場合は、「TownName」(フィールド#87)、ならびに「Country」(フィールド#91)の設定が必須となります。
- 上記以外の中継銀行住所情報は任意となります。

◆アップロードファイルへの設定方法

- 「Name」(フィールド#76)で設定する場合は設定した情報を区切り文字"△"(半角スペース)で連結し、中継銀行情報として取り扱いするため、連結後の区切り文字"△"(半角スペース)を含めた桁数が140桁以内になるように設定してください。140桁を超えた場合はエラーとなります。

◆画面へのマッピング方法

- 「Name」(フィールド#76)で設定する場合は以下の順番(140桁以内)で連結を行います。
#76△#78△#79△#80△#81△#82△#83△#84△#85△#86△#88△#89△#90△#87△#91
(項目がblankの場合は区切り文字"△"も含め連結しません。)
- 連結した情報は画面項目に以下の右表の通り分割し表示します。

【送金区分が外国送金の場合】

アップロードファイル		
#	Message Item	設定例
73	+++IntermediaryAgent1	<IntrmyAgt1> <FinInstnId> <Nm> ABCDE Bank Ltd </Nm> <PstlAdr> <Dept> Personal Banking Division </Dept> <SubDept> Customer Relations </SubDept> <StrtNm> Straits View 12 Abc Tower 23 45 </StrtNm> <BldgNb></BldgNb> <BldgNm></BldgNm> <Flr></Flr> <PstBx></PstBx> <Room></Room> <PstCd> 123456 </PstCd> <TwnNm> Singapore </TwnNm> <TwnLctnNm></TwnLctnNm> <DstrctNm></DstrctNm> <CtrySubDvsn></CtrySubDvsn> <Ctry> SG </Ctry> </PstlAdr> </FinInstnId> </IntrmyAgt1>
74	++++FinancialInstitutionIdentification	
76	+++++Name	
77	+++++PostalAddress	
78	+++++Department	
79	+++++SubDepartment	
80	+++++StreetName	
81	+++++BuildingNumber	
82	+++++BuildingName	
83	+++++Floor	
84	+++++PostBox	
85	+++++Room	
86	+++++PostCode	
87	+++++TownName	
88	+++++TownLocationName	
89	+++++DistrictName	
90	+++++CountrySubDivision	
91	+++++Country	



画面	
項目名 (マッピング桁数)	表示例
銀行名 (1~35桁)	ABCDE Bank Ltd△Personal Banking Div
支店名 (36~105桁)	ision△Customer Relations△Straits View 12 Abc Tower 23 45△123456△Singap
住所 / 番地	(blank)
市 / 町村	(blank)
国名 (106~140桁)	ore△SG

(△は連結用の半角スペースを表しているもので画面上には表示されません)

2-3-6 送金銀行宛連絡事項

◆入力要件

- ・ お取引店からご案内があった場合のみ設定してください。

◆アップロードファイルへの設定方法

- ・ 「Purpose」(フィールド#158)配下の「Code」(フィールド#159)または「Proprietary」(フィールド#160)のいずれにも設定しない場合は 96 桁以内で設定してください。96 桁を超えた場合はエラーとなります。
- ・ 「Purpose」(フィールド#158)配下の「Code」(フィールド#159)または「Proprietary」(フィールド#160)のいずれかに設定する場合は 61 桁以内で設定してください。61 桁を超えた場合はエラーとなります。

◆画面へのマッピング方法

- ・ 設定した情報は以下のように画面に表示します。

アップロードファイル		
#	Message Item	設定例
157	+++InstructionForDebtorAgent	<CdtTrfTxInf> <InstrForDbtrAgt>xxxxxx</InstrForDbtrAgt> </CdtTrfTxInf>



画面	
項目名	表示例
送金銀行宛連絡事項	xxxxxx

2-4 ソウル支店、ヤンゴン支店

2-4-1 送金目的・送金目的コード

◆入力要件


- ・ 以下の場合に送金目的情報の設定が必須になります。以下に該当しない場合は任意になります。

引落口座拠点	送金区分	受取人住所(国)
ソウル支店	外国送金	韓国以外
ヤンゴン支店	外国送金	-

◆アップロードファイルへの設定方法

- ・ 「Purpose」(フィールド#158)配下の「Code」(フィールド#159)または「Proprietary」(フィールド#160)に送金目的情報を設定してください。

送金目的の入力要件と送金目的コードは、こちらをご参照ください。

 <https://www.bk.muftg.jp/ebusiness/gplus/purposeofremittance.html>

◆画面へのマッピング方法

- ・ 設定した情報は以下のように画面に表示します。
- ・ 「Code」(フィールド#159)に設定した場合

アップロードファイル			画面	
#	Message Item	設定例	項目名	表示例
158	+++Purpose	<Purp> <Cd> CSDB </Cd> </Purp>	送金目的	CSDB
159	++++Code			

- ・ 「Proprietary」(フィールド#160)に設定した場合

アップロードファイル			画面	
#	Message Item	設定例	項目名	表示例
158	+++Purpose	<Purp> <Prtry> Fixed Income </Prtry> </Purp>	送金目的	Fixed Income
160	++++Proprietary			

2-4-2 Urgent

◆入力要件

- ・ 何も設定しないでください。

2-4-3 受取人情報

◆入力要件

- ・送金区分が外国送金の場合は「Name」(フィールド#116)、「TownName」(フィールド#127)ならびに「Country」(フィールド#131)の設定が必須となります。
- ・送金区分が国内送金または店内振替の場合は「Name」(フィールド#116)の設定が必須となります。
- ・上記以外の受取人住所情報は任意となります。

◆アップロードファイルへの設定方法

- ・設定した情報は区切り文字"△"(半角スペース)で連結し、受取人情報として取り扱いするため、連結後の区切り文字"△"(半角スペース)を含めた桁数が140桁以内になるように設定してください。
140桁を超えた場合はエラーとなります。

◆画面へのマッピング方法

- ・各項目は以下の順番(140桁以内)で連結を行います。
#116(*)△#118△#119△#120△#121△#122△#123△#124△#125△#126△#128△#129△#130△#127△#131
(項目がブランクの場合は区切り文字"△"も含め連結しません。)
(*)「Name」(フィールド#116)に設定した情報は、画面の「名前」に表示します。
- ・連結した情報は画面項目に以下の右表の通り分割し表示します。

【「Name」を35桁未満で設定した場合】

アップロードファイル		
#	Message Item	設定例
115	+++Creditor	<Ctr> <Nm> AABBCC Company </Nm> <PstlAdr> <Dept> Personal Banking Division </Dept> <SubDept> Customer Relations </SubDept> <StrtNm> Straits View 123 Abc Tower 23 45 </StrtNm> <BldgNb></BldgNb> <BldgNm></BldgNm> <Flr></Flr> <PstBx></PstBx> <Room></Room> <PstCd> 123456 </PstCd> <TwnNm> Singapore </TwnNm> <TwnLctnNm></TwnLctnNm> <DstrctNm></DstrctNm> <CtrySubDvsn></CtrySubDvsn> <Ctry> SG </Ctry> </PstlAdr> </Ctr>
116	++++Name	
117	++++PostalAddress	
118	++++Department	
119	++++SubDepartment	
120	++++StreetName	
121	++++BuildingNumber	
122	++++BuildingName	
123	++++Floor	
124	++++PostBox	
125	++++Room	
126	++++PostCode	
127	++++TownName	
128	++++TownLocationName	
129	++++DistrictName	
130	++++CountrySubDivision	
131	++++Country	

画面	
項目名 (マッピング桁数)	表示例
名前 (1~35 桁)	AABBCC Company
住所 / 番地 (36~105 桁)	Personal Banking Division△ Customer Relations△Straits View 123 Abc Towe
市 / 町村	(ブランク)
国名 (106~140 桁)	r 23 45△123456△Singapor e△SG

(△は連結用の半角スペースを表しているもので画面上には表示されません)

【「Name」を 35 桁で設定した場合】

「Name」を 35 桁で設定した場合には、「住所 / 番地」のはじめにスペースが入ります。

アップロードファイル		
#	Message Item	設定例
115	+++Creditor	<Ctr> <Nm>AAAAABBBBCCCCDDDDDEEEEEFF Company</Nm> <PstAdr> <Dept>Personal Banking Division</Dept> <SubDept>Customer Relations</SubDept> <StrtNm>Straits View 12 Abc Tower 23 4567</StrtNm> <BldgNb></BldgNb> <BldgNm></BldgNm> <Flr></Flr> <PstBx></PstBx> <Room></Room> <PstCd>123456</PstCd> <TwnNm>Singapore</TwnNm> <TwnLctnNm></TwnLctnNm> <DstrctNm></DstrctNm> <CtrySubDvsn></CtrySubDvsn> <Ctry>SG</Ctry> </PstAdr> </Ctr>
116	++++Name	
117	++++PostalAddress	
118	++++Department	
119	++++SubDepartment	
120	++++StreetName	
121	++++BuildingNumber	
122	++++BuildingName	
123	++++Floor	
124	++++PostBox	
125	++++Room	
126	++++PostCode	
127	++++TownName	
128	++++TownLocationName	
129	++++DistrictName	
130	++++CountrySubDivision	
131	++++Country	



画面	
項目名 (マップ桁数)	表示例
名前 (1~35 桁)	AAAAABBBBCCCCDDDDDEEEEEFF Company
住所 / 番地 (36~105 桁)	△Straits View 1 Abc Tower 23 4567△123456△Customer Relations△Persona
市 / 町村	(ブランク)
国名 (106~140 桁)	I Banking Division△Singapore△SG

(△は連結用の半角スペースを表している
もので画面上には表示されません)

2-4-4 受取人銀行情報

◆入力要件

- 受取人銀行情報の入力要件については
『送金アップロードデータ項目一覧 (GCMS Plus フォーマット ISO20022(XML)_MT 変換用)』をご参照ください。
- 本項目は設定が必須となります。「BICFI」(フィールド#94)、「ClearingSystemMemberIdentification」(フィールド#95)配下、または「Name」(フィールド#99)のいずれかを設定してください。
重複して設定した場合は「BICFI」、「ClearingSystemMemberIdentification」、「Name」の順に優先して1つのみ設定します。
- 「Name」(フィールド#99)で設定する場合は送金区分により必須となるタグが異なります。
必須となるタグは以下になります。

送金区分	Message Item
外国送金	「Name」(フィールド#99) 「TownName」(フィールド#110) 「Country」(フィールド#114)
国内送金 店内振替	「Name」(フィールド#99)

上記以外の受取人銀行住所情報(フィールド#100~114)のタグは任意となります。

◆アップロードファイルへの設定方法

- 「Name」(フィールド#99)で設定する場合は設定した情報は区切り文字"△"(半角スペース)で連結し、受取人銀行情報として取り扱いするため、連結後の区切り文字"△"(半角スペース)を含めた桁数が140桁以内になるように設定してください。140桁を超えた場合はエラーとなります。

◆画面へのマッピング方法

- 「Name」(フィールド#99)で設定する場合は以下の順番(140桁以内)で連結を行います。
#99△#101△#102△#103△#104△#105△#106△#107△#108△#109△#111△#112△#113△#110△#114
(項目がブランクの場合は区切り文字"△"も含め連結しません。)
- 連結した情報は画面項目に以下の右表の通り分割し表示します。

アップロードファイル		
#	Message Item	設定例
92	+++CreditorAgent	<CdtrAgt> <FinInstnId> <Nm>ABCDE Bank Ltd</Nm> <PstlAdr> <Dept>Personal Banking Division</Dept> <SubDept>Customer Relations</SubDept> <StrtNm>Straits View 12 Abc Tower 23 45</StrtNm> <BldgNb></BldgNb> <BldgNm></BldgNm> <Flr></Flr> <PstBx></PstBx> <Room></Room> <PstCd>123456</PstCd> <TwnNm>Singapore</TwnNm> <TwnLctnNm></TwnLctnNm> <DstrctNm></DstrctNm> <CtrySubDvsn></CtrySubDvsn> <Ctry>SG</Ctry> </PstlAdr> </FinInstnId> </CdtrAgt>
93	++++FinancialInstitutionIdentification	
99	+++++Name	
100	+++++PostalAddress	
101	+++++Department	
102	+++++SubDepartment	
103	+++++StreetName	
104	+++++BuildingNumber	
105	+++++BuildingName	
106	+++++Floor	
107	+++++PostBox	
108	+++++Room	
109	+++++PostCode	
110	+++++TownName	
111	+++++TownLocationName	
112	+++++DistrictName	
113	+++++CountrySubDivision	
114	+++++Country	



画面	
項目名 (マッピング桁数)	表示例
銀行名 (1~35桁)	ABCDE Bank Ltd△Personal Banking Div
支店名 (36~105桁)	ision△Customer Relations△ Straits View 12 Abc Tower 23 45△123456△Singap
住所 / 番地	(ブランク)
市 / 町村	(ブランク)
国名 (106~140桁)	ore△SG

(△は連結用の半角スペースを表しているもので画面上には表示されません)

2-4-5 中継銀行情報

◆入力要件

- 中継銀行情報の入力要件については
『送金アップロードデータ項目一覧 (GCMS Plus フォーマット ISO20022(XML)_MT 変換用)』をご参照ください。
- 設定する場合は「BICFI」(フィールド#75)または「Name」(フィールド#76)のいずれかを設定してください。
重複して設定した場合は「BICFI」を優先して設定します。
- 「Name」(フィールド#76)で設定する場合は、「TownName」(フィールド#87)、ならびに「Country」(フィールド#91)の設定が必須となります。
- 上記以外の中継銀行住所情報は任意となります。

◆アップロードファイルへの設定方法

- 「Name」(フィールド#76)で設定する場合は設定した情報を区切り文字"△"(半角スペース)で連結し、中継銀行情報として取り扱いするため、連結後の区切り文字"△"(半角スペース)を含めた桁数が140桁以内になるように設定してください。140桁を超えた場合はエラーとなります。

◆画面へのマッピング方法

- 「Name」(フィールド#76)で設定する場合は以下の順番(140桁以内)で連結を行います。
#76△#78△#79△#80△#81△#82△#83△#84△#85△#86△#88△#89△#90△#87△#91
(項目がブランクの場合は区切り文字"△"も含め連結しません。)
- 連結した情報は画面項目に以下の右表の通り分割し表示します。

アップロードファイル		
#	Message Item	設定例
73	+++IntermediaryAgent1	<IntrmyAgt1> <FinInstnId> <Nm> ABCDE Bank Ltd </Nm> <PstlAdr> <Dept> Personal Banking Division </Dept> <SubDept> Customer Relations </SubDept> <StrtNm> Straits View 12 Abc Tower 23 45 </StrtNm> <BldgNb></BldgNb> <BldgNm></BldgNm> <Flr></Flr> <PstBx></PstBx> <Room></Room> <PstCd> 123456 </PstCd> <TwnNm> Singapore </TwnNm> <TwnLctnNm></TwnLctnNm> <DstrctNm></DstrctNm> <CtrySubDvsn></CtrySubDvsn> <Ctry> SG </Ctry> </PstlAdr> </FinInstnId> </IntrmyAgt1>
74	++++FinancialInstitutionIdentification	
76	+++++Name	
77	+++++PostalAddress	
78	+++++Department	
79	+++++SubDepartment	
80	+++++StreetName	
81	+++++BuildingNumber	
82	+++++BuildingName	
83	+++++Floor	
84	+++++PostBox	
85	+++++Room	
86	+++++PostCode	
87	+++++TownName	
88	+++++TownLocationName	
89	+++++DistrictName	
90	+++++CountrySubDivision	
91	+++++Country	



画面	
項目名 (マッピング桁数)	表示例
銀行名 (1~35桁)	ABCDE Bank Ltd△Personal Banking Div
支店名 (36~105桁)	ision△Customer Relations △Straits View 12 Abc Tower 23 45△123456△ Singap
住所 / 番地	(ブランク)
市 / 町村	(ブランク)
国名 (106~140桁)	ore△SG

(△は連結用の半角スペースを表しているもので画面上には表示されません)

2-4-6 最終依頼人情報、最終受取人情報、 規制上の申告(送金銀行宛の申告、受取人銀行宛の申告)、 受取人へのメッセージ

◆入力要件

- 各項目の入力要件は以下になります。

Message Item	送金区分	入力要件
「UltimateDebtor」 (フィールド#57) 配下	外国送金 国内送金 店内振替	<ul style="list-style-type: none"> 本項目は任意項目になります。 設定する場合は「Name」(フィールド#58)、「TownName」(フィールド#64)ならびに「Country」(フィールド#68)の設定が必須です。それ以外の項目は設定しないでください。
「UltimateCreditor」 (フィールド#141) 配下	外国送金 国内送金 店内振替	<ul style="list-style-type: none"> 本項目は任意項目になります。 設定する場合は「Name」(フィールド#142)、「TownName」(フィールド#148)ならびに「Country」(フィールド#152)の設定が必須です。それ以外の項目は設定しないでください。
「RegulatoryReporting」 (フィールド#161) 配下	外国送金 国内送金 店内振替	<ul style="list-style-type: none"> 本項目は任意項目になります。 以下の繰り返し回数まで設定可能です。 <ul style="list-style-type: none"> ①「RegulatoryReporting」(フィールド#161) 3 回 ②「Details」(フィールド#163) 2 回 ③「Information」(フィールド#164) 8 回
「Unstructured」 (フィールド#170)	外国送金 国内送金 店内振替	<ul style="list-style-type: none"> 本項目は任意項目になります。

◆アップロードファイルへの設定方法

- 以下のマッピング方法を踏まえ、連結した情報が 140 桁以内になるように設定してください。140 桁を超えた場合はエラーとなります。

◆画面へのマッピング方法

- 設定した情報は区切り文字で連結し、画面の「受取人へのメッセージ」に表示します。
- 項目は以下の順番(140 桁以内)で連結を行います。
#170△UD/#58, #64, #68△UC/#142, #148, #152△#164(1 回目)～△#164(8 回目)
(項目がブランクの場合は区切り文字"△"も含め連結しません。)
- 区切り文字は最終依頼人情報ならびに最終受取人情報の各項目については","(カンマ)、それ以外の項目は"△"(半角スペース)が設定されます。
- 最終依頼人を設定する場合は先頭に"UD/"が、最終受取人を設定する場合は先頭に"UC/"が設定されます。
- 受取人宛通知(一部支店用)をご利用のお客さまが「Method」(フィールド#167)に"EMAL"、
「ElectronicAddress」(フィールド#168)に受取人メールアドレスを設定した場合は「Unstructured」(フィールド#170)に設定した情報を画面の「通知内容」に表示します。

【受取人宛通知(一部支店用)をご利用になる場合】

アップロードファイル		
#	Message Item	設定例
最終依頼人情報		
57	+++UltimateDebtor	<UltmtDbtr>
58	++++Name	<Nm>XYZ Air Corp</Nm>
59	++++PostalAddress	<PstlAdr>
64	++++TownName	<TwnNm>Hanoi</TwnNm>
68	++++Country	<Ctry>VN</Ctry>
		</PstlAdr>
		</UltmtDbtr>
最終受取人情報		
141	+++UltimateCreditor	<UltmtCdtr>
142	++++Name	<Nm>XYZ Parts</Nm>
143	++++PostalAddress	<PstlAdr>
148	++++TownName	<TwnNm>Hanoi</TwnNm>
152	++++Country	<Ctry>VN</Ctry>
		</PstlAdr>
		</UltmtCdtr>
規制上の申告(送金銀行当局宛の申告、受取銀行当局宛の申告)		
161	+++RegulatoryReporting	<RgltryRptg>
162	++++DebitCreditReportingIndicator	<DbtCdtRptgInd>DEBT</DbtCdtRptgInd>
		<DtIs>
		<Inf>aaaaaaaaaaaa</Inf>
		<Inf>bbbbbbbbbbbbbb</Inf>
		</DtIs>
		</RgltryRptg>
163	++++Details	<RgltryRptg>
		<DbtCdtRptgInd>CRED</DbtCdtRptgInd>
		<DtIs>
		<Inf>cccccccccccc</Inf>
164	++++Information	<Inf>dddddddddddd</Inf>
		</DtIs>
		</RgltryRptg>
受取人へのメッセージ		
169	+++RemittanceInformation	<RmtInf>
170	++++Unstructured	<Ustrd>xxxxxxxxxxxx</Ustrd>
		</RmtInf>

画面	
項目名	表示例
メッセージ	受取人 への メッセージ
	UD/XYZ Air Corp,Hanoi,VN△UC/XYZ Parts,Hanoi,VN△aaaaaaaaaaaa△bbbbbbbbbbbb△cccccccccccc△ddddddddddd

(△は連結用の半角スペースを表しているもので画面上には表示されません)

受取人通知	
通知内容	xxxxxxxxxxxx

【受取人宛通知(一部支店用)をご利用にならない場合】

アップロードファイル		
#	Message Item	設定例
最終依頼人情報		
57	+++UltimateDebtor	<UltmtDbtr>
58	++++Name	<Nm>XYZ Air Corp</Nm>
59	++++PostalAddress	<PstlAdr>
64	++++TownName	<TwnNm>Hanoi</TwnNm>
68	++++Country	<Ctry>VN</Ctry>
		</PstlAdr>
		</UltmtDbtr>
最終受取人情報		
141	+++UltimateCreditor	<UltmtCdtr>
142	++++Name	<Nm>XYZ Parts</Nm>
143	++++PostalAddress	<PstlAdr>
148	++++TownName	<TwnNm>Hanoi</TwnNm>
152	++++Country	<Ctry>VN</Ctry>
		</PstlAdr>
		</UltmtCdtr>
規制上の申告(送金銀行当局宛の申告、受取銀行当局宛の申告)		
161	+++RegulatoryReporting	<RgltryRptg>
162	++++DebitCreditReportingIndicator	<DbtCdtRptgInd>DEBT</DbtCdtRptgInd>
		<Dtls>
		<Inf>aaaaaaaaaaaa</Inf>
		<Inf>bbbbbbbbbbbbbb</Inf>
		</Dtls>
163	++++Details	</RgltryRptg>
		<RgltryRptg>
		<DbtCdtRptgInd>CRED</DbtCdtRptgInd>
		<Dtls>
		<Inf>cccccccccccc</Inf>
164	++++Information	<Inf>dddddddddddd</Inf>
		</Dtls>
		</RgltryRptg>
受取人へのメッセージ		
169	+++RemittanceInformation	<RmtInf>
170	++++Unstructured	<Ustrd>xxxxxxxxxxxx</Ustrd>
		</RmtInf>

画面	
項目名	表示例
メッセージ	
受取人へのメッセージ	xxxxxxxxxxxx△UD/XYZ Air Corp,Hanoi,VN△UC/ XYZ Parts,Hanoi,VN△aaaaaaaaaaaa△bbbbbbb bbbbbb△cccccccccccc△ddddddddddd

(△は連結用の半角スペースを表しているもので画面上には表示されません)

2-4-7 送金銀行宛連絡事項

◆入力要件

- ・ お取引店からご案内があった場合のみ設定してください。

◆アップロードファイルへの設定方法

- ・ 「Purpose」(フィールド#158)配下の「Code」(フィールド#159)または「Proprietary」(フィールド#160)のいずれにも設定しない場合は 105 桁以内で設定してください。105 桁を超えた場合はエラーとなります。
- ・ 「Purpose」(フィールド#158)配下の「Code」(フィールド#159)または「Proprietary」(フィールド#160)のいずれかに設定する場合は 70 桁以内で設定してください。70 桁を超えた場合はエラーとなります。

◆画面へのマッピング方法

- ・ 設定した情報は以下のように画面に表示します。

アップロードファイル		
#	Message Item	設定例
157	+++InstructionForDebtorAgent	<CdtTrfTxInf> <InstrForDbtrAgt>xxxxxx</InstrForDbtrAgt> </CdtTrfTxInf>



画面	
項目名	表示例
送金銀行宛連絡事項	xxxxxx

2-5 ハノイ支店、ホーチミン支店

2-5-1 送金目的・送金目的コード


◆入力要件

- ・本項目は任意項目になります。

◆アップロードファイルへの設定方法

- ・「Purpose」(フィールド#158)配下の「Code」(フィールド#159)または「Proprietary」(フィールド#160)に送金目的の情報を設定してください。

送金目的の入力要件と送金目的コードは、こちらをご参照ください。

 <https://www.bk.muftg.jp/ebusiness/gplus/purposeofremittance.html>

◆画面へのマッピング方法

- ・設定した情報は以下のように画面に表示します。
- ・「Code」(フィールド#159)に設定した場合

アップロードファイル			画面	
#	Message Item	設定例	項目名	表示例
158	+++Purpose	<Purp> <Cd>CSDB</Cd> </Purp>	送金目的	CSDB
159	++++Code			

- ・「Proprietary」(フィールド#160)に設定した場合

アップロードファイル			画面	
#	Message Item	設定例	項目名	表示例
158	+++Purpose	<Purp> <Prtry>Fixed Income</Prtry> </Purp>	送金目的	Fixed Income
160	++++Proprietary			

2-5-2 Urgent

◆入力要件

- ・送金区分が外国送金または店内振替の場合は何も設定しないでください。
- ・送金区分が国内送金の場合は任意項目になります。

◆アップロードファイルへの設定方法

- ・「PaymentTypeInfo」(フィールド#46)配下の「Code」(フィールド#48)に設定してください。

設定できる値は、次のいずれかです。

NURG: (not selected)

URGP: RTGS

◆画面へのマッピング方法

- ・設定した情報は以下のように画面に表示されます。

アップロードファイル			画面	
#	Message Item	設定例	項目名	表示例
46	+++PaymentTypeInfo	<PmtTpInf> <SvcLvl> <Cd>NURG</Cd> </SvcLvl> </PmtTpInf>	Urgent	No
47	++++ ServiceLevel			
48	+++++Code			
46	+++PaymentTypeInfo	<PmtTpInf> <SvcLvl> <Cd>URGP</Cd> </SvcLvl> </PmtTpInf>	Urgent	Yes
47	++++ ServiceLevel			
48	+++++Code			

2-5-3 受取人情報

◆入力要件

- ・送金区分が外国送金の場合は「Name」(フィールド#116)、ならびに「TownName」(フィールド#127)、「Country」(フィールド#131)の設定が必須となります。
- ・送金区分が国内送金または店内振替の場合は「Name」(フィールド#116)の設定が必須になります。
- ・上記以外の受取人住所情報は任意となります。

◆アップロードファイルへの設定方法

- ・送金区分が外国送金の場合は設定した情報は区切り文字"△"(半角スペース)で連結し、受取人情報として取り扱うため、連結後の区切り文字"△"(半角スペース)を含めた桁数が140桁以内になるように設定してください。140桁を超えた場合はエラーとなります。
- ・送金区分が国内送金または店内振替の場合は「Name」(フィールド#116)に受取人名を70桁で設定してください。「Department」(フィールド#118)～「Country」(フィールド#131)に受取人の住所情報を設定してください。設定した住所情報は区切り文字"△"(半角スペース)で連結し、受取人住所情報として取り扱うため、連結後の桁数が70桁以内になるように設定してください。それぞれ70桁を超えた場合はエラーとなります。

◆画面へのマッピング方法

- ・各項目は以下の順番(140桁以内)で連結を行います。
#116△#118△#119△#120△#121△#122△#123△#124△#125△#126△#128△#129△#130△#127△#131
(項目がブランクの場合は区切り文字"△"も含め連結しません。)
- ・連結した情報は画面項目に以下の右表の通り分割し表示します。


【送金区分が外国送金の場合】

アップロードファイル		
#	Message Item	設定例
115	+++Creditor	<Cdtr> <Nm> AABBCC Company </Nm> <PstlAdr> <Dept> Personal Banking Division </Dept> <SubDept> Customer Relations </SubDept> <StrtNm> Straits View 12 Abc Tower 23 45 </StrtNm> <BldgNb></BldgNb> <BldgNm></BldgNm> <Flr></Flr> <PstBx></PstBx> <Room></Room> <PstCd> 123456 </PstCd> <TwnNm> Singapore </TwnNm> <TwnLctnNm></TwnLctnNm> <DstrctNm></DstrctNm> <CtrySubDvsn></CtrySubDvsn> <Ctry> SG </Ctry> </PstlAdr> </Cdtr>
116	++++Name	
117	++++PostalAddress	
118	++++Department	
119	++++SubDepartment	
120	++++StreetName	
121	++++BuildingNumber	
122	++++BuildingName	
123	++++Floor	
124	++++PostBox	
125	++++Room	
126	++++PostCode	
127	++++TownName	
128	++++TownLocationName	
129	++++DistrictName	
130	++++CountrySubDivision	
131	++++Country	

画面	
項目名 (マップ桁数)	表示例
名前 (1～35桁)	AABBCC Company△Personal Banking Div
住所 / 番地 (36～105桁)	ision△Customer Relations△Straits View 12 Abc Tower 23 45△123456△Singapore
市 / 町村	(ブランク)
国名 (106～140桁)	ore△SG



(△は連結用の半角スペースを表しているもので画面上には表示されません)

- ・送金区分が国内送金または店内振替の場合、「Name」(フィールド#116)に設定した情報は他項目と連結せず、画面の「名前」に表示します。
- ・受取人住所情報(フィールド#118~#131)に設定した情報は以下の順番(70桁以内)で連結を行います。
#118△#119△#120△#121△#122△#123△#124△#125△#126△#128△#129△#130△#127△#131
(項目がブランクの場合は区切り文字"△"も含め連結しません。)
「Country」(フィールド#131)に設定した国コードは国名に変換し、連結を行います。
国コードおよび国名は  [こちら](#) をご参照ください。
連結した情報は画面の「住所 / 番地」に表示します。

【送金区分が国内送金または店内振替の場合】

アップロードファイル		
#	Message Item	設定例
115	+++Creditor	<Ctr> <Nm> AABBCC Company </Nm> <PstlAdr> <Dept></Dept> <SubDept></SubDept> <StrtNm> Straits View 12 Abc Tower 23 45 </StrtNm> <BldgNb></BldgNb> <BldgNm></BldgNm> <Flr></Flr> <PstBx></PstBx> <Room></Room> <PstCd> 123456 </PstCd> <TwnNm> Singapore </TwnNm> <TwnLctnNm></TwnLctnNm> <DstrctNm></DstrctNm> <CtrySubDvsn></CtrySubDvsn> <Ctry> SG </Ctry> </PstlAdr> </Ctr>
116	++++Name	
117	++++PostalAddress	
118	++++Department	
119	++++SubDepartment	
120	++++StreetName	
121	++++BuildingNumber	
122	++++BuildingName	
123	++++Floor	
124	++++PostBox	
125	++++Room	
126	++++PostCode	
127	++++TownName	
128	++++TownLocationName	
129	++++DistrictName	
130	++++CountrySubDivision	
131	++++Country	

画面	
項目名 (マップ桁数)	表示例
名前	AABBCC Company
住所 / 番地	Straits View 12 Abc Tower 23 45△123456△Singapore △Singapore
市 / 町村	(ブランク)
国名	(ブランク)

(△は連結用の半角スペースを表しているもので画面上には表示されません)

2-5-4 受取人銀行情報

◆入力要件

- 受取人銀行情報の入力要件については
『送金アップロードデータ項目一覧(GCMS Plus フォーマット ISO20022(XML)_MT 変換用)』をご参照ください。
- 本項目は設定が必須になります。「BICFI」(フィールド#94)、「ClearingSystemMemberIdentification」(フィールド#95)配下、または「Name」(フィールド#99)のいずれかを設定してください。
重複して設定した場合は「BICFI」、「ClearingSystemMemberIdentification」、「Name」の順に優先して1つのみ設定します。
- 「Name」(フィールド#99)で設定する場合は送金区分により必須となるタグが異なります。
必須となるタグは以下になります。

送金区分	Message Item
外国送金	「Name」(フィールド#99) 「TownName」(フィールド#110) 「Country」(フィールド#114)
国内送金 店内振替	「Name」(フィールド#99)

上記以外の受取人銀行住所情報(フィールド#100~114)のタグは任意となります。

◆アップロードファイルへの設定方法

- 「Name」(フィールド#99)で設定する場合は設定した情報は区切り文字"△"(半角スペース)で連結し、受取人銀行情報として取り扱いするため、連結後の区切り文字"△"(半角スペース)を含めた桁数が140桁以内になるように設定してください。140桁を超えた場合はエラーとなります。
引落口座がハノイ支店、ホーチミン支店の国内送金または店内振替の場合、120桁を超えた場合はエラーとなります。

◆画面へのマッピング方法

- 「Name」(フィールド#99)で設定する場合は以下の順番(140桁以内)で連結を行います。
#99△#101△#102△#103△#104△#105△#106△#107△#108△#109△#111△#112△#113△#110△#114
(項目がブランクの場合は区切り文字"△"も含め連結しません。)
送金区分が国内送金または店内振替の場合は「Country」(フィールド#114)に設定した国コードは国名に変換し、連結を行います。
国コードおよび国名は [こちら](#) をご参照ください。
- 連結した情報は画面項目に以下の右表の通り分割し表示します。

【送金区分が外国送金の場合】

アップロードファイル		
#	Message Item	設定例
92	+++CreditorAgent	<CdtrAgt>
93	++++FinancialInstitutionIdentification	<FinInstnId>
99	+++++Name	<Nm>ABCDE Bank Ltd</Nm>
100	+++++PostalAddress	<PstAdr>
101	+++++Department	<Dept>Personal Banking Division</Dept>
102	+++++SubDepartment	<SubDept>Customer Relations</SubDept>
103	+++++StreetName	<StrtNm>Straits View 12 Abc Tower 23 45</StrtNm>
104	+++++BuildingNumber	<BldgNb></BldgNb>
105	+++++BuildingName	<BldgNm></BldgNm>
106	+++++Floor	<Flr></Flr>
107	+++++PostBox	<PstBx></PstBx>
108	+++++Room	<Room></Room>
109	+++++PostCode	<PstCd>123456</PstCd>
110	+++++TownName	<TwnNm>Singapore</TwnNm>
111	+++++TownLocationName	<TwnLctnNm></TwnLctnNm>
112	+++++DistrictName	<DstrctNm></DstrctNm>
113	+++++CountrySubDivision	<CtrySubDvsn></CtrySubDvsn>
114	+++++Country	<Ctry>SG</Ctry>



画面	
項目名 (マッピング桁数)	表示例
銀行名 (1~35桁)	ABCDE Bank Ltd△Personal Banking Div
支店名 (36~105桁)	ision△Customer Relations△Straits View 12 Abc Tower 23 45△123456△Singap
住所 / 番地	(ブランク)
市 / 町村	(ブランク)
国名 (106~140桁)	ore△SG

(△は連結用の半角スペースを表しているもので画面上には表示されません)

2-5-5 中継銀行情報

◆入力要件

- ・中継銀行情報の入力要件については
『送金アップロードデータ項目一覧 (GCMS Plus フォーマット ISO20022(XML)_MT 変換用)』をご参照ください。
- ・設定する場合は「BICFI」(フィールド#75)または「Name」(フィールド#76)のいずれかを設定してください。
重複して設定した場合は「BICFI」を優先して設定します。
- ・「Name」(フィールド#76)で設定する場合は、「TownName」(フィールド#87)、ならびに「Country」(フィールド#91)の設定が必須となります。
- ・上記以外の中継銀行住所情報は任意となります。

◆アップロードファイルへの設定方法

- ・「Name」(フィールド#76)で設定する場合は設定した情報を区切り文字"△"(半角スペース)で連結し、中継銀行情報として取り扱いするため、連結後の区切り文字"△"(半角スペース)を含めた桁数が 140 桁以内になるように設定してください。140 桁を超えた場合はエラーとなります。

◆画面へのマッピング方法

- ・「Name」(フィールド#76)で設定する場合は以下の順番(140 桁以内)で連結を行います。
#76△#78△#79△#80△#81△#82△#83△#84△#85△#86△#88△#89△#90△#87△#91
(項目がブランクの場合は区切り文字"△"も含め連結しません。)
- ・連結した情報は画面項目に以下の右表の通り分割し表示します。

【送金区分が外国送金の場合】

アップロードファイル		
#	Message Item	設定例
73	+++IntermediaryAgent1	<IntrmyAgt1> <FinInstnId> <Nm> ABCDE Bank Ltd </Nm> <PstlAdr> <Dept> Personal Banking Division </Dept> <SubDept> Customer Relations </SubDept> <StrtNm> Straits View 12 Abc Tower 23 45 </StrtNm> <BldgNb></BldgNb> <BldgNm></BldgNm> <Flr></Flr> <PstBx></PstBx> <Room></Room> <PstCd> 123456 </PstCd> <TwnNm> Singapore </TwnNm> <TwnLctnNm></TwnLctnNm> <DstrctNm></DstrctNm> <CtrySubDvsn></CtrySubDvsn> <Ctry> SG </Ctry> </PstlAdr> </FinInstnId> </IntrmyAgt1>
74	++++FinancialInstitutionIdentification	
76	+++++Name	
77	+++++PostalAddress	
78	+++++Department	
79	+++++SubDepartment	
80	+++++StreetName	
81	+++++BuildingNumber	
82	+++++BuildingName	
83	+++++Floor	
84	+++++PostBox	
85	+++++Room	
86	+++++PostCode	
87	+++++TownName	
88	+++++TownLocationName	
89	+++++DistrictName	
90	+++++CountrySubDivision	
91	+++++Country	



画面	
項目名 (マップ桁数)	表示例
銀行名 (1~35 桁)	ABCDE Bank Ltd△Personal Banking Div
支店名 (36~105 桁)	ision△Customer Relations △Straits View 12 Abc Tower 23 45△123456△Singapore
住所 / 番地	(ブランク)
市 / 町村	(ブランク)
国名 (106~140 桁)	ore△SG

(△は連結用の半角スペースを表しているもので画面上には表示されません)

2-5-6 最終依頼人情報、最終受取人情報、 規制上の申告(送金銀行宛の申告、受取人銀行宛の申告)、 受取人へのメッセージ

◆入力要件

- ・各項目の入力要件は以下になります。

Message Item	送金区分	入力要件
「UltimateDebtor」 (フィールド#57)配下	外国送金 国内送金 店内振替	<ul style="list-style-type: none"> ・本項目は任意になります。 ・設定する場合は「Name」(フィールド#58)、「TownName」(フィールド#64)ならびに「Country」(フィールド#68)の設定が必須です。それ以外の項目は設定しないでください。
「UltimateCreditor」 (フィールド#141)配下	外国送金 国内送金 店内振替	<ul style="list-style-type: none"> ・本項目は任意項目になります。 ・設定する場合は「Name」(フィールド#142)、「TownName」(フィールド#148)ならびに「Country」(フィールド#152)の設定が必須です。それ以外の項目は設定しないでください。
「RegulatoryReporting」 (フィールド#161)配下	外国送金 国内送金 店内振替	<ul style="list-style-type: none"> ・本項目は任意項目になります。 ・以下の繰り返し回数まで設定可能です。 <ul style="list-style-type: none"> ①「RegulatoryReporting」(フィールド#161) 3回 ②「Details」(フィールド#163) 2回 ③「Information」(フィールド#164) 8回
「Unstructured」 (フィールド#170)	外国送金 国内送金 店内振替	<ul style="list-style-type: none"> ・本項目は任意項目になります。

◆アップロードファイルへの設定方法

- 以下のマッピング方法を踏まえ、連結した情報が140桁以内になるように設定してください。
140桁を超えた場合はエラーとなります。

◆画面へのマッピング方法

- 設定した情報は区切り文字で連結し、画面の「受取人へのメッセージ」に表示します。
- 項目は以下の順番(140桁以内)で連結を行います。
#170△UD/#58, #64, #68△UC/#142, #148, #152△#164(1回目)～△#164(8回目)
(項目がブランクの場合は区切り文字"△"も含め連結しません。)
- 区切り文字は最終依頼人情報ならびに最終受取人情報の各項目については","(カンマ)、それ以外の項目は"△"(半角スペース)が設定されます。
- 最終依頼人を設定する場合は先頭に"UD/"が、最終受取人を設定する場合は先頭に"UC/"が設定されます。
- 受取人宛通知(一部支店用)をご利用のお客さまが「Method」(フィールド#167)に「EMAL」、
「ElectronicAddress」(フィールド#168)に受取人メールアドレスを設定した場合は「Unstructured」(フィールド#170)に設定した情報を画面の「通知内容」に表示します。

【受取人宛通知(一部支店用)をご利用になる場合】

アップロードファイル		
#	Message Item	設定例
最終依頼人情報		
57	+++UltimateDebtor	<UltmtDbtr>
58	++++Name	<Nm>XYZ Air Corp</Nm>
59	++++PostalAddress	<PstlAdr>
64	++++TownName	<TwnNm>Hanoi</TwnNm>
68	++++Country	<Ctry>VN</Ctry>
最終受取人情報		
141	+++UltimateCreditor	<UltmtCdtr>
142	++++Name	<Nm>XYZ Parts</Nm>
143	++++PostalAddress	<PstlAdr>
148	++++TownName	<TwnNm>Hanoi</TwnNm>
152	++++Country	<Ctry>VN</Ctry>
規制上の申告(送金銀行当局宛の申告、受取銀行当局宛の申告)		
161	+++RegulatoryReporting	<RgltryRptg>
162	++++DebitCreditReportingIndicator	<DbtCdtRptgInd>DEBT</DbtCdtRptgInd>
163	++++Details	<Dtls>
164	++++Information	<Inf>aaaaaaaaaaaa</Inf>
受取人へのメッセージ		
169	+++RemittanceInformation	<Rmtlnf>
170	++++Unstructured	<Ustrd>xxxxxxxxxxxx</Ustrd>

画面	
項目名	表示例
メッセージ	
受取人へのメッセージ	UD/XYZ Air Corp,Hanoi,VN△UC/XYZ Parts, Hanoi,VN△aaaaaaaaaaaa△bbbbbbbbbbbb △cccccccccccc△ddddddddddd

(△は連結用の半角スペースを表しているもので画面上には表示されません)

受取人通知	
通知内容	表示例
	xxxxxxxxxxxx

【受取人宛通知(一部支店用)をご利用にならない場合】

アップロードファイル		
#	Message Item	設定例
最終依頼人情報		
57	+++UltimateDebtor	<UltmtDbtr>
58	++++Name	<Nm>XYZ Air Corp</Nm>
59	++++PostalAddress	<PstlAdr>
64	++++TownName	<TwnNm>Hanoi</TwnNm>
68	++++Country	<Ctry>VN</Ctry>
最終受取人情報		
141	+++UltimateCreditor	<UltmtCdtr>
142	++++Name	<Nm>XYZ Parts</Nm>
143	++++PostalAddress	<PstlAdr>
148	++++TownName	<TwnNm>Hanoi</TwnNm>
152	++++Country	<Ctry>VN</Ctry>
規制上の申告(送金銀行当局宛の申告、受取銀行当局宛の申告)		
161	+++RegulatoryReporting	<RgltryRptg>
162	+++DebitCreditReportingIndicator	<DbtCdtRptgInd>DEBT</DbtCdtRptgInd>
163	+++Details	<Dtls>
164	++++Information	<Inf>aaaaaaaaaaaa</Inf>
受取人へのメッセージ		
169	+++RemittanceInformation	<RmtInf>
170	++++Unstructured	<Ustrd>xxxxxxxxxxxx</Ustrd>



画面	
項目名	表示例
メッセージ	
受取人へのメッセージ	xxxxxxxxxxxx△UD/XYZ Air Corp,Hanoi,VN △UC/XYZ Parts,Hanoi,VN△aaaaaaaaaaaa △bbbbbbbbbbbb△cccccccccc△dddddd dddd

(△は連結用の半角スペースを表しているもので画面上には表示されません)

2-5-7 送金銀行宛連絡事項

◆入力要件

- ・ お取引店からご案内があった場合のみ設定してください。

◆アップロードファイルへの設定方法

- ・ 送金銀行宛連絡事項を設定する場合は 105 桁以内で設定してください。
ただし、以下の項目の設定により桁数が異なります。桁数を越えた場合はエラーとなります。
- ① 「Purpose」(フィールド#158)配下の「Code」(フィールド#159)または「Proprietary」(フィールド#160)のいずれかに送金目的情報を設定
- ② 「PaymentTypeInformation」(フィールド#46)配下の「Code」(フィールド#48)に"1"を設定
- ・ 上記①のみの場合は 70 桁以内で設定してください。
- ・ 上記②のみの場合は 70 桁以内で設定してください。
- ・ 上記①、②の両方の場合は 35 桁以内で設定してください。

◆画面へのマッピング方法

- ・ 設定した情報は以下のように画面に表示します。

アップロードファイル			画面	
#	Message Item	設定例	項目名	表示例
157	+++InstructionForDebtorAgent	<CdtTrfTxInf> <InstrForDbtrAgt>xxxxx</InstrForDbtrAgt> </CdtTrfTxInf>	送金銀行宛連絡事項	xxxxxx



2-6 アユタヤ銀行(クルンシィ)

2-6-1 送金目的・送金目的コード

◆入力要件

- ・本項目は任意項目になります。

◆アップロードファイルへの設定方法

- ・「Purpose」(フィールド#158)配下の「Code」(フィールド#159)または「Proprietary」(フィールド#160)に送金目的の情報を設定してください。

送金目的の入力要件と送金目的コードは、こちらをご参照ください。

 <https://www.bk.mufg.jp/ebusiness/gplus/purposeofremittance.html>

◆画面へのマッピング方法

- ・設定した情報は以下のように画面に表示します。
- ・「Code」(フィールド#159)に設定した場合

アップロードファイル			画面	
#	Message Item	設定例	項目名	表示例
158	+++Purpose	<Purp> <Cd> CSDB </Cd> </Purp>	送金目的	CSDB
159	++++Code			

- ・「Proprietary」(フィールド#160)に設定した場合

アップロードファイル			画面	
#	Message Item	設定例	項目名	表示例
158	+++Purpose	<Prtry> Fixed Income </Prtry> </Purp>	送金目的	Fixed Income
160	++++Proprietary			

2-6-2 Urgent

◆入力要件

- ・何も設定しないでください。

2-6-3 受取人情報

◆入力要件

- ・送金区分が外国送金または国内送金の場合は「Name」(フィールド#116)、「TownName」(フィールド#127)ならびに「Country」(フィールド#131)の設定が必須になります。
- ・送金区分が店内振替の場合は「Name」(フィールド#116)の設定が必須になります。
- ・上記以外の受取人住所情報は任意になります。

◆アップロードファイルへの設定方法

- ・設定した情報は区切り文字"△"(半角スペース)で連結し、受取人情報として取り扱いするため、連結後の区切り文字"△"(半角スペース)を含めた桁数が140桁以内になるように設定してください。
140桁を超えた場合はエラーとなります。

◆画面へのマッピング方法

- ・各項目は以下の順番(140桁以内)で連結を行います。
#116(*)△#118△#119△#120△#121△#122△#123△#124△#125△#126△#128△#129△#130△#127△#131
(項目がブランクの場合は区切り文字"△"も含め連結しません。)
(*)「Name」(フィールド#116)に設定した情報は、画面の「名前」に表示します。
- ・連結した情報は画面項目に以下の右表の通り分割し表示します。

【「Name」を35桁未満で設定した場合】

アップロードファイル		
#	Message Item	設定例
115	+++Creditor	<Cdtr> <Nm> AABBCC Company </Nm> <PstlAdr> <Dept> Personal Banking Division </Dept> <SubDept> Customer Relations </SubDept> <StrtNm> Straits View 123 Abc Tower 23 45 </StrtNm> <BldgNb></BldgNb> <BldgNm></BldgNm> <Flr></Flr> <PstBx></PstBx> <Room></Room> <PstCd> 123456 </PstCd> <TwnNm> Singapore </TwnNm> <TwnLctnNm></TwnLctnNm> <DstrctNm></DstrctNm> <CtrySubDvsn></CtrySubDvsn> <Ctry> SG </Ctry> </PstlAdr> </Cdtr>
116	++++Name	
117	++++PostalAddress	
118	++++Department	
119	++++SubDepartment	
120	++++StreetName	
121	++++BuildingNumber	
122	++++BuildingName	
123	++++Floor	
124	++++PostBox	
125	++++Room	
126	++++PostCode	
127	++++TownName	
128	++++TownLocationName	
129	++++DistrictName	
130	++++CountrySubDivision	
131	++++Country	

画面	
項目名 (マッピング桁数)	表示例
名前 (1~35桁)	AABBCC Company
住所 / 番地 (36~105桁)	Personal Banking Division△ Customer Relations△Straits View 123 Abc Towe
市 / 町村	(ブランク)
国名 (106~140桁)	r 23 45△123456△Singapor e△SG

(△は連結用の半角スペースを表しているもので画面上には表示されません)

【「Name」を 35 桁で設定した場合】

「Name」を 35 桁で設定した場合には、「住所 / 番地」のはじめにスペースが入ります。

アップロードファイル		
#	Message Item	設定例
115	+++Creditor	<Ctr> <Nm>AAAAABBBBBBCCCCDDDDDEEEEEFF Company</Nm> <PstAdr> <Dept>Personal Banking Division</Dept> <SubDept>Customer Relations</SubDept> <StrtNm>Straits View 12 Abc Tower 23 4567</StrtNm> <BldgNb></BldgNb> <BldgNm></BldgNm> <Flr></Flr> <PstBx></PstBx> <Room></Room> <PstCd>123456</PstCd> <TwnNm>Singapore</TwnNm> <TwnLctnNm></TwnLctnNm> <DstrctNm></DstrctNm> <CtrySubDvsn></CtrySubDvsn> <Ctry>SG</Ctry> </PstAdr> </Ctr>
116	++++Name	
117	++++PostalAddress	
118	++++Department	
119	++++SubDepartment	
120	++++StreetName	
121	++++BuildingNumber	
122	++++BuildingName	
123	++++Floor	
124	++++PostBox	
125	++++Room	
126	++++PostCode	
127	++++TownName	
128	++++TownLocationName	
129	++++DistrictName	
130	++++CountrySubDivision	
131	++++Country	



画面	
項目名 (マップ桁数)	表示例
名前 (1~35 桁)	AAAAABBBBBBCCCCDDDDDEEEEEFF Company
住所 / 番地 (36~105 桁)	△Straits View 1 Abc Tower 23 4567△123456△Customer Relations△Persona
市 / 町村	(ブランク)
国名 (106~140 桁)	I Banking Division△Singapore△SG

(△は連結用の半角スペースを表している
もので画面上には表示されません)

2-6-4 受取人銀行情報

◆入力要件

- 受取人銀行情報の入力要件については
『送金アップロードデータ項目一覧 (GCMS Plus フォーマット ISO20022(XML)_MT 変換用)』をご参照ください。
- 本項目は設定が必須となります。「BICFI」(フィールド#94)、「ClearingSystemMemberIdentification」(フィールド#95)配下、または「Name」(フィールド#99)のいずれかを設定してください。
重複して設定した場合は「BICFI」、「ClearingSystemMemberIdentification」、「Name」の順に優先して1つのみ設定します。
- 「Name」(フィールド#99)で設定する場合は送金区分により必須となるタグが異なります。
必須となるタグは以下になります。

送金区分	Message Item
外国送金	「Name」(フィールド#99)
国内送金	「TownName」(フィールド#110) 「Country」(フィールド#114)
店内振替	「Name」(フィールド#99)

上記以外の受取人銀行住所情報(フィールド#100~114)のタグは任意となります。

◆アップロードファイルへの設定方法

- 「Name」(フィールド#99)で設定する場合は設定した情報は区切り文字"△"(半角スペース)で連結し、受取人銀行情報として取り扱いするため、連結後の区切り文字"△"(半角スペース)を含めた桁数が140桁以内になるように設定してください。140桁を超えた場合はエラーとなります。

◆画面へのマッピング方法

- 「Name」(フィールド#99)で設定する場合は以下の順番(140桁以内)で連結を行います。
#99△#101△#102△#103△#104△#105△#106△#107△#108△#109△#111△#112△#113△#110△#114
(項目がブランクの場合は区切り文字"△"も含め連結しません。)
- 連結した情報は画面項目に以下の右表の通り分割し表示します。

アップロードファイル		
#	Message Item	設定例
92	+++CreditorAgent	<CdtrAgt>
93	++++FinancialInstitutionIdentification	<FinInstnId> <Nm>ABCDE Bank Ltd</Nm>
99	+++++Name	<PstlAdr>
100	+++++PostalAddress	<Dept>Personal Banking Division</Dept> <SubDept>Customer Relations</SubDept>
101	+++++Department	<StrtNm>Straits View 12 Abc Tower 23 45</StrtNm>
102	+++++SubDepartment	<BldgNb></BldgNb> <BldgNm></BldgNm>
103	+++++StreetName	<Flr></Flr>
104	+++++BuildingNumber	<PstBx></PstBx>
105	+++++BuildingName	<Room></Room>
106	+++++Floor	<PstCd>123456</PstCd>
107	+++++PostBox	<TwnNm>Singapore</TwnNm> <TwnLctnNm></TwnLctnNm>
108	+++++Room	<DstrctNm></DstrctNm>
109	+++++PostCode	<CtrySubDvsn></CtrySubDvsn> <Ctry>SG</Ctry>
110	+++++TownName	</PstlAdr>
111	+++++TownLocationName	</FinInstnId>
112	+++++DistrictName	</CdtrAgt>
113	+++++CountrySubDivision	
114	+++++Country	



画面	
項目名 (マップ桁数)	表示例
銀行名 (1~35桁)	ABCDE Bank Ltd△Personal Banking Div
支店名 (36~105桁)	ision△Customer Relations△ Straits View 12 Abc Tower 23 45△123456△Singap
住所 / 番地	(ブランク)
市 / 町村	(ブランク)
国名 (106~140桁)	ore△SG

(△は連結用の半角スペースを表しているもので画面上には表示されません)

2-6-5 中継銀行情報

◆入力要件

- 中継銀行情報の入力要件については
『送金アップロードデータ項目一覧 (GCMS Plus フォーマット ISO20022(XML)_MT 変換用)』をご参照ください。
- 設定する場合は「BICFI」(フィールド#75)または「Name」(フィールド#76)のいずれかを設定してください。重複して設定した場合は「BICFI」を優先して設定します。
- 「Name」(フィールド#76)で設定する場合は、「TownName」(フィールド#87)、ならびに「Country」(フィールド#91)の設定が必須となります。
- 上記以外の中継銀行住所情報は任意となります。

◆アップロードファイルへの設定方法

- 「Name」(フィールド#76)で設定する場合は設定した情報を区切り文字"△"(半角スペース)で連結し、中継銀行情報として取り扱いするため、連結後の区切り文字"△"(半角スペース)を含めた桁数が140桁以内になるように設定してください。140桁を超えた場合はエラーとなります。

◆画面へのマッピング方法

- 「Name」(フィールド#76)で設定する場合は以下の順番(140桁以内)で連結を行います。
#76△#78△#79△#80△#81△#82△#83△#84△#85△#86△#88△#89△#90△#87△#91
(項目がブランクの場合は区切り文字"△"も含め連結しません。)
- 連結した情報は画面項目に以下の右表の通り分割し表示します。

アップロードファイル		
#	Message Item	設定例
73	+++IntermediaryAgent1	<IntrmyAgt1> <FinInstnId> <Nm> ABCDE Bank Ltd </Nm> <PstlAdr> <Dept> Personal Banking Division </Dept> <SubDept> Customer Relations </SubDept> <StrtNm> Straits View 12 Abc Tower 23 45 </StrtNm> <BldgNb></BldgNb> <BldgNm></BldgNm> <Flr></Flr> <PstBx></PstBx> <Room></Room> <PstCd> 123456 </PstCd> <TwnNm> Singapore </TwnNm> <TwnLctnNm></TwnLctnNm> <DstrctNm></DstrctNm> <CtrySubDvsn></CtrySubDvsn> <Ctry> SG </Ctry> </PstlAdr> </FinInstnId> </IntrmyAgt1>
74	++++FinancialInstitutionIdentification	
76	+++++Name	
77	+++++PostalAddress	
78	+++++Department	
79	+++++SubDepartment	
80	+++++StreetName	
81	+++++BuildingNumber	
82	+++++BuildingName	
83	+++++Floor	
84	+++++PostBox	
85	+++++Room	
86	+++++PostCode	
87	+++++TownName	
88	+++++TownLocationName	
89	+++++DistrictName	
90	+++++CountrySubDivision	
91	+++++Country	



画面	
項目名 (マッピング桁数)	表示例
銀行名 (1~35桁)	ABCDE Bank Ltd△Personal Banking Div
支店名 (36~105桁)	ision△Customer Relations △Straits View 12 Abc Tower 23 45△123456△Singapore
住所 / 番地	(ブランク)
市 / 町村	(ブランク)
国名 (106~140桁)	ore△SG

(△は連結用の半角スペースを表しているもので画面上には表示されません)

2-6-6 最終依頼人情報、最終受取人情報、 規制上の申告(送金銀行宛の申告、受取人銀行宛の申告)、 受取人へのメッセージ

◆入力要件

- ・各項目の入力要件は以下になります。

Message Item	送金区分	入力要件
「UltimateDebtor」 (フィールド#57) 配下	外国送金 国内送金 店内振替	<ul style="list-style-type: none"> ・本項目は任意になります。 ・設定する場合は「Name」(フィールド#58)、「TownName」(フィールド#64)ならびに「Country」(フィールド#68)の設定が必須です。それ以外の項目は設定しないでください。
「UltimateCreditor」 (フィールド#141) 配下	外国送金 国内送金 店内振替	<ul style="list-style-type: none"> ・本項目は任意項目になります。 ・設定する場合は「Name」(フィールド#142)、「TownName」(フィールド#148)ならびに「Country」(フィールド#152)の設定が必須です。それ以外の項目は設定しないでください。
「RegulatoryReporting」 (フィールド#161) 配下	外国送金 国内送金 店内振替	<ul style="list-style-type: none"> ・本項目は任意項目になります。 ・"REL:n"形式で"Relationship"を設定する場合は1回目の「Information」(フィールド#164)に設定してください。 ・以下の繰り返し回数まで設定可能です。 <ul style="list-style-type: none"> ①「RegulatoryReporting」(フィールド#161) 3回 ②「Details」(フィールド#163) 2回 ③「Information」(フィールド#164) 8回
「Unstructured」 (フィールド#170)	外国送金 国内送金 店内振替	<ul style="list-style-type: none"> ・本項目は任意項目になります。

◆アップロードファイルへの設定方法

- 以下のマッピング方法を踏まえ、連結した情報が140桁以内になるように設定してください。
140桁を超えた場合はエラーとなります。
- Relationship 情報を設定する場合は"REL:n"の形式で設定してください。
"REL:n"の設定方法は以下になります。

"REL:" + [Relationship]

例: REL:1、REL:2

「Relationship」に設定できる値は、次のいずれかです。

- 0: (not selected)
- 1: Parent
- 2: Affiliate
- 3: Non Affiliate

上記の情報を1回目の「Information」(フィールド#164)に設定し、「DebitCreditReportingIndicator」(フィールド#162)に"DEBT"を設定してください。

◆画面へのマッピング方法

- 設定した情報は区切り文字で連結し、画面の「受取人へのメッセージ」に表示します。
- 項目は以下の順番(140桁以内)で連結を行います。
#170△UD/#58, #64, #68△UC/#142, #148, #152△#164(1回目)～△#164(8回目)
(項目が空白の場合は区切り文字"△"も含め連結しません。)
- 区切り文字は最終依頼人情報ならびに最終受取人情報の各項目については","(カンマ)、それ以外の項目は"△"(半角スペース)が設定されます。
- 最終依頼人を設定する場合は先頭に"UD/"が、最終受取人を設定する場合は先頭に"UC/"が設定されます。
- 1回目の「Information」(フィールド#164)に"REL:n"を設定した場合は画面の「Relationship」に表示します。
- 受取人宛通知(一部支店用)をご利用のお客さまが「Method」(フィールド#167)に"EMAL"、
「ElectronicAddress」(フィールド#168)に受取人メールアドレスを設定した場合は「Unstructured」(フィールド#170)に設定した情報を画面の「通知内容」に表示します。

【受取人宛通知(一部支店用)をご利用になる場合("REL:n"を設定した場合)】

アップロードファイル		
#	Message Item	設定例
最終依頼人情報		
57	+++UltimateDebtor	<UltmtDbtr> <Nm>XYZ Air Corp</Nm>
58	++++Name	<PstlAdr>
59	++++PostalAddress	<TwnNm>Hanoi</TwnNm> <Ctry>VN</Ctry>
64	++++TownName	</PstlAdr>
68	++++Country	</UltmtDbtr>
最終受取人情報		
141	+++UltimateCreditor	<UltmtCdtr> <Nm>XYZ Parts</Nm>
142	++++Name	<PstlAdr>
143	++++PostalAddress	<TwnNm>Hanoi</TwnNm> <Ctry>VN</Ctry>
148	++++TownName	</PstlAdr>
152	++++Country	</UltmtCdtr>
規制上の申告(送金銀行当局宛の申告、受取銀行当局宛の申告)		
161	+++RegulatoryReporting	<RgltryRptg> <DbtCdtRptgInd>DEBT</DbtCdtRptgInd> <DtIs>
162	+++DebitCreditReportingIndicator	<Inf>REL:2</Inf> <Inf>bbbbbbbbbbbb</Inf> </DtIs>
163	++++Details	</RgltryRptg> <RgltryRptg> <DbtCdtRptgInd>CRED</DbtCdtRptgInd> <DtIs>
164	++++Information	<Inf>cccccccccccc</Inf> <Inf>dddddddddddd</Inf> </DtIs>
受取人へのメッセージ		
169	+++RemittanceInformation	<RmtInf> <Ustrd>xxxxxxxxxxxx</Ustrd>
170	++++Unstructured	</RmtInf>

画面	
項目名	表示例
受取人情報	
Relationship	Affiliate



メッセージ	
受取人へのメッセージ	UD/XYZ Air Corp,Hanoi,VN△UC/XYZ Parts,Hanoi,VN△bbbbbbbbbb△cccccccc△dddddddddd

(△は連結用の半角スペースを表しているもので画面上には表示されません)



受取人通知	
通知内容	xxxxxxxxxxxx

【受取人宛通知(一部支店用)をご利用にならない場合("REL:n"を設定しない場合)】

アップロードファイル		
#	Message Item	設定例
最終依頼人情報		
57	+++UltimateDebtor	<UltmtDbtr>
58	++++Name	<Nm>XYZ Air Corp</Nm>
59	++++PostalAddress	<PstlAdr>
64	++++TownName	<TwnNm>Hanoi</TwnNm>
68	++++Country	<Ctry>VN</Ctry>
		</PstlAdr>
		</UltmtDbtr>
最終受取人情報		
141	+++UltimateCreditor	<UltmtCdtr>
142	++++Name	<Nm>XYZ Parts</Nm>
143	++++PostalAddress	<PstlAdr>
148	++++TownName	<TwnNm>Hanoi</TwnNm>
152	++++Country	<Ctry>VN</Ctry>
		</PstlAdr>
		</UltmtCdtr>
規制上の申告(送金銀行当局宛の申告、受取銀行当局宛の申告)		
161	+++RegulatoryReporting	<RgltryRptg>
		<DbtCdtRptgInd>DEBT</DbtCdtRptgInd>
162	++++DebitCreditReportingIndicator	<DtIs>
		<Inf>aaaaaaaaaaaa</Inf>
		<Inf>bbbbbbbbbbbb</Inf>
		</DtIs>
163	++++Details	</RgltryRptg>
		<RgltryRptg>
		<DbtCdtRptgInd>CRED</DbtCdtRptgInd>
164	++++Information	<DtIs>
		<Inf>cccccccccccc</Inf>
		<Inf>ddddddddddd</Inf>
		</DtIs>
		</RgltryRptg>
受取人へのメッセージ		
169	+++RemittanceInformation	<RmtInf>
170	++++Unstructured	<Ustrd>xxxxxxxxxxx</Ustrd>
		</RmtInf>

画面	
項目名	表示例
メッセージ	
受取人へのメッセージ	xxxxxxxxxxx△UD/XYZ Air Corp,Hanoi,VN△UC/XYZ Parts,Hanoi,VN△aaaaa aaaaaaa△bbbbbbbbbb△cccccccc ccc△ddddddddddd

(△は連結用の半角スペースを表しているもので画面上には表示されません)

2-6-7 送金銀行宛連絡事項

◆入力要件

- ・ お取引店からご案内があった場合のみ設定してください。

◆アップロードファイルへの設定方法

- ・ 送金銀行宛連絡事項を設定する場合は 105 桁以内で設定してください。
ただし、以下の項目の設定により桁数が異なります。桁数を越えた場合はエラーとなります。
- ① 「Purpose」(フィールド#158)配下の「Code」(フィールド#159)または「Proprietary」(フィールド#160)のいずれかに送金目的情報を設定
- ② 「RegulatoryReporting」(フィールド#161)配下の 1 回目の「Information」(フィールド#164)に"REL:n"形式で"1"、"2"、"3"のいずれかを設定
- ・ 上記①のみの場合は 70 桁以内で設定してください。
- ・ 上記②のみの場合は 70 桁以内で設定してください。
- ・ 上記①、②の両方の場合は 35 桁以内で設定してください。

◆画面へのマッピング方法

- ・ 設定した情報は以下のように画面に表示します。

アップロードファイル			画面	
#	Message Item	設定例	項目名	表示例
157	+++InstructionForDebtorAgent	<CdtTrfTxInf> <InstrForDbtrAgt>xxxxx</InstrForDbtrAgt> </CdtTrfTxInf>	送金銀行宛連絡事項	xxxxxx



2-7 台北支店

2-7-1 送金目的・送金目的コード


◆入力要件

- ・送金区分が外国送金または店内振替の場合は送金目的情報の設定が必須になります。


◆アップロードファイルへの設定方法

- ・送金区分が外国送金または店内振替の場合は「RegulatoryReporting」(フィールド#161)配下に設定してください。「Purpose」(フィールド#158)配下の「Code」(フィールド#159)または「Proprietary」(フィールド#160)に設定した場合はエラーとなります。

送金目的の入力要件と送金目的コードは、こちらをご参照ください。

 <https://www.bk.mufg.jp/ebusiness/gplus/purposeofremittance.html>

◆画面へのマッピング方法

- ・設定方法と画面へのマッピング方法は、 2-7-6 をご確認ください。

2-7-2 Urgent

◆入力要件

- ・何も設定しないでください。

2-7-3 受取人情報

◆入力要件

- ・送金区分が外国送金の場合は「Name」(フィールド#116)、「TownName」(フィールド#127)ならびに「Country」(フィールド#131)の設定が必須となります。
- ・送金区分が国内送金、または店内振替の場合は「Name」(フィールド#116)の設定が必須となります。
- ・上記以外の受取人住所情報は任意となります。

◆アップロードファイルへの設定方法

- ・設定した情報は区切り文字"△"(半角スペース)で連結し、受取人情報として取り扱いするため、連結後の区切り文字"△"(半角スペース)を含めた桁数が140桁以内になるように設定してください。
140桁を超えた場合はエラーとなります。

◆画面へのマッピング方法

- ・各項目は以下の順番(140桁以内)で連結を行います。
#116(*)△#118△#119△#120△#121△#122△#123△#124△#125△#126△#128△#129△#130△#127△#131
(項目がブランクの場合は区切り文字"△"も含め連結しません。)
(*)「Name」(フィールド#116)に設定した情報は、画面の「名前」に表示します。
- ・連結した情報は画面項目に以下の右表の通り分割し表示します。

【「Name」を35桁未満で設定した場合】

アップロードファイル		
#	Message Item	設定例
115	+++Creditor	<Cdt> <Nm> AABBCC Company </Nm> <PstlAdr> <Dept> Personal Banking Division </Dept> <SubDept> Customer Relations </SubDept> <StrtNm> Straits View 123 Abc Tower 23 45 </StrtNm> <BldgNb></BldgNb> <BldgNm></BldgNm> <Flr></Flr> <PstBx></PstBx> <Room></Room> <PstCd> 123456 </PstCd> <TwnNm> Singapore </TwnNm> <TwnLctnNm></TwnLctnNm> <DstrctNm></DstrctNm> <CtrySubDvsn></CtrySubDvsn> <Ctry> SG </Ctry> </PstlAdr> </Cdt>
116	++++Name	
117	++++PostalAddress	
118	++++Department	
119	++++SubDepartment	
120	++++StreetName	
121	++++BuildingNumber	
122	++++BuildingName	
123	++++Floor	
124	++++PostBox	
125	++++Room	
126	++++PostCode	
127	++++TownName	
128	++++TownLocationName	
129	++++DistrictName	
130	++++CountrySubDivision	
131	++++Country	

画面	
項目名 (マッピング桁数)	表示例
名前 (1~35桁)	AABBCC Company
住所 / 番地 (36~105桁)	Personal Banking Division△ Customer Relations△Straits View 123 Abc Towe
市 / 町村	(ブランク)
国名 (106~140桁)	r 23 45△123456△Singapor e△SG

(△は連結用の半角スペースを表しているもので画面上には表示されません)

【「Name」を 35 桁で設定した場合】

「Name」を 35 桁で設定した場合には、「住所 / 番地」のはじめにスペースが入ります。

アップロードファイル		
#	Message Item	設定例
115	+++Creditor	<Ctr> <Nm>AAAAABBBBBCCCCDDDDDEEEEEFF Company</Nm> <PstAdr> <Dept>Personal Banking Division</Dept> <SubDept>Customer Relations</SubDept> <StrtNm>Straits View 12 Abc Tower 23 4567</StrtNm> <BldgNb></BldgNb> <BldgNm></BldgNm> <Flr></Flr> <PstBx></PstBx> <Room></Room> <PstCd>123456</PstCd> <TwnNm>Singapore</TwnNm> <TwnLctnNm></TwnLctnNm> <DstrctNm></DstrctNm> <CtrySubDvsn></CtrySubDvsn> <Ctry>SG</Ctry> </PstAdr> </Ctr>
116	++++Name	
117	++++PostalAddress	
118	++++Department	
119	++++SubDepartment	
120	++++StreetName	
121	++++BuildingNumber	
122	++++BuildingName	
123	++++Floor	
124	++++PostBox	
125	++++Room	
126	++++PostCode	
127	++++TownName	
128	++++TownLocationName	
129	++++DistrictName	
130	++++CountrySubDivision	
131	++++Country	



画面	
項目名 (マップ桁数)	表示例
名前 (1~35 桁)	AAAAABBBBBCCCCDDDDDEEEEEFF Company
住所 / 番地 (36~105 桁)	△Straits View 1 Abc Tower 23 4567△123456△Customer Relations△Persona
市 / 町村	(ブランク)
国名 (106~140 桁)	I Banking Division△Singapore△SG

(△は連結用の半角スペースを表している
もので画面上には表示されません)

2-7-4 受取人銀行情報

◆入力要件

- 受取人銀行情報の入力要件については
『送金アップロードデータ項目一覧 (GCMS Plus フォーマット ISO20022(XML)_MT 変換用)』をご参照ください。
- 本項目は設定が必須となります。「BICFI」(フィールド#94)、「ClearingSystemMemberIdentification」(フィールド#95)配下、または「Name」(フィールド#99)のいずれかを設定してください。
重複して設定した場合は「BICFI」、「ClearingSystemMemberIdentification」、「Name」の順に優先して1つのみ設定します。
- 「Name」(フィールド#99)で設定する場合は送金区分により必須となるタグが異なります。
必須となるタグは以下になります。

送金区分	Message Item
外国送金	「Name」(フィールド#99) 「TownName」(フィールド#110) 「Country」(フィールド#114)
国内送金 店内振替	「Name」(フィールド#99)

上記以外の受取人銀行住所情報(フィールド#100～114)のタグは任意となります。

◆アップロードファイルへの設定方法

- 「Name」(フィールド#99)で設定する場合は設定した情報は区切り文字"△"(半角スペース)で連結し、受取人銀行情報として取り扱いするため、連結後の区切り文字"△"(半角スペース)を含めた桁数が140桁以内になるように設定してください。140桁を超えた場合はエラーとなります。

◆画面へのマッピング方法

- 「Name」(フィールド#99)で設定する場合は以下の順番(140桁以内)で連結を行います。
#99△#101△#102△#103△#104△#105△#106△#107△#108△#109△#111△#112△#113△#110△#114
(項目がブランクの場合は区切り文字"△"も含め連結しません。)
- 連結した情報は画面項目に以下の右表の通り分割し表示します。

アップロードファイル		
#	Message Item	設定例
92	+++CreditorAgent	<CdtrAgt> <FinInstnId> <Nm>ABCDE Bank Ltd</Nm> <PstlAdr> <Dept>Personal Banking Division</Dept> <SubDept>Customer Relations</SubDept> <StrtNm>Straits View 12 Abc Tower 23 45</StrtNm> <BldgNb></BldgNb> <BldgNm></BldgNm> <Flr></Flr> <PstBx></PstBx> <Room></Room> <PstCd>123456</PstCd> <TwnNm>Singapore</TwnNm> <TwnLctnNm></TwnLctnNm> <DstrctNm></DstrctNm> <CtrySubDvsn></CtrySubDvsn> <Ctry>SG</Ctry> </PstlAdr> </FinInstnId> </CdtrAgt>
93	++++FinancialInstitutionIdentification	
99	+++++Name	
100	+++++PostalAddress	
101	+++++Department	
102	+++++SubDepartment	
103	+++++StreetName	
104	+++++BuildingNumber	
105	+++++BuildingName	
106	+++++Floor	
107	+++++PostBox	
108	+++++Room	
109	+++++PostCode	
110	+++++TownName	
111	+++++TownLocationName	
112	+++++DistrictName	
113	+++++CountrySubDivision	
114	+++++Country	



画面	
項目名 (マッピング桁数)	表示例
銀行名 (1～35桁)	ABCDE Bank Ltd△Personal Banking Div
支店名 (36～105桁)	ision△Customer Relations△ Straits View 12 Abc Tower 23 45△123456△Singap
住所 / 番地	(ブランク)
市 / 町村	(ブランク)
国名 (106～140桁)	ore△SG

(△は連結用の半角スペースを表しているもので画面上には表示されません)

2-7-5 中継銀行情報

◆入力要件

- 中継銀行情報の入力要件については
『送金アップロードデータ項目一覧 (GCMS Plus フォーマット ISO20022(XML)_MT 変換用)』をご参照ください。
- 設定する場合は「BICFI」(フィールド#75)または「Name」(フィールド#76)のいずれかを設定してください。重複して設定した場合は「BICFI」を優先して設定します。
- 「Name」(フィールド#76)で設定する場合は、「TownName」(フィールド#87)、ならびに「Country」(フィールド#91)の設定が必須となります。
- 上記以外の中継銀行住所情報は任意となります。

◆アップロードファイルへの設定方法

- 「Name」(フィールド#76)で設定する場合は設定した情報を区切り文字"△"(半角スペース)で連結し、中継銀行情報として取り扱いするため、連結後の区切り文字"△"(半角スペース)を含めた桁数が140桁以内になるように設定してください。140桁を超えた場合はエラーとなります。

◆画面へのマッピング方法

- 「Name」(フィールド#76)で設定する場合は以下の順番(140桁以内)で連結を行います。
#76△#78△#79△#80△#81△#82△#83△#84△#85△#86△#88△#89△#90△#87△#91
(項目がブランクの場合は区切り文字"△"も含め連結しません。)
- 連結した情報は画面項目に以下の右表の通り分割し表示します。

アップロードファイル		
#	Message Item	設定例
73	+++IntermediaryAgent1	<IntrmyAgt1> <FinInstnId> <Nm> ABCDE Bank Ltd </Nm> <PstlAdr> <Dept> Personal Banking Division </Dept> <SubDept> Customer Relations </SubDept> <StrtNm> Straits View 12 Abc Tower 23 45 </StrtNm> <BldgNb></BldgNb> <BldgNm></BldgNm> <Flr></Flr> <PstBx></PstBx> <Room></Room> <PstCd> 123456 </PstCd> <TwnNm> Singapore </TwnNm> <TwnLctnNm></TwnLctnNm> <DstrctNm></DstrctNm> <CtrySubDvsn></CtrySubDvsn> <Ctry> SG </Ctry> </PstlAdr> </FinInstnId> </IntrmyAgt1>
74	++++FinancialInstitutionIdentification	
76	+++++Name	
77	+++++PostalAddress	
78	+++++Department	
79	+++++SubDepartment	
80	+++++StreetName	
81	+++++BuildingNumber	
82	+++++BuildingName	
83	+++++Floor	
84	+++++PostBox	
85	+++++Room	
86	+++++PostCode	
87	+++++TownName	
88	+++++TownLocationName	
89	+++++DistrictName	
90	+++++CountrySubDivision	
91	+++++Country	

画面	
項目名 (マッピング桁数)	表示例
銀行名 (1~35桁)	ABCDE Bank Ltd△Personal Banking Div
支店名 (36~105桁)	ision△Customer Relations △Straits View 12 Abc Tower 23 45△123456△ Singap
住所 / 番地	(ブランク)
市 / 町村	(ブランク)
国名 (106~140桁)	ore△SG

(△は連結用の半角スペースを表しているもので画面上には表示されません)

2-7-6 最終依頼人情報、最終受取人情報、 規制上の申告(送金銀行宛の申告、受取人銀行宛の申告)、 受取人へのメッセージ

◆入力要件

- 各項目の入力要件は以下になります。

項目	送金区分	入力要件
「UltimateDebtor」 (フィールド#57) 配下	外国送金 国内送金 店内振替	<ul style="list-style-type: none"> 本項目は任意になります。 設定する場合は「Name」(フィールド#58)、「TownName」(フィールド#64)ならびに「Country」(フィールド#68)の設定が必須です。それ以外の項目は設定しないでください。
「UltimateCreditor」 (フィールド#141) 配下	外国送金 国内送金 店内振替	<ul style="list-style-type: none"> 本項目は任意項目になります。 設定する場合は「Name」(フィールド#142)、「TownName」(フィールド#148)ならびに「Country」(フィールド#152)の設定が必須です。それ以外の項目は設定しないでください。
「RegulatoryReporting」 (フィールド#161) 配下	外国送金 店内振替	<ul style="list-style-type: none"> 本項目は必須項目になります。 1回目の「Information」(フィールド#164)に送金目的を設定してください。 以下の繰り返し回数以内で設定してください。 <ul style="list-style-type: none"> ①「RegulatoryReporting」(フィールド#161) 3回 ②「Details」(フィールド#163) 2回 ③「Information」(フィールド#164) 8回
	国内送金	<ul style="list-style-type: none"> 本項目は任意項目になります。 以下の繰り返し回数以内で設定してください。 <ul style="list-style-type: none"> ①「RegulatoryReporting」(フィールド#161) 3回 ②「Details」(フィールド#163) 2回 ③「Information」(フィールド#164) 8回
「Unstructured」 (フィールド#170)	外国送金 国内送金 店内振替	<ul style="list-style-type: none"> 本項目は任意項目になります。

◆アップロードファイルへの設定方法

- 以下のマッピング方法を踏まえ、連結した情報が140桁以内になるように設定してください。
140桁を超えた場合はエラーとなります。
- 送金区分が外国送金または店内振替の場合は「DebitCreditReportingIndicator」(フィールド#162)に「DEBT」、1回目の「Information」(フィールド#164)に送金目的情報を22桁以内で設定してください。
送金目的の入力要件と送金目的コードは、こちらをご参照ください。

🔗 <https://www.bk.mufig.jp/ebusiness/gplus/purposeofremittance.html>

◆画面へのマッピング方法

- 設定した情報は区切り文字で連結し、画面の「受取人へのメッセージ」に表示します。
1回目の「Information」(フィールド#164)は、送金区分が外国送金または店内振替の場合は画面の「送金目的」に表示され、国内送金は「受取人へのメッセージ」に表示されます。
送金区分ごとに以下の順番(140桁以内)で連結を行います。なお、項目がブランクの場合は区切り文字「△」は連結しません。
- 外国送金または店内振替の場合
#170△UD/#58, #64, #68△UC/#142, #148, #152△#164(2回目)～△#164(8回目)
- 国内送金の場合
#170△UD/#58, #64, #68△UC/#142, #148, #152△#164(1回目)～△#164(8回目)
- 区切り文字は最終依頼人情報ならびに最終受取人情報の各項目については「,」(カンマ)、それ以外の項目は「△」(半角スペース)が設定されます。
- 最終依頼人を設定する場合は先頭に「UD/」が、最終受取人を設定する場合は先頭に「UC/」が設定されます。
- 受取人宛通知(一部支店用)をご利用のお客さまが「Method」(フィールド#167)に「EMAL」、
「ElectronicAddress」(フィールド#168)に受取人メールアドレスを設定した場合は「Unstructured」(フィールド#170)に設定した情報を画面の「通知内容」に表示します。

【送金区分が外国送金または店内振替の場合(受取人宛通知(一部支店用)をご利用になる場合)】

アップロードファイル		
#	Message Item	設定例
最終依頼人情報		
57	+++UltimateDebtor	<UltmtDbtr>
58	++++Name	<Nm>XYZ Air Corp</Nm>
59	++++PostalAddress	<PstlAdr>
64	++++TownName	<TwnNm>Hanoi</TwnNm>
68	++++Country	<Ctry>VN</Ctry>
最終受取人情報		
141	+++UltimateCreditor	<UltmtCdtr>
142	++++Name	<Nm>XYZ Parts</Nm>
143	++++PostalAddress	<PstlAdr>
148	++++TownName	<TwnNm>Hanoi</TwnNm>
152	++++Country	<Ctry>VN</Ctry>
規制上の申告(送金銀行当局宛の申告、受取銀行当局宛の申告)		
161	+++RegulatoryReporting	<RgltryRptg>
162	++++DebitCreditReportingIndicator	<DbtCdtRptgInd>DEBT</DbtCdtRptgInd>
163	++++Details	<Dtls>
164	++++Information	<Inf>Fixed Income</Inf>
受取人へのメッセージ		
169	+++RemittanceInformation	<RmtInf>
170	++++Unstructured	<Ustrd>xxxxxxxxxxxx</Ustrd>

画面	
項目名	表示例
取引	
送金目的	Fixed Income

メッセージ	
受取人へのメッセージ	UD/XYZ Air Corp,Hanoi,VN△UC/XYZ Parts,Hanoi,VN△bbbbbbbbbb△cccccccc△dddddddddd

(△は連結用の半角スペースを表しているもので画面上には表示されません)

受取人通知	
通知内容	xxxxxxxxxxxx

【送金区分が国内送金の場合(受取人宛通知(一部支店用)をご利用にならない場合)】

アップロードファイル		
#	Message Item	設定例
最終依頼人情報		
57	+++UltimateDebtor	<UltmtDbtr>
58	++++Name	<Nm>XYZ Air Corp</Nm>
59	++++PostalAddress	<PstlAdr>
64	++++TownName	<TwnNm>Hanoi</TwnNm>
68	++++Country	<Ctry>VN</Ctry>
		</PstlAdr>
		</UltmtDbtr>
最終受取人情報		
141	+++UltimateCreditor	<UltmtCdtr>
142	++++Name	<Nm>XYZ Parts</Nm>
143	++++PostalAddress	<PstlAdr>
148	++++TownName	<TwnNm>Hanoi</TwnNm>
152	++++Country	<Ctry>VN</Ctry>
		</PstlAdr>
		</UltmtCdtr>
規制上の申告(送金銀行当局宛の申告、受取銀行当局宛の申告)		
161	+++RegulatoryReporting	<RgltryRptg>
		<DbtCdtRptgInd>DEBT</DbtCdtRptgInd>
162	++++DebitCreditReportingIndicator	<DtIs>
		<Inf>aaaaaaaaaaaa</Inf>
		<Inf>bbbbbbbbbbbb</Inf>
		</DtIs>
		</RgltryRptg>
163	++++Details	<RgltryRptg>
		<DbtCdtRptgInd>CRED</DbtCdtRptgInd>
164	++++Information	<DtIs>
		<Inf>cccccccccccc</Inf>
		<Inf>ddddddddddd</Inf>
		</DtIs>
		</RgltryRptg>
受取人へのメッセージ		
169	+++RemittanceInformation	<RmtInf>
170	++++Unstructured	<Ustrd>xxxxxxxxxxx</Ustrd>
		</RmtInf>

画面	
項目名	表示例
メッセージ	
受取人へのメッセージ	xxxxxxxxxxx△UD/XYZ Air Corp,Hanoi,VN△UC/XYZ Parts,Hanoi,VN△aaaaaa aaaaaa△bbbbbbbbbbbb△cccccccccc △dddddddddd

(△は連結用の半角スペースを表しているもので画面上には表示されません)

2-7-7 送金銀行宛連絡事項

◆入力要件

- ・ お取引店からご案内があった場合のみ設定してください。

◆アップロードファイルへの設定方法

- ・ 「Purpose」(フィールド#158)配下の「Code」(フィールド#159)または「Proprietary」(フィールド#160)のいずれにも設定しない場合は 105 桁以内で設定してください。105 桁を超えた場合はエラーとなります。
- ・ 「Purpose」(フィールド#158)配下の「Code」(フィールド#159)または「Proprietary」(フィールド#160)のいずれかに設定する場合は 70 桁以内で設定してください。70 桁を超えた場合はエラーとなります。

◆画面へのマッピング方法

- ・ 設定した情報は以下のように画面に表示します。

アップロードファイル			画面	
#	Message Item	設定例	項目名	表示例
157	+++InstructionForDebtorAgent	<CdtTrfTxInf> <InstrForDbtrAgt>xxxxx</InstrForDbtrAgt> </CdtTrfTxInf>	送金銀行宛連絡事項	xxxxxx



2-8 マニラ支店

2-8-1 送金目的・送金目的コード

- ◆入力要件
 - ・本項目は必須項目になります。
- ◆アップロードファイルへの設定方法
 - ・「Purpose」(フィールド#158)配下の「Proprietary」(フィールド#160)に送金目的情報を設定してください。
送金目的の入力要件と送金目的コードは、こちらをご参照ください。
🔗 <https://www.bk.mufg.jp/ebusiness/gplus/purposeofremittance.html>

- ◆画面へのマッピング方法
 - ・設定した情報は以下のように画面に表示します。

アップロードファイル			画面	
#	Message Item	設定例	項目名	表示例
158	+++Purpose	<Purp> <Prtry> Fixed Income </Prtry> </Purp>	送金目的	Fixed Income
160	++++Proprietary			

2-8-2 Urgent

- ◆入力要件
 - ・送金区分が外国送金または店内振替の場合は何も設定しないでください。
 - ・送金区分が国内送金の場合は任意になります。
- ◆アップロードファイルへの設定方法
 - ・「PaymentTypeInformation」(フィールド#46)配下の「Code」(フィールド#48)に設定してください。
設定できる値は、次のいずれかです。
NURG: (not selected)
URGP: RTGS

- ◆画面へのマッピング方法
 - ・設定した情報は以下のように画面に表示されます。

アップロードファイル			画面	
#	Message Item	設定例	項目名	表示例
46	+++PaymentTypeInformation	<PmtTpInf> <SvcLvl> <Cd>NURG</Cd> </SvcLvl> </PmtTpInf>	Urgent	No
47	++++ ServiceLevel			
48	+++++Code			
46	+++PaymentTypeInformation	<PmtTpInf> <SvcLvl> <Cd>URGP</Cd> </SvcLvl> </PmtTpInf>	Urgent	Yes
47	++++ ServiceLevel			
48	+++++Code			

2-8-3 受取人情報

◆入力要件

- ・送金区分が外国送金または国内送金の場合は「Name」(フィールド#116)、「TownName」(フィールド#127)ならびに「Country」(フィールド#131)の設定が必須となります。
- ・送金区分が店内振替の場合は「Name」(フィールド#116)の設定が必須となります。
- ・上記以外の受取人住所情報は任意になります。

◆アップロードファイルへの設定方法

- ・設定した情報は区切り文字"△"(半角スペース)で連結し、受取人情報として取り扱いするため、連結後の区切り文字"△"(半角スペース)を含めた桁数が140桁以内で設定してください。
140桁を超えた場合はエラーとなります。

◆画面へのマッピング方法

- ・各項目は以下の順番(140桁以内)で連結を行います。
#116(*)△#118△#119△#120△#121△#122△#123△#124△#125△#126△#128△#129△#130△#127△#131
(項目がブランクの場合は区切り文字"△"も含め連結しません。)
(*)「Name」(フィールド#116)に設定した情報は、画面の「名前」に表示します。
- ・連結した情報は画面項目に以下の右表の通り分割し表示します。

【「Name」を35桁未満で設定した場合】

アップロードファイル		
#	Message Item	設定例
115	+++Creditor	<Cdt>
116	++++Name	<Nm>AABBCC Company</Nm>
117	++++PostalAddress	<PstlAdr>
118	+++++Department	<Dept>Personal Banking Division</Dept>
119	+++++SubDepartment	<SubDept>Customer Relations</SubDept>
120	+++++StreetName	<StrtNm>Straits View 123 Abc Tower 23 45</StrtNm>
121	+++++BuildingNumber	<BldgNb></BldgNb>
122	+++++BuildingName	<BldgNm></BldgNm>
123	+++++Floor	<Flr></Flr>
124	+++++PostBox	<PstBx></PstBx>
125	+++++Room	<Room></Room>
126	+++++PostCode	<PstCd>123456</PstCd>
127	+++++TownName	<TwnNm>Singapore</TwnNm>
128	+++++TownLocationName	<TwnLctnNm></TwnLctnNm>
129	+++++DistrictName	<DstrctNm></DstrctNm>
130	+++++CountrySubDivision	<CtrySubDvsn></CtrySubDvsn>
131	+++++Country	<Ctry>SG</Ctry>

画面	
項目名 (マップ桁数)	表示例
名前 (1~35桁)	AABBCC Company
住所 / 番地 (36~105桁)	Personal Banking Division△ Customer Relations△Straits View 123 Abc Towe
市 / 町村	(ブランク)
国名 (106~140桁)	r 23 45△123456△Singapor e△SG

(△は連結用の半角スペースを表しているもので画面上には表示されません)

【「Name」を 35 桁で設定した場合】

「Name」を 35 桁で設定した場合には、「住所 / 番地」のはじめにスペースが入ります。

アップロードファイル		
#	Message Item	設定例
115	+++Creditor	<Ctr> <Nm>AAAAABBBBBCCCCDDDDDEEEEEFF Company</Nm> <PstAdr> <Dept>Personal Banking Division</Dept> <SubDept>Customer Relations</SubDept> <StrtNm>Straits View 12 Abc Tower 23 4567</StrtNm> <BldgNb></BldgNb> <BldgNm></BldgNm> <Flr></Flr> <PstBx></PstBx> <Room></Room> <PstCd>123456</PstCd> <TwnNm>Singapore</TwnNm> <TwnLctnNm></TwnLctnNm> <DstrctNm></DstrctNm> <CtrySubDvsn></CtrySubDvsn> <Ctry>SG</Ctry> </PstAdr> </Ctr>
116	++++Name	
117	++++PostalAddress	
118	++++Department	
119	++++SubDepartment	
120	++++StreetName	
121	++++BuildingNumber	
122	++++BuildingName	
123	++++Floor	
124	++++PostBox	
125	++++Room	
126	++++PostCode	
127	++++TownName	
128	++++TownLocationName	
129	++++DistrictName	
130	++++CountrySubDivision	
131	++++Country	



画面	
項目名 (マップ桁数)	表示例
名前 (1~35 桁)	AAAAABBBBBCCCCDDDDDEEEEEFF Company
住所 / 番地 (36~105 桁)	△Straits View 1 Abc Tower 23 4567△123456△Customer Relations△Persona
市 / 町村	(ブランク)
国名 (106~140 桁)	I Banking Division△Singapore△SG

(△は連結用の半角スペースを表している
もので画面上には表示されません)

2-8-4 受取人銀行情報

◆入力要件

- 受取人銀行情報の入力要件については
『送金アップロードデータ項目一覧(GCMS Plus フォーマット ISO20022(XML)_MT 変換用)』をご参照ください。
- 本項目は設定が必須となります。「BICFI」(フィールド#94)、「ClearingSystemMemberIdentification」(フィールド#95)配下、または「Name」(フィールド#99)のいずれかを設定してください。
重複して設定した場合は「BICFI」、「ClearingSystemMemberIdentification」、「Name」の順に優先して1つのみ設定します。
- 「Name」(フィールド#99)で設定する場合は送金区分により必須となるタグが異なります。
送金区分と必須になる項目は以下になります。

送金区分	Message Item
外国送金	「Name」(フィールド#99) 「TownName」(フィールド#110) 「Country」(フィールド#114)
国内送金 店内振替	「Name」(フィールド#99)

上記以外の受取人銀行住所情報(フィールド#100~114)は任意になります。

◆アップロードファイルへの設定方法

- 「Name」(フィールド#99)で設定する場合は設定した情報を区切り文字"△"(半角スペース)で連結し、受取人銀行情報として取り扱いするため、連結後の区切り文字"△"(半角スペース)を含めた桁数が140桁以内で設定してください。140桁を超えた場合はエラーとなります。

◆画面へのマッピング方法

- 「Name」(フィールド#99)で設定する場合は以下の順番(140桁以内)で連結を行います。
#99△#101△#102△#103△#104△#105△#106△#107△#108△#109△#111△#112△#113△#110△#114
(項目がブランクの場合は区切り文字"△"も含め連結しません。)
- 連結した情報は画面項目に以下の右表の通り分割し表示します。

アップロードファイル		
#	Message Item	設定例
92	+++CreditorAgent	<CdtrAgt> <FinInstnId> <Nm>ABCDE Bank Ltd</Nm> <PstlAdr> <Dept>Personal Banking Division</Dept> <SubDept>Customer Relations</SubDept> <StrtNm>Straits View 12 Abc Tower 23 45</StrtNm> <BldgNb></BldgNb> <BldgNm></BldgNm> <Flr></Flr> <PstBx></PstBx> <Room></Room> <PstCd>123456</PstCd> <TwnNm>Singapore</TwnNm> <TwnLctnNm></TwnLctnNm> <DstrctNm></DstrctNm> <CtrySubDvsn></CtrySubDvsn> <Ctry>SG</Ctry> </PstlAdr> </FinInstnId> </CdtrAgt>
93	++++FinancialInstitutionIdentification	
99	+++++Name	
100	+++++PostalAddress	
101	+++++Department	
102	+++++SubDepartment	
103	+++++StreetName	
104	+++++BuildingNumber	
105	+++++BuildingName	
106	+++++Floor	
107	+++++PostBox	
108	+++++Room	
109	+++++PostCode	
110	+++++TownName	
111	+++++TownLocationName	
112	+++++DistrictName	
113	+++++CountrySubDivision	
114	+++++Country	



画面	
項目名 (マッピング桁数)	表示例
銀行名 (1~35桁)	ABCDE Bank Ltd△Personal Banking Div
支店名 (36~105桁)	ision△Customer Relations△ Straits View 12 Abc Tower 23 45△123456△Singap
住所 / 番地	(ブランク)
市 / 町村	(ブランク)
国名 (106~140桁)	ore△SG

(△は連結用の半角スペースを表しているもので画面上には表示されません)

2-8-5 中継銀行情報

◆入力要件

- 中継銀行情報の入力要件については
『送金アップロードデータ項目一覧 (GCMS Plus フォーマット ISO20022(XML)_MT 変換用)』を
ご参照ください。
- 設定する場合は「BICFI」(フィールド#75)または「Name」(フィールド#76)のいずれかを設定してください。
重複して設定した場合は「BICFI」を優先して設定します。
- 「Name」(フィールド#76)で設定する場合は、「TownName」(フィールド#87)、ならびに「Country」(フィールド
#91)の設定が必須となります。
- 上記以外の中継銀行住所情報は任意となります。

◆アップロードファイルへの設定方法

- 「Name」(フィールド#76)で設定する場合は設定した情報を区切り文字"△"(半角スペース)で連結し、中継銀行
情報として取り扱いするため、連結後の区切り文字"△"(半角スペース)を含めた桁数が140桁以内で設定して
ください。140桁を超えた場合はエラーとなります。

◆画面へのマッピング方法

- 「Name」(フィールド#76)で設定する場合は以下の順番(140桁以内)で連結を行います。
#76△#78△#79△#80△#81△#82△#83△#84△#85△#86△#88△#89△#90△#87△#91
(項目がブランクの場合は区切り文字"△"も含め連結しません。)
- 連結した情報は画面項目に以下の右表の通り分割し表示します。

アップロードファイル		
#	Message Item	設定例
73	+++IntermediaryAgent1	<IntrmyAgt1> <FinInstnId> <Nm> ABCDE Bank Ltd </Nm> <PstlAdr> <Dept> Personal Banking Division </Dept> <SubDept> Customer Relations </SubDept> <StrtNm> Straits View 12 Abc Tower 23 45 </StrtNm> <BldgNb></BldgNb> <BldgNm></BldgNm> <Flr></Flr> <PstBx></PstBx> <Room></Room> <PstCd> 123456 </PstCd> <TwnNm> Singapore </TwnNm> <TwnLctnNm></TwnLctnNm> <DstrctNm></DstrctNm> <CtrySubDvsn></CtrySubDvsn> <Ctry> SG </Ctry> </PstlAdr> </FinInstnId> </IntrmyAgt1>
74	++++FinancialInstitutionIdentifi cation	
76	+++++Name	
77	+++++PostalAddress	
78	+++++Department	
79	+++++SubDepartment	
80	+++++StreetName	
81	+++++BuildingNumber	
82	+++++BuildingName	
83	+++++Floor	
84	+++++PostBox	
85	+++++Room	
86	+++++PostCode	
87	+++++TownName	
88	+++++TownLocationName	
89	+++++DistrictName	
90	+++++CountrySubDivision	
91	+++++Country	



画面	
項目名 (マッピング桁数)	表示例
銀行名 (1~35桁)	ABCDE Bank Ltd△Person al Banking Div
支店名 (36~105桁)	ision△Customer Relations △Straits View 12 Abc Tow er 23 45△123456△ Singap
住所 / 番地	(ブランク)
市 / 町村	(ブランク)
国名 (106~140桁)	ore△SG

(△は連結用の半角スペースを表しているも
ので画面上には表示されません)

2-8-6 最終依頼人情報、最終受取人情報、 規制上の申告(送金銀行宛の申告、受取人銀行宛の申告)、 受取人へのメッセージ

◆入力要件

- ・各項目の入力要件は以下になります。

Message Item	送金区分	入力要件
「UltimateDebtor」 (フィールド#57) 配下	外国送金 国内送金 店内振替	<ul style="list-style-type: none"> ・本項目は任意項目になります。 ・設定する場合は「Name」(フィールド#58)、「TownName」(フィールド#64)ならびに「Country」(フィールド#68)の設定が必須です。それ以外の項目は設定しないでください。
「UltimateCreditor」 (フィールド#141) 配下	外国送金 国内送金 店内振替	<ul style="list-style-type: none"> ・本項目は任意項目になります。 ・設定する場合は「Name」(フィールド#142)、「TownName」(フィールド#148)ならびに「Country」(フィールド#152)の設定が必須です。それ以外の項目は設定しないでください。
「RegulatoryReporting」 (フィールド#161) 配下	外国送金 国内送金 店内振替	<ul style="list-style-type: none"> ・本項目は任意項目になります。 ・"REL:n"形式で"Relationship"を設定する場合は 1 回目の「Information」(フィールド#164)に設定してください。 ・以下の繰り返し回数まで設定可能です。 <ul style="list-style-type: none"> ①「RegulatoryReporting」(フィールド#161) 3 回 ②「Details」(フィールド#163) 2 回 ③「Information」(フィールド#164) 8 回
「Unstructured」 (フィールド#170)	外国送金 国内送金 店内振替	<ul style="list-style-type: none"> ・本項目は任意項目になります。

◆アップロードファイルへの設定方法

- 以下のマッピング方法を踏まえ、連結した情報が140桁以内になるように設定してください。
140桁を超えた場合はエラーとなります。
- "Relationship"情報を設定する場合は"REL:n"の形式で設定してください。
"REL:n"の設定方法は以下になります。

"REL:" + [Relationship]

例: REL:1、REL:2

「Relationship」に設定できる値は、次のいずれかです。

- 0: (not selected)
- 1: Parent
- 2: Affiliate
- 3: Non Affiliate

上記の情報を1回目の「Information」(フィールド#164)に設定し、「DebitCreditReportingIndicator」(フィールド#162)に"DEBT"を設定してください。

◆画面へのマッピング方法

- 設定した情報は区切り文字で連結し、画面の「受取人へのメッセージ」に表示します。
- 項目は以下の順番(140桁以内)で連結を行います。
#170△UD/#58, #64, #68△UC/#142, #148, #152△#164(1回目)～△#164(8回目)
(項目が空白の場合は区切り文字"△"も含め連結しません。)
- 区切り文字は最終依頼人情報ならびに最終受取人情報の各項目については","(カンマ)、それ以外の項目は"△"(半角スペース)が設定されます。
- 最終依頼人を設定する場合は先頭に"UD/"が、最終受取人を設定する場合は先頭に"UC/"が設定されます。
- 1回目の「Information」(フィールド#164)に"REL:n"を設定した場合は画面の「Relationship」に表示します。
- 受取人宛通知(一部支店用)をご利用のお客さまが「Method」(フィールド#167)に"EMAL"、
「ElectronicAddress」(フィールド#168)に受取人メールアドレスを設定した場合は「Unstructured」(フィールド#170)に設定した情報を画面の「通知内容」に表示します。

【受取人宛通知(一部支店用)をご利用になる場合("REL:n"を設定した場合)】

アップロードファイル		
#	Message Item	設定例
最終依頼人情報		
57	+++UltimateDebtor	<UltmtDbtr>
58	++++Name	<Nm>XYZ Air Corp</Nm>
59	++++PostalAddress	<PstlAdr>
64	++++TownName	<TwnNm>Hanoi</TwnNm>
68	++++Country	<Ctry>VN</Ctry>
		</PstlAdr>
		</UltmtDbtr>
最終受取人情報		
141	+++UltimateCreditor	<UltmtCdtr>
142	++++Name	<Nm>XYZ Parts</Nm>
143	++++PostalAddress	<PstlAdr>
148	++++TownName	<TwnNm>Hanoi</TwnNm>
152	++++Country	<Ctry>VN</Ctry>
		</PstlAdr>
		</UltmtCdtr>
規制上の申告(送金銀行当局宛の申告、受取銀行当局宛の申告)		
161	+++RegulatoryReporting	<RgltryRptg>
		<DbtCdtRptgInd>DEBT</DbtCdtRptgInd>
		<DtIs>
		<Inf>REL:2</Inf>
162	+++DebitCreditReportingIndicator	<Inf>bbbbbbbbbbbb</Inf>
		</DtIs>
		</RgltryRptg>
163	+++Details	<RgltryRptg>
		<DbtCdtRptgInd>CRED</DbtCdtRptgInd>
		<DtIs>
		<Inf>cccccccccccc</Inf>
164	+++Information	<Inf>dddddddddddd</Inf>
		</DtIs>
		</RgltryRptg>
受取人へのメッセージ		
169	+++RemittanceInformation	<RmtInf>
		<Ustrd>xxxxxxxxxxxx</Ustrd>
170	+++Unstructured	</RmtInf>

画面	
項目名	表示例
受取人情報	
Relationship	Affiliate
メッセージ	
受取人へのメッセージ	UD/XYZ Air Corp,Hanoi,VN△UC/XYZ Parts,Hanoi,VN△bbbbbbbbbbbb△cccccccc△ddddddddddd

(△は連結用の半角スペースを表しているもので画面上には表示されません)

受取人通知	
通知内容	xxxxxxxxxxxx

【受取人宛通知(一部支店用)をご利用にならない場合("REL:n"を設定しない場合)】

アップロードファイル		
#	Message Item	設定例
最終依頼人情報		
57	+++UltimateDebtor	<UltmtDbtr>
58	++++Name	<Nm>XYZ Air Corp</Nm>
59	++++PostalAddress	<PstlAdr>
64	++++TownName	<TwnNm>Hanoi</TwnNm>
68	++++Country	<Ctry>VN</Ctry>
		</PstlAdr>
		</UltmtDbtr>
最終受取人情報		
141	+++UltimateCreditor	<UltmtCdtr>
142	++++Name	<Nm>XYZ Parts</Nm>
143	++++PostalAddress	<PstlAdr>
148	++++TownName	<TwnNm>Hanoi</TwnNm>
152	++++Country	<Ctry>VN</Ctry>
		</PstlAdr>
		</UltmtCdtr>
規制上の申告(送金銀行当局宛の申告、受取銀行当局宛の申告)		
161	+++RegulatoryReporting	<RgltryRptg>
		<DbtCdtRptgInd>DEBT</DbtCdtRptgInd>
		<Dtls>
162	++++DebitCreditReportingIndicator	<Inf>aaaaaaaaaaaa</Inf>
		<Inf>bbbbbbbbbbbbbb</Inf>
		</Dtls>
		</RgltryRptg>
163	++++Details	<RgltryRptg>
		<DbtCdtRptgInd>CRED</DbtCdtRptgInd>
		<Dtls>
		<Inf>cccccccccccc</Inf>
164	++++Information	<Inf>dddddddddddd</Inf>
		</Dtls>
		</RgltryRptg>
受取人へのメッセージ		
169	+++RemittanceInformation	<RmtInf>
170	++++Unstructured	<Ustrd>xxxxxxxxxxxx</Ustrd>
		</RmtInf>

画面	
項目名	表示例
メッセージ	
受取人へのメッセージ	xxxxxxxxxxxx△UD/XYZ Air Corp,Hanoi, VN△UC/XYZ Parts,Hanoi,VN△aaaaaa aaaaaa△bbbbbbbbbbbb△cccccccccc △dddddddddd

(△は連結用の半角スペースを表しているもので画面上には表示されません)

2-8-7 送金銀行宛連絡事項

◆入力要件

- ・ お取引店からご案内があった場合のみ設定してください。

◆アップロードファイルへの設定方法

- ・ 送金銀行宛連絡事項を設定する場合は 105 桁以内で設定してください。
ただし、以下の項目の設定により桁数が異なります。桁数を越えた場合はエラーとなります。
- ① 「Purpose」(フィールド#158)配下の「Code」(フィールド#159)または「Proprietary」(フィールド#160)のいずれかに送金目的情報を設定
- ② 「PaymentTypeInformation」(フィールド#46)配下の「Code」(フィールド#48)に"1"を設定
- ③ 「RegulatoryReporting」(フィールド#161)配下の 1 回目の「Information」(フィールド#164)に"REL:n"形式で"1"、"2"、"3"のいずれかを設定
- ・ 上記①のみの場合は 70 桁以内で設定してください。
- ・ 上記②、③の両方または片方のみの場合は 70 桁以内で設定してください。
- ・ 上記①の場合かつ②、③の両方または片方の場合は 35 桁以内で設定してください。

◆画面へのマッピング方法

- ・ 設定した情報は以下のように画面に表示します。

アップロードファイル			画面	
#	Message Item	設定例	項目名	表示例
157	+++InstructionForDebtorAgent	<CdtTrfTxInf> <InstrForDbtrAgt>xxxxx</InstrForDbtrAgt> </CdtTrfTxInf>	送金銀行宛連絡事項	xxxxx



2-9 MUFG バンク(マレーシア)

2-9-1 送金目的・送金目的コード

◆入力要件

- ・ 送金目的情報は必須です。
- ・ 本項目には何も設定しないでください。

◆アップロードファイルへの設定方法

- ・ 「RegulatoryReporting」(フィールド#161) 配下に設定してください。「Purpose」(フィールド#158) 配下の「Code」(フィールド#159) または「Proprietary」(フィールド#160) に設定した場合はエラーとなります。

送金目的の入力要件と送金目的コードは、こちらをご参照ください。

🔗 <https://www.bk.mufg.jp/ebusiness/gplus/purposeofremittance.html>

◆画面へのマッピング方法

- ・ 画面へのマッピング方法は、🔗 2-9-6 をご確認ください。

2-9-2 Urgent

◆入力要件

- ・ 何も設定しないでください。

2-9-3 受取人情報

◆入力要件

- ・送金区分が外国送金の場合は「Name」(フィールド#116)、「TownName」(フィールド#127)ならびに「Country」(フィールド#131)の設定が必須となります。
- ・送金区分が国内送金、または店内振替の場合は「Name」(フィールド#116)の設定が必須となります。
- ・上記以外の受取人住所情報は任意となります。

◆アップロードファイルへの設定方法

- ・設定した情報は区切り文字"△"(半角スペース)で連結し、受取人情報として取り扱いするため、連結後の区切り文字"△"(半角スペース)を含めた桁数が140桁以内で設定してください。
140桁を超えた場合はエラーとなります。

◆画面へのマッピング方法

- ・各項目は以下の順番(140桁以内)で連結を行います。
#116(*)△#118△#119△#120△#121△#122△#123△#124△#125△#126△#128△#129△#130△#127△#131
(項目がブランクの場合は区切り文字"△"も含め連結しません。)
(*)「Name」(フィールド#116)に設定した情報は、画面の「名前」に表示します。
- ・連結した情報は画面項目に以下の右表の通り分割し表示します。

【「Name」を35桁未満で設定した場合】

アップロードファイル		
#	Message Item	設定例
115	+++Creditor	<Cdt> <Nm> AABBCC Company </Nm> <PstlAdr> <Dept> Personal Banking Division </Dept> <SubDept> Customer Relations </SubDept> <StrtNm> Straits View 123 Abc Tower 23 45 </StrtNm> <BldgNb></BldgNb> <BldgNm></BldgNm> <Flr></Flr> <PstBx></PstBx> <Room></Room> <PstCd> 123456 </PstCd> <TwnNm> Singapore </TwnNm> <TwnLctnNm></TwnLctnNm> <DstrctNm></DstrctNm> <CtrySubDvsn></CtrySubDvsn> <Ctry> SG </Ctry> </PstlAdr> </Cdt>
116	++++Name	
117	++++PostalAddress	
118	++++Department	
119	++++SubDepartment	
120	++++StreetName	
121	++++BuildingNumber	
122	++++BuildingName	
123	++++Floor	
124	++++PostBox	
125	++++Room	
126	++++PostCode	
127	++++TownName	
128	++++TownLocationName	
129	++++DistrictName	
130	++++CountrySubDivision	
131	++++Country	

画面	
項目名 (マッピング桁数)	表示例
名前 (1~35 桁)	AABBCC Company
住所 / 番地 (36~105 桁)	Personal Banking Division△ Customer Relations△Straits View 123 Abc Towe
市 / 町村	(ブランク)
国名 (106~140 桁)	r 23 45△123456△Singapor e△SG

(△は連結用の半角スペースを表しているもので画面上には表示されません)

【「Name」を 35 桁で設定した場合】

「Name」を 35 桁で設定した場合には、「住所 / 番地」のはじめにスペースが入ります。

アップロードファイル		
#	Message Item	設定例
115	+++Creditor	<Ctr> <Nm>AAAAABBBBBCCCCDDDDDEEEEEFF Company</Nm> <PstAdr> <Dept>Personal Banking Division</Dept> <SubDept>Customer Relations</SubDept> <StrtNm>Straits View 12 Abc Tower 23 4567</StrtNm> <BldgNb></BldgNb> <BldgNm></BldgNm> <Flr></Flr> <PstBx></PstBx> <Room></Room> <PstCd>123456</PstCd> <TwnNm>Singapore</TwnNm> <TwnLctnNm></TwnLctnNm> <DstrctNm></DstrctNm> <CtrySubDvsn></CtrySubDvsn> <Ctry>SG</Ctry> </PstAdr> </Ctr>
116	++++Name	
117	++++PostalAddress	
118	++++Department	
119	++++SubDepartment	
120	++++StreetName	
121	++++BuildingNumber	
122	++++BuildingName	
123	++++Floor	
124	++++PostBox	
125	++++Room	
126	++++PostCode	
127	++++TownName	
128	++++TownLocationName	
129	++++DistrictName	
130	++++CountrySubDivision	
131	++++Country	



画面	
項目名 (マップ桁数)	表示例
名前 (1~35 桁)	AAAAABBBBBCCCCDDDDDEEEEEFF Company
住所 / 番地 (36~105 桁)	△Straits View 1 Abc Tower 23 4567△123456△Customer Relations△Persona
市 / 町村	(ブランク)
国名 (106~140 桁)	I Banking Division△Singapore△SG

(△は連結用の半角スペースを表している
もので画面上には表示されません)

2-9-4 受取人銀行情報

◆入力要件

- 受取人銀行情報の入力要件については
『送金アップロードデータ項目一覧(GCMS Plus フォーマット ISO20022(XML)_MT 変換用)』を
ご参照ください。
- 本項目は設定が必須となります。「BICFI」(フィールド#94)、「ClearingSystemMemberIdentification」(フィールド#95)配下、または「Name」(フィールド#99)のいずれかを設定してください。
重複して設定した場合は「BICFI」、「ClearingSystemMemberIdentification」、「Name」の順に優先して1つのみ設定します。
- 「Name」(フィールド#99)で設定する場合は送金区分により必須となるタグが異なります。
必須となるタグは以下になります。

送金区分	Message Item
外国送金	「Name」(フィールド#99) 「TownName」(フィールド#110) 「Country」(フィールド#114)
国内送金 店内振替	「Name」(フィールド#99)

上記以外の受取人銀行住所情報(フィールド#100～114)のタグは任意となります。

◆アップロードファイルへの設定方法

- 「Name」(フィールド#99)で設定する場合は設定した情報を区切り文字"△"(半角スペース)で連結し、受取人銀行情報として取り扱いするため、連結後の区切り文字"△"(半角スペース)を含めた桁数が140桁以内で設定してください。140桁を超えた場合はエラーとなります。

◆画面へのマッピング方法

- 「Name」(フィールド#99)で設定する場合は以下の順番(140桁以内)で連結を行います。
#99△#101△#102△#103△#104△#105△#106△#107△#108△#109△#111△#112△#113△#110△#114
(項目がブランクの場合は区切り文字"△"も含め連結しません。)
- 連結した情報は画面項目に以下の右表の通り分割し表示します。

アップロードファイル		
#	Message Item	設定例
92	+++CreditorAgent	<CdtrAgt> <FinInstnId> <Nm>ABCDE Bank Ltd</Nm> <PstlAdr> <Dept>Personal Banking Division</Dept> <SubDept>Customer Relations</SubDept> <StrtNm>Straits View 12 Abc Tower 23 45</StrtNm> <BldgNb></BldgNb> <BldgNm></BldgNm> <Flr></Flr> <PstBx></PstBx> <Room></Room> <PstCd>123456</PstCd> <TwnNm>Singapore</TwnNm> <TwnLctnNm></TwnLctnNm> <DstrctNm></DstrctNm> <CtrySubDvsn></CtrySubDvsn> <Ctry>SG</Ctry> </PstlAdr> </FinInstnId> </CdtrAgt>
93	++++FinancialInstitutionIdentification	
99	+++++Name	
100	+++++PostalAddress	
101	+++++Department	
102	+++++SubDepartment	
103	+++++StreetName	
104	+++++BuildingNumber	
105	+++++BuildingName	
106	+++++Floor	
107	+++++PostBox	
108	+++++Room	
109	+++++PostCode	
110	+++++TownName	
111	+++++TownLocationName	
112	+++++DistrictName	
113	+++++CountrySubDivision	
114	+++++Country	



画面	
項目名 (マッピング桁数)	表示例
銀行名 (1～35桁)	ABCDE Bank Ltd△Personal Banking Div
支店名 (36～105桁)	ision△Customer Relations△ Straits View 12 Abc Tower 23 45△123456△Singap
住所 / 番地	(ブランク)
市 / 町村	(ブランク)
国名 (106～140桁)	ore△SG

(△は連結用の半角スペースを表しているもので画面上には表示されません)

2-9-5 中継銀行情報

◆入力要件

- 中継銀行情報の入力要件については
『送金アップロードデータ項目一覧 (GCMS Plus フォーマット ISO20022(XML)_MT 変換用)』をご参照ください。
- 設定する場合は「BICFI」(フィールド#75)または「Name」(フィールド#76)のいずれかを設定してください。重複して設定した場合は「BICFI」を優先して設定します。
- 「Name」(フィールド#76)で設定する場合は、「TownName」(フィールド#87)、ならびに「Country」(フィールド#91)の設定が必須となります。
- 上記以外の中継銀行住所情報は任意となります。

◆アップロードファイルへの設定方法

- 「Name」(フィールド#76)で設定する場合は設定した情報を区切り文字"△"(半角スペース)で連結し、中継銀行情報として取り扱いするため、連結後の区切り文字"△"(半角スペース)を含めた桁数が140桁以内になるように設定してください。140桁を超えた場合はエラーとなります。

◆画面へのマッピング方法

- 「Name」(フィールド#76)で設定する場合は以下の順番(140桁以内)で連結を行います。
#76△#78△#79△#80△#81△#82△#83△#84△#85△#86△#88△#89△#90△#87△#91
(項目がブランクの場合は区切り文字"△"も含め連結しません。)
- 連結した情報は画面項目に以下の右表の通り分割し表示します。

アップロードファイル		
#	Message Item	設定例
73	+++IntermediaryAgent1	<IntrmyAgt1> <FinInstnId> <Nm> ABCDE Bank Ltd </Nm> <PstlAdr> <Dept> Personal Banking Division </Dept> <SubDept> Customer Relations </SubDept> <StrtNm> Straits View 12 Abc Tower 23 45 </StrtNm> <BldgNb></BldgNb> <BldgNm></BldgNm> <Flr></Flr> <PstBx></PstBx> <Room></Room> <PstCd> 123456 </PstCd> <TwnNm> Singapore </TwnNm> <TwnLctnNm></TwnLctnNm> <DstrctNm></DstrctNm> <CtrySubDvsn></CtrySubDvsn> <Ctry> SG </Ctry> </PstlAdr> </FinInstnId> </IntrmyAgt1>
74	++++FinancialInstitutionIdentification	
76	+++++Name	
77	+++++PostalAddress	
78	+++++Department	
79	+++++SubDepartment	
80	+++++StreetName	
81	+++++BuildingNumber	
82	+++++BuildingName	
83	+++++Floor	
84	+++++PostBox	
85	+++++Room	
86	+++++PostCode	
87	+++++TownName	
88	+++++TownLocationName	
89	+++++DistrictName	
90	+++++CountrySubDivision	
91	+++++Country	



画面	
項目名 (マッピング桁数)	表示例
銀行名 (1~35桁)	ABCDE Bank Ltd△Personal Banking Div
支店名 (36~105桁)	ision△Customer Relations △Straits View 12 Abc Tower 23 45△123456△ Singap
住所 / 番地	(ブランク)
市 / 町村	(ブランク)
国名 (106~140桁)	ore△SG

(△は連結用の半角スペースを表しているもので画面上には表示されません)

2-9-6 最終依頼人情報、最終受取人情報、 規制上の申告(送金銀行宛の申告、受取人銀行宛の申告)、 受取人へのメッセージ

◆入力要件

- ・各項目の入力要件は以下になります。

Message Item	送金区分	入力要件
「UltimateDebtor」 (フィールド#57)配下	外国送金 国内送金 店内振替	<ul style="list-style-type: none"> ・本項目は任意になります。 ・設定する場合は「Name」(フィールド#58)、「TownName」(フィールド#64)ならびに「Country」(フィールド#68)の設定が必須です。それ以外の項目は設定しないでください。
「UltimateCreditor」 (フィールド#141)配下	外国送金 国内送金 店内振替	<ul style="list-style-type: none"> ・本項目は任意項目になります。 ・設定する場合は「Name」(フィールド#142)、「TownName」(フィールド#148)ならびに「Country」(フィールド#152)の設定が必須です。それ以外の項目は設定しないでください。
「RegulatoryReporting」 (フィールド#161)配下	外国送金 国内送金 店内振替	<ul style="list-style-type: none"> ・本項目は必須項目になります。 ・1回目の「Information」(フィールド#164)に送金目的情報を設定してください。 ・以下の繰り返し回数まで設定可能です。 <ul style="list-style-type: none"> ①「RegulatoryReporting」(フィールド#161) 3回 ②「Details」(フィールド#163) 2回 ③「Information」(フィールド#164) 8回
「Unstructured」 (フィールド#170)	外国送金 国内送金 店内振替	<ul style="list-style-type: none"> ・本項目は任意項目になります。

◆アップロードファイルへの設定方法

- 以下のマッピング方法を踏まえ、連結した情報が140桁以内になるように設定してください。
140桁を超えた場合はエラーとなります。
- 「DebitCreditReportingIndicator」(フィールド#162)に「DEBT」、1回目の「Information」(フィールド#164)に送金目的情報を22桁以内で設定してください。
送金目的の入力要件と送金目的コードは、こちらをご参照ください。
<https://www.bk.mufig.jp/ebusiness/gplus/purposeofremittance.html>

◆画面へのマッピング方法

- 設定した情報は区切り文字で連結し、画面の「受取人へのメッセージ」に表示します。
- 項目は以下の順番(140桁以内)で連結を行います。
#170△UD/#58, #64, #68△UC/#142, #148, #152△#164(1回目)～△#164(8回目)
(項目が空白の場合は区切り文字「△」も含め連結しません。)
- 区切り文字は最終依頼人情報ならびに最終受取人情報の各項目については「,」(カンマ)、それ以外の項目は「△」(半角スペース)が設定されます。
- 最終依頼人を設定する場合は先頭に「UD/」が、最終受取人を設定する場合は先頭に「UC/」が設定されます。
- 1回目の「Information」(フィールド#164)に設定した送金目的情報は画面の「送金目的」に表示します。
- 受取人宛通知(一部支店用)をご利用のお客さまが「Method」(フィールド#167)に「EMAL」、
「ElectronicAddress」(フィールド#168)に受取人メールアドレスを設定した場合は「Unstructured」(フィールド#170)に設定した情報を画面の「通知内容」に表示します。

【受取人宛通知(一部支店用)をご利用になる場合】

アップロードファイル		
#	Message Item	設定例
最終依頼人情報		
57	+++UltimateDebtor	<UltmtDbtr>
58	++++Name	<Nm>XYZ Air Corp</Nm>
59	++++PostalAddress	<PstlAdr>
64	++++TownName	<TwnNm>Hanoi</TwnNm>
68	++++Country	<Ctry>VN</Ctry>
		</PstlAdr>
		</UltmtDbtr>
最終受取人情報		
141	+++UltimateCreditor	<UltmtCdtr>
142	++++Name	<Nm>XYZ Parts</Nm>
143	++++PostalAddress	<PstlAdr>
148	++++TownName	<TwnNm>Hanoi</TwnNm>
152	++++Country	<Ctry>VN</Ctry>
		</PstlAdr>
		</UltmtCdtr>
規制上の申告(送金銀行当局宛の申告、受取銀行当局宛の申告)		
161	+++RegulatoryReporting	<RgltryRptg>
		<DbtCdtRptgInd>DEBT</DbtCdtRptgInd>
		<DtIs>
		<Inf>Fixed Income</Inf>
		<Inf>bbbbbbbbbbbb</Inf>
		</DtIs>
		</RgltryRptg>
163	++++Details	<RgltryRptg>
		<DbtCdtRptgInd>CRED</DbtCdtRptgInd>
		<DtIs>
		<Inf>cccccccccccc</Inf>
		<Inf>ddddddddddd</Inf>
		</DtIs>
		</RgltryRptg>
受取人へのメッセージ		
169	+++RemittanceInformation	<RmtInf>
		<Ustrd>xxxxxxxxxxxx</Ustrd>
170	++++Unstructured	</RmtInf>

画面	
項目名	表示例

送金目的	Fixed Income
------	--------------

メッセージ	
受取人へのメッセージ	UD/XYZ Air Corp,Hanoi,VN△UC/XYZ Parts,Hanoi,VN△bbbbbbbbbb△cccccccc△dddddddddd

(△は連結用の半角スペースを表しているもので画面上には表示されません)

受取人通知	
通知内容	xxxxxxxxxxxx

【受取人宛通知(一部支店用)をご利用にならない場合】

アップロードファイル		
#	Message Item	設定例
最終依頼人情報		
57	+++UltimateDebtor	<UltmtDbtr>
58	++++Name	<Nm>XYZ Air Corp</Nm>
59	++++PostalAddress	<PstlAdr>
64	++++TownName	<TwnNm>Hanoi</TwnNm>
68	++++Country	<Ctry>VN</Ctry>
		</PstlAdr>
		</UltmtDbtr>
最終受取人情報		
141	+++UltimateCreditor	<UltmtCdtr>
142	++++Name	<Nm>XYZ Parts</Nm>
143	++++PostalAddress	<PstlAdr>
148	++++TownName	<TwnNm>Hanoi</TwnNm>
152	++++Country	<Ctry>VN</Ctry>
		</PstlAdr>
		</UltmtCdtr>
規制上の申告(送金銀行当局宛の申告、受取銀行当局宛の申告)		
161	+++RegulatoryReporting	<RgltryRptg>
		<DbtCdtRptgInd>DEBT</DbtCdtRptgInd>
		<Dtls>
		<Inf>Fixed Income</Inf>
		<Inf>bbbbbbbbbbbb</Inf>
		</Dtls>
		</RgltryRptg>
162	+++DebitCreditReportingIndicator	<RgltryRptg>
		<DbtCdtRptgInd>CRED</DbtCdtRptgInd>
		<Dtls>
		<Inf>cccccccccccc</Inf>
		<Inf>ddddddddddd</Inf>
		</Dtls>
		</RgltryRptg>
163	+++Details	
164	++++Information	
受取人へのメッセージ		
169	+++RemittanceInformation	<RmtInf>
		<Ustrd>xxxxxxxxxxx</Ustrd>
170	+++Unstructured	</RmtInf>

画面	
項目名	表示例
送金目的 Fixed Income	
メッセージ	
受取人へのメッセージ	xxxxxxxxxxx△UD/XYZ Air Corp,Hanoi,VN△UC/XYZ Parts,Hanoi,VN△bbbbbb bbbbbb△ccccccccccc△dddddddddd

(△は連結用の半角スペースを表しているもので画面上には表示されません)

2-9-7 送金銀行宛連絡事項

◆入力要件

- ・ お取引店からご案内があった場合のみ設定してください。

◆アップロードファイルへの設定方法

- ・ 送金銀行宛連絡事項を設定する場合は 70 桁以内で設定してください。70 桁を超えた場合はエラーとなります。

◆画面へのマッピング方法

- ・ 設定した情報は以下のように画面に表示します。

アップロードファイル			画面	
#	Message Item	設定例	項目名	表示例
157	+++InstructionForDebtorAgent	<CdtTrfTxInf> <InstrForDbtrAgt>xxxxx</InstrForDbtrAgt> </CdtTrfTxInf>	送金銀行宛連絡事項	xxxxx

