

Appendix

送金アップロードデータ項目一覧(GCMS Plus フォーマット ISO20022(CSV)_MT 変換用)

「GCMS Plus フォーマット ISO20022(CSV)_ MT 変換用」について説明します。

ISO20022 フォーマットでの送金を指図するフォーマットです。ISO20022 移行前のフォーマット(SWIFT フォーマット MT101)に準拠した項目・桁数の内容が利用可能です。

引落口座拠点において、ご利用可能な送金区分は以下「●」「○」が対象となります。


- : ISO20022 に準拠した送金区分。本マニュアルに加え、「[送金アップロードデータ項目一覧\(GCMS Plus フォーマット ISO20022\(CSV\)\)](#)」マニュアルでもご案内しています。
- : ISO20022 の準拠対象外の送金区分。本マニュアルに加え、従来通りの「[送金アップロードデータ項目一覧\(GCMS Plus フォーマット\)](#)」マニュアルでもご案内しています。

地域	引落口座の拠点	送金区分		
		外国送金	国内送金 (シングル)	店内振替
アジア	オークランド支店	●	●	○
	ベンガルール支店	●	-	○
	日本国内の支店	●	-	-
	チェナイ支店	●	-	○
	ハノイ支店	●	○	○
	ホーチミン支店	●	○	○
	香港支店	●	●	○
	ジャカルタ支店	●	○	○
	スラバヤ出張所	●	○	○
	マニラ支店	●	○	○
	ムンバイ支店	●	-	○
	ニューデリー支店	●	-	○
	ソウル支店	●	○	○
	シンガポール支店	●	○	○
	シドニー支店	●	●	○
	台北支店	●	○	○
	ヤンゴン支店	●	○	○
	アユタヤ銀行(クルンシィ)	●	●	○
	MUFG バンク(マレーシア)	●	○	○
欧州	ロンドン支店	●	●	●
	ミラノ支店	●	●	○
	パリ支店	●	●	●
	MUFG バンク(ヨーロッパ)アムステルダム本店	●	●	●
	MUFG バンク(ヨーロッパ)ドイツ支店	●	●	●
中東	ドバイ支店	●	-	●
	MUFG バンク(トルコ)	●	●	●
北米	カナダ支店	●	●	○
	シカゴ支店	●	●	○
	ロスアンゼルス支店	●	●	○
	ニューヨーク支店	●	●	○

[アップロード:選択]画面の[ファイルフォーマット]のプルダウンでは、「外国送金 / 国内送金(シングル) / 店内振替 (CSV ISO20022 用)」を選択して、アップロードしてください。

GCMS Plus フォーマット ISO20022(CSV) MT 変換用

各フォーマット項目を参照する上での注意事項は、以下となります。

- アップロードファイルの設定条件については、 欄外の補足説明 をご確認ください。
- 「条件付」と記載しているフィールドは、他のフィールドの設定内容の条件によって必須設定となる項目です。

#	フォーマット項目名 (画面表示項目名)	必須/ 任意/ 条件付	属性	桁数	備考
1	引落口座番号(IBAN) (口座 (IBAN))	条件付 必須	英数 記号	34	<p>引落口座情報の「口座番号 (IBAN)」を設定してください。</p> <p>「引落口座番号 (IBAN)」(フィールド#1)または 「引落口座番号 (Other Identification)」(フィールド#2)のどちらかを設定してください。 「引落口座番号 (Other Identification)」(フィールド#2)を設定しない場合は本項目の設定が必要です。</p> <p>「引落口座番号 (IBAN)」(フィールド#1)と「引落口座番号 (Other Identification)」(フィールド#2)の両方を設定した場合、「引落口座番号 (IBAN)」(フィールド#1)を優先します。</p> <p>「口座番号 (IBAN)」は、以下のメニューから確認できます。 「管理」メガメニュー→(口座情報・会社コード情報)「口座情報照会」 (送金で利用できる口座であることも、このメニューでご確認ください。)</p>
2	引落口座番号 (Other Identification) (口座)	条件付 必須	英数 記号	34	<p>引落口座情報の「口座番号 (MT101/pain.001 用)」を設定してください。</p> <p>「引落口座番号 (IBAN)」(フィールド#1)または「引落口座番号 (Other Identification)」(フィールド#2)のどちらかを設定してください。 「引落口座番号 (IBAN)」(フィールド#1)を設定しない場合は本項目の設定が必要です。</p> <p>「引落口座番号 (IBAN)」(フィールド#1)と「引落口座番号 (Other Identification)」(フィールド#2)の両方を設定した場合、「引落口座番号 (IBAN)」(フィールド#1)を優先します。</p> <p>「口座番号 (MT101/pain.001 用)」は、以下のメニューから確認できます。 「管理」メガメニュー→(口座情報・会社コード情報)「口座情報照会」 (送金で利用できる口座であることも、このメニューでご確認ください。)</p>
3	引落口座通貨 (口座、または口座 (IBAN))	条件付 必須	英数 記号	3	<p>引落口座情報の「通貨」を設定してください。</p> <p>引落口座番号として IBAN を指定した場合、当項目の設定が必要です。</p> <p>「通貨」は、以下のメニューから確認できます。 「管理」メガメニュー→(口座情報・会社コード情報)「口座情報照会」 (送金で利用できる口座であることも、このメニューでご確認ください。)</p>
4	送金区分 (送金タイプ)	必須	英数 記号	13	<p>送金区分を設定してください。</p> <p>設定できる値は次のいずれかです。 店内振替の場合:「Book Transfer」または「1」 国内送金の場合:「Domestic」または「2」 外国送金の場合:「International」または「3」 大文字、小文字は区別しません。</p> <p>引落口座がベンガルール支店、チェナイ支店、ムンバイ支店、ニューデリー支店の 場合、このフォーマットでは外国送金、または店内振替の設定のみ可能です。</p>

#	フォーマット項目名 (画面表示項目名)	必須/ 任意/ 条件付	属性	桁数	備考				
5	送金指定日 (送金指定日)	必須	英数 記号	6	送金指定日を設定してください。 YYMMDD 形式で設定してください。 20 暦日先までの日付が設定できます。				
6	通貨 (通貨)	必須	英数 記号	3	送金通貨を設定してください。 通貨は、以下のメニューから確認できます。 「管理」メガメニュー→(各種照会)「カットオフタイム」				
7	金額 (金額)	必須	英数 記号	15	送金金額を設定してください。 14 桁以内の数字で設定してください。 小数点以下はドット(.)で区切ります。 小数点を使用する場合は、15 桁まで設定できます。 カンマ(,)は設定しないでください。				
8	相場区分 (相場区分)	任意	英数 記号	12	相場区分を設定してください。 設定できる値は次のいずれかです。 「Spot Rate」または「SPOT」 「Agreed Rate」または「AGRD」 大文字、小文字は区別しません。 Exchange を行わない場合、何も設定しないでください。				
9	為替予約番号 (為替予約番号)	条件付 必須	英数 記号	15	為替予約番号を設定してください。 「相場区分」(フィールド#8)に「Agreed Rate」または「AGRD」を設定した場合は設定が必要です。				
10	送金目的分類(貿易) (-)	条件付 必須	英数 記号	1	送金目的分類(貿易)を設定してください。 以下の場合、設定が必要です。 <table><tr><th>引落口座の支店</th><th>設定仕様</th></tr><tr><td>日本国内の支店</td><td>送金タイプが外国送金の場合、「1」(貿易取引に該当する)または「0」(該当しない)を設定してください。 送金目的分類(フィールド#10~#12)のいずれかに「1」の設定が必要です。 "1"を設定する場合、貿易における規制上の申告(フィールド#82~#86)を設定してください。 "0"を設定する場合、貿易における規制上の申告(フィールド#82~#86)に何も設定しないでください。</td></tr></table>	引落口座の支店	設定仕様	日本国内の支店	送金タイプが外国送金の場合、「1」(貿易取引に該当する)または「0」(該当しない)を設定してください。 送金目的分類(フィールド#10~#12)のいずれかに「1」の設定が必要です。 "1"を設定する場合、貿易における規制上の申告(フィールド#82~#86)を設定してください。 "0"を設定する場合、貿易における規制上の申告(フィールド#82~#86)に何も設定しないでください。
引落口座の支店	設定仕様								
日本国内の支店	送金タイプが外国送金の場合、「1」(貿易取引に該当する)または「0」(該当しない)を設定してください。 送金目的分類(フィールド#10~#12)のいずれかに「1」の設定が必要です。 "1"を設定する場合、貿易における規制上の申告(フィールド#82~#86)を設定してください。 "0"を設定する場合、貿易における規制上の申告(フィールド#82~#86)に何も設定しないでください。								
11	送金目的分類(仲介貿易) (-)	条件付 必須	英数 記号	1	送金目的分類(仲介貿易)を設定してください。 以下の場合、設定が必要です。 <table><tr><th>引落口座の支店</th><th>設定仕様</th></tr><tr><td>日本国内の支店</td><td>送金タイプが外国送金の場合、「1」(仲介貿易取引に該当する)または「0」(該当しない)を設定してください。 送金目的分類(フィールド#10~#12)のいずれかに「1」の設定が必要です。 "1"を設定する場合、仲介貿易における規制上の申告(フィールド#87~#94)を設定してください。 "0"を設定する場合、仲介貿易における規制上の申告(フィールド#87~#94)に何も設定しないでください。</td></tr></table>	引落口座の支店	設定仕様	日本国内の支店	送金タイプが外国送金の場合、「1」(仲介貿易取引に該当する)または「0」(該当しない)を設定してください。 送金目的分類(フィールド#10~#12)のいずれかに「1」の設定が必要です。 "1"を設定する場合、仲介貿易における規制上の申告(フィールド#87~#94)を設定してください。 "0"を設定する場合、仲介貿易における規制上の申告(フィールド#87~#94)に何も設定しないでください。
引落口座の支店	設定仕様								
日本国内の支店	送金タイプが外国送金の場合、「1」(仲介貿易取引に該当する)または「0」(該当しない)を設定してください。 送金目的分類(フィールド#10~#12)のいずれかに「1」の設定が必要です。 "1"を設定する場合、仲介貿易における規制上の申告(フィールド#87~#94)を設定してください。 "0"を設定する場合、仲介貿易における規制上の申告(フィールド#87~#94)に何も設定しないでください。								

#	フォーマット項目名 (画面表示項目名)	必須/ 任意/ 条件付	属性	桁数	備考								
12	送金目的分類(貿易外取引) (-)	条件付 必須	英数 記号	1	<div>送金目的分類(貿易外取引)を設定してください。 以下の場合、設定が必要です。</div> <table><tr><th>引落口座の支店</th><th>設定仕様</th></tr><tr><td>日本国内の支店</td><td>送金タイプが外国送金の場合、"1"(貿易外取引に該当する)または"0"(該当しない)を設定してください。 送金目的分類(フィールド#10~#12)のいずれかに"1"の設定が必要です。 "1"を設定する場合、貿易外取引における規制上の申告(フィールド#95)を設定してください。 "0"を設定する場合、貿易外取引における規制上の申告(フィールド#95)に何も設定しないでください。</td></tr></table>	引落口座の支店	設定仕様	日本国内の支店	送金タイプが外国送金の場合、"1"(貿易外取引に該当する)または"0"(該当しない)を設定してください。 送金目的分類(フィールド#10~#12)のいずれかに"1"の設定が必要です。 "1"を設定する場合、貿易外取引における規制上の申告(フィールド#95)を設定してください。 "0"を設定する場合、貿易外取引における規制上の申告(フィールド#95)に何も設定しないでください。				
引落口座の支店	設定仕様												
日本国内の支店	送金タイプが外国送金の場合、"1"(貿易外取引に該当する)または"0"(該当しない)を設定してください。 送金目的分類(フィールド#10~#12)のいずれかに"1"の設定が必要です。 "1"を設定する場合、貿易外取引における規制上の申告(フィールド#95)を設定してください。 "0"を設定する場合、貿易外取引における規制上の申告(フィールド#95)に何も設定しないでください。												
13	送金目的 (送金目的)	条件付 必須	英数 記号	22	<div>送金目的を設定してください。</div> <div>送金目的の入力要件によっては、「送金目的」(フィールド#13)または「送金目的コード」(フィールド#14)どちらかの設定が必要です。 引落口座国、受取人銀行国毎に送金目的の入力要件が異なりますので、詳細は  こちら をご確認ください。</div>								
14	送金目的コード (送金目的)	条件付 必須	英数 記号	4	<div>送金目的コードを設定してください。</div> <div>設定できる送金目的コードは  こちら をご確認ください。</div> <div>送金目的の入力要件によっては、「送金目的」(フィールド#13)または「送金目的コード」(フィールド#14)どちらかの設定が必要です。 引落口座国、受取人銀行国毎に送金目的の入力要件が異なりますので、詳細は  こちら をご確認ください。</div>								
15	お客さま参照番号 (お客さま参照番号(End to End))	任意	英数 記号	16	<div>お客さま参照番号を設定してください。</div>								
16	Urgent 指定 (Urgent)	任意	英数 記号	1	<div>Urgent を設定してください。 以下の場合、設定が可能です。</div> <table><tr><th>引落口座拠点</th><th>設定仕様</th></tr><tr><td>ジャカルタ支店、スラバヤ出張所</td><td>「規制上の申告(送金銀行宛情報)2」(フィールド#83)に設定してください。</td></tr><tr><td>ハノイ支店、ホーチミン支店、マニラ支店</td><td>送金区分が国内送金の場合、当項目が設定可能です。 設定方法の詳細は  「画面項目マッピング表」 をご確認ください。</td></tr><tr><td>上記以外の支店</td><td>何も設定しないでください。</td></tr></table>	引落口座拠点	設定仕様	ジャカルタ支店、スラバヤ出張所	「規制上の申告(送金銀行宛情報)2」(フィールド#83)に設定してください。	ハノイ支店、ホーチミン支店、マニラ支店	送金区分が国内送金の場合、当項目が設定可能です。 設定方法の詳細は  「画面項目マッピング表」 をご確認ください。	上記以外の支店	何も設定しないでください。
引落口座拠点	設定仕様												
ジャカルタ支店、スラバヤ出張所	「規制上の申告(送金銀行宛情報)2」(フィールド#83)に設定してください。												
ハノイ支店、ホーチミン支店、マニラ支店	送金区分が国内送金の場合、当項目が設定可能です。 設定方法の詳細は  「画面項目マッピング表」 をご確認ください。												
上記以外の支店	何も設定しないでください。												
17	手数料区分 (手数料区分)	必須	英数 記号	23	<div>手数料区分を設定してください。</div> <div>設定できる値は次のいずれかです。 「Share」または「SHAR」 「Beneficiary」または「CRED」 「Applicant」または「DEBT」</div> <div>ジャカルタ支店、スラバヤ出張所を引落口座とする場合、以下の通りです。 ・送金区分が国内送金の場合は、「Beneficiary」または「CRED」、「Applicant」または「DEBT」の設定のみ可能です。 ・送金区分が店内振替の場合は、「Applicant」または「DEBT」の設定のみ可能です。</div>								

#	フォーマット項目名 (画面表示項目名)	必須/ 任意/ 条件付	属性	桁数	備考
18	手数料引落口座番号 (IBAN) (手数料引落口座)	条件付 必須	英数 記号	34	<p>手数料引落口座情報の「口座番号(IBAN)」を設定してください。</p> <p>「引落口座番号(IBAN)」(フィールド#1)と同じ口座を手数料引落口座として使用する場合には当項目の設定は不要です。</p> <p>「引落口座番号(IBAN)」(フィールド#1)と異なる口座を手数料引落口座として使用する場合、「手数料引落口座番号(IBAN)」(フィールド#18)または「手数料引落口座番号」(フィールド#19)のどちらかを設定してください。</p> <p>「口座番号(IBAN)」は、以下のメニューから確認できます。 「管理」メガメニュー→(口座情報・会社コード情報)「口座情報照会」 (引落口座として利用できる口座であることも、このメニューでご確認ください。)</p>
19	手数料引落口座番号 (手数料引落口座)	条件付 必須	英数 記号	34	<p>手数料引落口座情報の「口座番号(MT101/pain.001 用)」を設定してください。</p> <p>「引落口座番号(Other Identification)」(フィールド#2)と同じ口座を手数料引落口座として使用する場合には当項目の設定は不要です。</p> <p>「引落口座番号(Other Identification)」(フィールド#2)と異なる口座を手数料引落口座として使用する場合、「手数料引落口座番号(IBAN)」(フィールド#18)または「手数料引落口座番号」(フィールド#19)のどちらかを設定してください。</p> <p>「手数料引落口座番号(IBAN)」(フィールド#18)と「手数料引落口座番号」(フィールド#19)の両方を設定した場合、「手数料引落口座番号(IBAN)」(フィールド#18)を優先します。</p> <p>「口座番号(MT101/pain.001 用)」は、以下のメニューから確認できます。 「管理」メガメニュー→(口座情報・会社コード情報)「口座情報照会」 (引落口座として利用できる口座であることも、このメニューでご確認ください。)</p>
20	手数料引落口座通貨 (手数料引落口座の通貨)	条件付 必須	英数 記号	3	<p>手数料引落口座情報の「通貨」を設定してください。</p> <p>手数料の引落口座番号として IBAN を指定した場合、当項目の設定が必要です。</p> <p>「通貨」は、以下のメニューから確認できます。 「管理」メガメニュー→(各種照会)「カットオフタイム」</p>
-	<p>受取人情報(フィールド#21~#34)</p> <p>以下の受取人情報を設定してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ISO20022 準拠対象外の送金区分をご利用の場合、受取人名、住所の設定方法、各項目の桁数については、 【画面項目マッピング表】を参考にして設定してください。 ・「送金アップロード時の受取人・受取人銀行情報チェック」を「利用する」でお申し込みされた方は、 【個別項目の補足事項】1.「送金アップロード時の受取人・受取人銀行情報チェック」利用時の注意事項 をご確認ください。 				
21	受取人名 (名前、住所 / 番地、 市 / 町村、国名)	必須	英数 記号	140	受取人の名前を設定してください。
22	受取人住所(住所 / 番地) (名前、住所 / 番地、 市 / 町村、国名)	任意	英数 記号	70	受取人の住所 / 番地を設定してください。

#	フォーマット項目名 (画面表示項目名)	必須/ 任意/ 条件付	属性	桁数	備考						
23	受取人住所(市 / 町村) (名前、住所 / 番地、市 / 町村、国名)	条件付 必須	英数 記号	35	受取人の市 / 町村を設定してください。 以下の場合、設定が必要です。 <table><tr><th>フィールド#4 送金区分</th><th>引落口座拠点</th></tr><tr><td>外国送金の場合: 「International」または「3」</td><td>すべての拠点</td></tr><tr><td>国内送金の場合: 「Domestic」または「2」</td><td>オークランド支店、カナダ支店、シカゴ支店、香港支店、ロスアンゼルス支店、マニラ支店、ミラノ支店、ニューヨーク支店、シドニー支店、アユタヤ銀行(クルンシイ)、MUFG バンク(トルコ)</td></tr></table>	フィールド#4 送金区分	引落口座拠点	外国送金の場合: 「International」または「3」	すべての拠点	国内送金の場合: 「Domestic」または「2」	オークランド支店、カナダ支店、シカゴ支店、香港支店、ロスアンゼルス支店、マニラ支店、ミラノ支店、ニューヨーク支店、シドニー支店、アユタヤ銀行(クルンシイ)、MUFG バンク(トルコ)
フィールド#4 送金区分	引落口座拠点										
外国送金の場合: 「International」または「3」	すべての拠点										
国内送金の場合: 「Domestic」または「2」	オークランド支店、カナダ支店、シカゴ支店、香港支店、ロスアンゼルス支店、マニラ支店、ミラノ支店、ニューヨーク支店、シドニー支店、アユタヤ銀行(クルンシイ)、MUFG バンク(トルコ)										
24	受取人住所(国) (名前、住所 / 番地、市 / 町村、国名)	条件付 必須	英数 記号	140	受取人の国名を設定してください。 以下の場合、設定が必要です。 <table><tr><th>フィールド#4 送金区分</th><th>引落口座拠点</th></tr><tr><td>外国送金の場合: 「International」または「3」</td><td>すべての拠点</td></tr><tr><td>国内送金の場合: 「Domestic」または「2」</td><td>オークランド支店、カナダ支店、シカゴ支店、香港支店、ロスアンゼルス支店、マニラ支店、ミラノ支店、ニューヨーク支店、シドニー支店、アユタヤ銀行(クルンシイ)、MUFG バンク(トルコ)</td></tr></table> ISO2 桁国コードでの設定が推奨されています。 設定できる国コードおよび国名は  こちら をご参照ください。	フィールド#4 送金区分	引落口座拠点	外国送金の場合: 「International」または「3」	すべての拠点	国内送金の場合: 「Domestic」または「2」	オークランド支店、カナダ支店、シカゴ支店、香港支店、ロスアンゼルス支店、マニラ支店、ミラノ支店、ニューヨーク支店、シドニー支店、アユタヤ銀行(クルンシイ)、MUFG バンク(トルコ)
フィールド#4 送金区分	引落口座拠点										
外国送金の場合: 「International」または「3」	すべての拠点										
国内送金の場合: 「Domestic」または「2」	オークランド支店、カナダ支店、シカゴ支店、香港支店、ロスアンゼルス支店、マニラ支店、ミラノ支店、ニューヨーク支店、シドニー支店、アユタヤ銀行(クルンシイ)、MUFG バンク(トルコ)										
25	受取人住所(郵便番号) (名前、住所 / 番地、市 / 町村、国名)	任意	英数 記号	16	受取人の郵便番号を設定してください。						
26	受取人住所(課名) (名前、住所 / 番地、市 / 町村、国名)	任意	英数 記号	70	受取人の課名を設定してください。						
27	受取人住所(部署名) (名前、住所 / 番地、市 / 町村、国名)	任意	英数 記号	70	受取人の部署名を設定してください。						
28	受取人住所(区域) (名前、住所 / 番地、市 / 町村、国名)	任意	英数 記号	35	受取人の区域を設定してください。						
29	受取人住所(地方 / 郡 / 地域) (名前、住所 / 番地、市 / 町村、国名)	任意	英数 記号	35	受取人の地方 / 郡 / 地域を設定してください。						
30	受取人住所(県 / 州) (名前、住所 / 番地、市 / 町村、国名)	任意	英数 記号	35	受取人の県 / 州を設定してください。						
31	受取人所在地コード (-)	-	-	-	何も設定しないでください。						
32	受取人 LEI(取引主体 識別子) (-)	-	-	-	何も設定しないでください。						

#	フォーマット項目名 (画面表示項目名)	必須/ 任意/ 条件付	属性	桁数	備考								
33	受取人口座番号 (口座番号)	必須	英数 記号	34	<p>受取人の口座番号を設定してください。</p> <p>IBAN を利用する場合、IBAN 形式の口座番号を設定してください。 受取人銀行が欧州域内の場合、IBAN 形式の口座番号を設定することが推奨されています。</p> <p>受取人銀行が当行本邦支店の場合、口座店の店番(3 桁)と口座番号(7 桁)をハイフン「-」でつないだものを設定してください。 [店番-口座番号] XXX-XXXXXXX</p> <p>本邦支店の店番一覧は、 こちら をご確認ください。</p> <table><tr><th>引落口座の支店</th><th>設定仕様</th></tr><tr><td>オークランド支店</td><td>送金タイプが国内送金で通貨が NZD の場合、受取人口座番号(フィールド#33)を数字 16 桁以内で設定してください。</td></tr><tr><td>香港支店</td><td>送金タイプが外国送金で受取人口座の所在国が IBAN 採用国の場合、IBAN 形式の口座番号を設定してください。 IBAN 採用国は、 こちら をご確認ください。</td></tr><tr><td>シドニー支店</td><td>送金タイプが国内送金で通貨が AUD の場合、受取人口座番号(フィールド#33)を以下のように設定してください。 ・数字 9 桁以内で設定してください。 ・「受取人口座番号」(フィールド#33)の冒頭に「受取人銀行現地決済機関コード」(フィールド#37)の Australian Bank State Branch (BSB) Code を設定する必要はありません。</td></tr></table>	引落口座の支店	設定仕様	オークランド支店	送金タイプが国内送金で通貨が NZD の場合、受取人口座番号(フィールド#33)を数字 16 桁以内で設定してください。	香港支店	送金タイプが外国送金で受取人口座の所在国が IBAN 採用国の場合、IBAN 形式の口座番号を設定してください。 IBAN 採用国は、  こちら をご確認ください。	シドニー支店	送金タイプが国内送金で通貨が AUD の場合、受取人口座番号(フィールド#33)を以下のように設定してください。 ・数字 9 桁以内で設定してください。 ・「受取人口座番号」(フィールド#33)の冒頭に「受取人銀行現地決済機関コード」(フィールド#37)の Australian Bank State Branch (BSB) Code を設定する必要はありません。
引落口座の支店	設定仕様												
オークランド支店	送金タイプが国内送金で通貨が NZD の場合、受取人口座番号(フィールド#33)を数字 16 桁以内で設定してください。												
香港支店	送金タイプが外国送金で受取人口座の所在国が IBAN 採用国の場合、IBAN 形式の口座番号を設定してください。 IBAN 採用国は、  こちら をご確認ください。												
シドニー支店	送金タイプが国内送金で通貨が AUD の場合、受取人口座番号(フィールド#33)を以下のように設定してください。 ・数字 9 桁以内で設定してください。 ・「受取人口座番号」(フィールド#33)の冒頭に「受取人銀行現地決済機関コード」(フィールド#37)の Australian Bank State Branch (BSB) Code を設定する必要はありません。												
34	IBAN フラグ (画面項目はありません)	条件付 必須	英数 記号	1	受取人の口座番号に IBAN を利用する場合、「1」を設定してください。 IBAN を利用しない場合、何も設定しないでください。								
-	<p>受取人銀行情報(フィールド#35~#46) 受取人銀行情報を設定してください。</p> <p>・受取人銀行情報として、以下のいずれかを設定する必要があります。</p> <p>①~③のうち、重複して受取人銀行情報を設定する場合、上から順に優先して1つの項目のみ設定します。</p> <p>① 「受取人銀行 SWIFT BIC」(フィールド#35) (推奨) (一部の送金種類と国では、受取人銀行現地決済機関コードのみを設定する必要があります。)</p> <p>② 「受取人銀行(銀行名)」(フィールド#36)、「受取人銀行(市 / 町村)」(フィールド#39) ならびに「受取人銀行(国)」(フィールド#40)</p> <p>③ 「受取人銀行現地決済機関コード」(フィールド#37)</p> <p>・ISO20022 準拠対象外の送金区分をご利用の場合、銀行名、住所の設定方法、各項目の桁数については、  「画面項目マッピング表」 を参考にして設定してください。</p> <p>・「送金アップロード時の受取人・受取人銀行情報チェック」を「利用する」でお申し込みされた方は、  【個別項目の補足事項】1.「送金アップロード時の受取人・受取人銀行情報チェック」利用時の注意事項 をご確認ください。</p>												
35	受取人銀行 SWIFT BIC (SWIFT BIC)	条件付 必須	英数 記号	11	受取人銀行の SWIFT BIC を設定してください。 外国送金の場合、SWIFT BIC での設定が推奨されています。								
36	受取人銀行(銀行名) (銀行名、支店名、住所 / 番地、市 / 町村、国名)	条件付 必須	英数 記号	140	受取人銀行の銀行名・支店名を設定してください。 以下の場合、設定が必要です。 ・受取人銀行情報のいずれか(フィールド#36、#38~#46)に値を設定した場合 ISO20022 準拠対象外の送金区分をご利用の場合、設定方法の詳細は  「画面項目マッピング表」 をご確認ください。								

#	フォーマット項目名 (画面表示項目名)	必須/ 任意/ 条件付	属性	桁数	備考									
37	受取人銀行現地決済 機関コード (銀行コード / 現地決 済機関コード)	任意	英数 記号	33	<p>現地決済機関コードは、現地決済機関の略称 5 桁に続けて、銀行コードを所定の桁数で設定してください。銀行コードのみを設定することも可能です。 設定できる現地決済機関コードは、 こちら をご確認ください。</p> <p>送金区分が外国送金の場合は設定できません。</p> <table><tr><th>引落口座の支店</th><th>送金タイプ</th><th>設定仕様</th></tr><tr><td>オークランド支店、 カナダ支店</td><td>国内送金</td><td>「受取人現地決済機関コード」(フィールド #37)を設定する場合は、「受取人銀行 SWIFT BIC」(フィールド#35)もしくは「受取人銀行(銀行名)」(フィールド#36)、受取人銀行の住所情報(「市 / 町村」、「国」を含む)(フィールド#38~46)の設定は不要です。</td></tr><tr><td>シカゴ支店、ロンドン支店、ロスアンゼルス支店、 ニューヨーク支店、シドニー支店</td><td>国内送金</td><td>「受取人現地決済機関コード」(フィールド #37)を優先して設定してください。 「受取人現地決済機関コード」(フィールド #37)を設定する場合は、「受取人銀行 SWIFT BIC」(フィールド#35)もしくは「受取人銀行(銀行名)」(フィールド#36)、受取人銀行の住所情報(「市 / 町村」、「国」を含む)(フィールド#38~46)の設定は不要です。 なお、引落口座がシドニー支店の場合、Australian Bank State Branch (BSB) Code を設定してください。</td></tr></table>	引落口座の支店	送金タイプ	設定仕様	オークランド支店、 カナダ支店	国内送金	「受取人現地決済機関コード」(フィールド #37)を設定する場合は、「受取人銀行 SWIFT BIC」(フィールド#35)もしくは「受取人銀行(銀行名)」(フィールド#36)、受取人銀行の住所情報(「市 / 町村」、「国」を含む)(フィールド#38~46)の設定は不要です。	シカゴ支店、ロンドン支店、ロスアンゼルス支店、 ニューヨーク支店、シドニー支店	国内送金	「受取人現地決済機関コード」(フィールド #37)を優先して設定してください。 「受取人現地決済機関コード」(フィールド #37)を設定する場合は、「受取人銀行 SWIFT BIC」(フィールド#35)もしくは「受取人銀行(銀行名)」(フィールド#36)、受取人銀行の住所情報(「市 / 町村」、「国」を含む)(フィールド#38~46)の設定は不要です。 なお、引落口座がシドニー支店の場合、Australian Bank State Branch (BSB) Code を設定してください。
引落口座の支店	送金タイプ	設定仕様												
オークランド支店、 カナダ支店	国内送金	「受取人現地決済機関コード」(フィールド #37)を設定する場合は、「受取人銀行 SWIFT BIC」(フィールド#35)もしくは「受取人銀行(銀行名)」(フィールド#36)、受取人銀行の住所情報(「市 / 町村」、「国」を含む)(フィールド#38~46)の設定は不要です。												
シカゴ支店、ロンドン支店、ロスアンゼルス支店、 ニューヨーク支店、シドニー支店	国内送金	「受取人現地決済機関コード」(フィールド #37)を優先して設定してください。 「受取人現地決済機関コード」(フィールド #37)を設定する場合は、「受取人銀行 SWIFT BIC」(フィールド#35)もしくは「受取人銀行(銀行名)」(フィールド#36)、受取人銀行の住所情報(「市 / 町村」、「国」を含む)(フィールド#38~46)の設定は不要です。 なお、引落口座がシドニー支店の場合、Australian Bank State Branch (BSB) Code を設定してください。												
38	受取人銀行(住所 / 番地) (銀行名、支店名、住所 / 番地、市 / 町村、国名)	任意	英数 記号	70	<p>受取人銀行の住所 / 番地を設定してください。</p> <p>ISO20022 準拠対象外の送金区分をご利用の場合、設定方法の詳細は  「画面項目マッピング表」 をご確認ください。</p>									
39	受取人銀行(市 / 町村) (銀行名、支店名、住所 / 番地、市 / 町村、国名)	条件付 必須	英数 記号	35	<p>受取人銀行の市 / 町村を設定してください。</p> <p>以下の場合、設定が必要です。 ・受取人銀行情報のいずれか(フィールド#36、#38~#46)に値を設定した場合</p> <p>ISO20022 準拠対象外の送金区分をご利用の場合、設定方法の詳細は  「画面項目マッピング表」 をご確認ください。</p>									
40	受取人銀行(国) (銀行名、支店名、住所 / 番地、市 / 町村、国名)	条件付 必須	英数 記号	140	<p>受取人銀行の国名を設定してください。</p> <p>以下の場合、設定が必要です。 ・受取人銀行情報のいずれか(フィールド#36、#38~#46)に値を設定した場合</p> <p>国名は ISO2 桁国コードでの設定が推奨されています。 設定できる国コードおよび国名は  こちら をご参照ください。</p> <p>ISO20022 準拠対象外の送金区分をご利用の場合、設定方法の詳細は  「画面項目マッピング表」 をご確認ください。</p>									
41	受取人銀行(郵便番号) (銀行名、支店名、住所 / 番地、市 / 町村、国名)	任意	英数 記号	16	<p>受取人銀行の郵便番号を設定してください。</p> <p>ISO20022 準拠対象外の送金区分をご利用の場合、設定方法の詳細は  「画面項目マッピング表」 をご確認ください。</p>									
42	受取人銀行(課名) (銀行名、支店名、住所 / 番地、市 / 町村、国名)	任意	英数 記号	70	<p>受取人銀行の課名を設定してください。</p> <p>ISO20022 準拠対象外の送金区分をご利用の場合、設定方法の詳細は  「画面項目マッピング表」 をご確認ください。</p>									




#	フォーマット項目名 (画面表示項目名)	必須/ 任意/ 条件付	属性	桁数	備考
43	受取人銀行(部署名) (銀行名、支店名、住所 / 番地、市 / 町村、国名)	任意	英数 記号	70	受取人銀行の部署名を設定してください。 ISO20022 準拠対象外の送金区分をご利用の場合、設定方法の詳細は ☞「画面項目マッピング表」をご確認ください。
44	受取人銀行(区域) (銀行名、支店名、住所 / 番地、市 / 町村、国名)	任意	英数 記号	35	受取人銀行の区域を設定してください。 ISO20022 準拠対象外の送金区分をご利用の場合、設定方法の詳細は ☞「画面項目マッピング表」をご確認ください。
45	受取人銀行(地方 / 郡 / 地域) (銀行名、支店名、住所 / 番地、市 / 町村、国名)	任意	英数 記号	35	受取人銀行の地方 / 郡 / 地域を設定してください。 ISO20022 準拠対象外の送金区分をご利用の場合、設定方法の詳細は ☞「画面項目マッピング表」をご確認ください。
46	受取人銀行(県 / 州) (銀行名、支店名、住所 / 番地、市 / 町村、国名)	任意	英数 記号	35	受取人銀行の県 / 州を設定してください。 ISO20022 準拠対象外の送金区分をご利用の場合、設定方法の詳細は ☞「画面項目マッピング表」をご確認ください。
-	<p>中継銀行情報(フィールド#47~#57)</p> <p>中継銀行情報を必要に応じて設定してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・国内送金または店内振替の場合、何も設定しないでください。 ・中継銀行情報を設定する場合、以下のいずれかを設定する必要があります。 <p>重複して中継銀行情報をどちらも設定する場合、上から順に優先して1つの項目のみ設定します。</p> <ol style="list-style-type: none"> ①「中継銀行 SWIFT BIC」(フィールド#47)(推奨) ②「中継銀行(銀行名)」(フィールド#48)、「中継銀行(市 / 町村)」(フィールド#50)、ならびに「中継銀行(国)」(フィールド#51) <p>・ISO20022 準拠対象外の送金区分をご利用の場合、銀行名、住所の設定方法、各項目の桁数については、 ☞「画面項目マッピング表」を参考にして設定してください。</p>				
47	中継銀行 SWIFT BIC (SWIFT BIC)	条件付 必須	英数 記号	11	中継銀行の SWIFT BIC を設定してください。
48	中継銀行(銀行名) (名前、支店名、住所 / 番地、市 / 町村、国名)	条件付 必須	英数 記号	140	中継銀行の銀行名・支店名を設定してください。 以下の場合、必要に応じて設定が必要です。 ・「中継銀行 SWIFT BIC」(フィールド#47)を設定していない場合 ・中継銀行情報のいずれか(フィールド#48~#57)に値を設定する場合 ISO20022 準拠対象外の送金区分をご利用の場合、設定方法の詳細は ☞「画面項目マッピング表」をご確認ください。
49	中継銀行(住所 / 番地) (名前、支店名、住所 / 番地、市 / 町村、国名)	任意	英数 記号	70	中継銀行の住所 / 番地を設定してください。 ISO20022 準拠対象外の送金区分をご利用の場合、設定方法の詳細は ☞「画面項目マッピング表」をご確認ください。
50	中継銀行(市 / 町村) (名前、支店名、住所 / 番地、市 / 町村、国名)	条件付 必須	英数 記号	35	中継銀行の市 / 町村を設定してください。 以下の場合、設定が必要です。 ・「中継銀行 SWIFT BIC」(フィールド#47)を設定していない場合 ・中継銀行情報のいずれか(フィールド#48~#57)に値を設定する場合 ISO20022 準拠対象外の送金区分をご利用の場合、設定方法の詳細は ☞「画面項目マッピング表」をご確認ください。







#	フォーマット項目名 (画面表示項目名)	必須/ 任意/ 条件付	属性	桁数	備考
51	中継銀行(国) (名前、支店名、住所 / 番地、市 / 町村、 国名)	条件付 必須	英数 記号	140	中継銀行の国名を設定してください。 以下の場合、設定が必要です。 ・「中継銀行 SWIFT BIC」(フィールド#47)を設定していない場合 ・中継銀行情報のいずれか(フィールド#48~#57)に値を設定する場合 国名は ISO2 桁国コードでの設定が推奨されています。 設定できる国コードおよび国名は  こちら をご参照ください。 ISO20022 準拠対象外の送金区分をご利用の場合、設定方法の詳細は  「画面項目マッピング表」 をご確認ください。
52	中継銀行(郵便番号) (名前、支店名、住所 / 番地、市 / 町村、 国名)	任意	英数 記号	16	中継銀行の郵便番号を設定してください。 ISO20022 準拠対象外の送金区分をご利用の場合、設定方法の詳細は  「画面項目マッピング表」 をご確認ください。
53	中継銀行(課名) (名前、支店名、住所 / 番地、市 / 町村、 国名)	任意	英数 記号	70	中継銀行の課名を設定してください。 ISO20022 準拠対象外の送金区分をご利用の場合、設定方法の詳細は  「画面項目マッピング表」 をご確認ください。
54	中継銀行(部署名) (名前、支店名、住所 / 番地、市 / 町村、 国名)	任意	英数 記号	70	中継銀行の部署名を設定してください。 ISO20022 準拠対象外の送金区分をご利用の場合、設定方法の詳細は  「画面項目マッピング表」 をご確認ください。
55	中継銀行(区域) (名前、支店名、住所 / 番地、市 / 町村、 国名)	任意	英数 記号	35	中継銀行の区域を設定してください。 ISO20022 準拠対象外の送金区分をご利用の場合、設定方法の詳細は  「画面項目マッピング表」 をご確認ください。
56	中継銀行(地方 / 郡 / 地域) (名前、支店名、住所 / 番地、市 / 町村、 国名)	任意	英数 記号	35	中継銀行の地方 / 郡 / 地域を設定してください。 ISO20022 準拠対象外の送金区分をご利用の場合、設定方法の詳細は  「画面項目マッピング表」 をご確認ください。
57	中継銀行(県 / 州) (名前、支店名、住所 / 番地、市 / 町村、 国名)	任意	英数 記号	35	中継銀行の県 / 州を設定してください。 ISO20022 準拠対象外の送金区分をご利用の場合、設定方法の詳細は  「画面項目マッピング表」 をご確認ください。
-	最終依頼人情報(フィールド#58、#60、#61) 必要に応じて最終依頼人情報を設定してください。 ・ISO20022 準拠対象外の送金区分をご利用の場合、最終依頼人名、住所の設定方法、各項目の桁数については、  「画面項目マッピング表」 を参考にして設定してください。				
58	最終依頼人名 (受取人へのメッセー ジ)	条件付 必須	英数 記号	140	最終依頼人の名前を設定してください。 最終依頼人情報のいずれか(フィールド#58、#60、#61)に値を設定する場合は設 定が必要です。 ISO20022 準拠対象外の送金区分をご利用の場合、設定方法の詳細は  「画面項目マッピング表」 をご確認ください。
59	最終依頼人住所(住 所 / 番地) (-)	-	-	-	何も設定しないでください。




#	フォーマット項目名 (画面表示項目名)	必須/ 任意/ 条件付	属性	桁数	備考
60	最終依頼人住所(市 / 町村) (受取人へのメッセージ)	条件付 必須	英数 記号	35	最終依頼人の市 / 町村を設定してください。 最終依頼人情報のいずれか(フィールド#58、#60、#61)に値を設定する場合は設定が必要です。 ISO20022 準拠対象外の送金区分をご利用の場合、設定方法の詳細は 📖 「画面項目マッピング表」をご確認ください。
61	最終依頼人住所(国) (受取人へのメッセージ)	条件付 必須	英数 記号	140	最終依頼人の国名を設定してください。 最終依頼人情報のいずれか(フィールド#58、#60、#61)に値を設定する場合は設定が必要です。 国名は ISO2 桁国コードでの設定が推奨されています。 設定できる国コードおよび国名は 📖 こちら をご参照ください。 ISO20022 準拠対象外の送金区分をご利用の場合、設定方法の詳細は 📖 「画面項目マッピング表」をご確認ください。
62	最終依頼人住所(郵便番号) (-)	-	-	-	何も設定しないでください。
63	最終依頼人住所(課名) (-)	-	-	-	何も設定しないでください。
64	最終依頼人住所(部署名) (-)	-	-	-	何も設定しないでください。
65	最終依頼人住所(区域) (-)	-	-	-	何も設定しないでください。
66	最終依頼人住所(地方 / 郡 / 地域) (-)	-	-	-	何も設定しないでください。
67	最終依頼人住所(県 / 州) (-)	-	-	-	何も設定しないでください。
68	最終依頼人居住国 (-)	-	-	-	何も設定しないでください。
69	最終依頼人 LEI(取引主体識別子) (-)	-	-	-	何も設定しないでください。
-	最終受取人情報(フィールド#70、#72、#73) 必要に応じて最終受取人情報を設定してください。 ・ISO20022 準拠対象外の送金区分をご利用の場合、最終受取人名、住所の設定方法、各項目の桁数については、 📖 「画面項目マッピング表」を参考にして設定してください。				
70	最終受取人名 (受取人へのメッセージ)	条件付 必須	英数 記号	140	最終受取人の名前を設定してください。 最終受取人情報のいずれか(フィールド#70、#72、#73)に値を設定する場合は設定が必要です。 ISO20022 準拠対象外の送金区分をご利用の場合、設定方法の詳細は 📖 「画面項目マッピング表」をご確認ください。
71	最終受取人住所(住所 / 番地) (-)	-	-	-	何も設定しないでください。

#	フォーマット項目名 (画面表示項目名)	必須/ 任意/ 条件付	属性	桁数	備考
72	最終受取人住所(市 / 町村) (受取人へのメッセージ)	条件付 必須	英数 記号	35	最終受取人の市 / 町村を設定してください。 最終受取人情報のいずれか(フィールド#70、#72、#73)に値を設定する場合は設定が必要です。 ISO20022 準拠対象外の送金区分をご利用の場合、設定方法の詳細は  「画面項目マッピング表」をご確認ください。
73	最終受取人住所(国) (受取人へのメッセージ)	条件付 必須	英数 記号	140	最終受取人の国名を設定してください。 最終受取人情報のいずれか(フィールド#70、#72、#73)に値を設定する場合は設定が必要です。 国名は ISO 2 桁国コードでの設定が推奨されています。 設定できる国コードおよび国名は  こちら をご参照ください。 ISO20022 準拠対象外の送金区分をご利用の場合、設定方法の詳細は  「画面項目マッピング表」をご確認ください。
74	最終受取人住所(郵便番号) (-)	-	-	-	何も設定しないでください。
75	最終受取人住所(課名) (-)	-	-	-	何も設定しないでください。
76	最終受取人住所(部署名) (-)	-	-	-	何も設定しないでください。
77	最終受取人住所(区域) (-)	-	-	-	何も設定しないでください。
78	最終受取人住所(地方 / 郡 / 地域) (-)	-	-	-	何も設定しないでください。
79	最終受取人住所(県 / 州) (-)	-	-	-	何も設定しないでください。
80	最終受取人居住国 (-)	-	-	-	何も設定しないでください。
81	最終受取人 LEI(取引主体識別子) (-)	-	-	-	何も設定しないでください。

#	フォーマット項目名 (画面表示項目名)	必須/ 任意/ 条件付	属性	桁数	備考										
-	規制上の申告(フィールド#82~#105) 必要に応じて送金銀行宛情報(フィールド#82~#91)、受取人銀行宛情報(フィールド#96~#105)を設定してください。 ・ISO20022 準拠対象外の送金区分をご利用の場合、規制上の申告の設定方法及び各項目の桁数については、 🔗「画面項目マッピング表」を参考にして設定してください。														
82	規制上の申告(送金銀行宛情報)1 (送金目的、Urgent、Resident、Beneficiary Type / Citizenship、Relationship、受取人へのメッセージ)	条件付 必須	英数 記号	35	送金銀行宛情報を設定してください。 ISO20022 準拠対象の送金区分をご利用の場合、以下となります。 <table><tr><th>引落口座の支店</th><th>設定仕様</th></tr><tr><td>ベンガルール支店、チェナイ支店、ジャカルタ支店、スラバヤ出張所、ムンバイ支店、ニューデリー支店、台北支店、ヤンゴン支店</td><td>送金タイプが外国送金の場合、「規制上の申告(送金銀行宛情報)1」(フィールド#82)に送金目的の設定が必要です。 設定情報の詳細は 🔗こちら を参照ください。</td></tr><tr><td>MUFG バンク(マレーシア)</td><td>送金タイプが外国送金の場合、「規制上の申告(送金銀行宛情報)1」(フィールド#82)に送金目的の設定が必要です。 加えて、送金目的は「送金目的(内容)」(フィールド#13)についても設定が必要です。 設定情報の詳細は 🔗こちら を参照ください。</td></tr><tr><td>日本国内の支店</td><td>貿易品目名を 30 桁で設定してください。 「送金目的分類(貿易)」(フィールド#10)に"1"を設定した場合は設定が必要です。 「送金目的分類(貿易)」(フィールド#10)に"0"を設定した場合は何も設定しないでください。</td></tr><tr><td>上記以外の支店</td><td>お取引店からご案内があった場合のみ設定してください。</td></tr></table> ISO20022 準拠対象外の送金区分をご利用の場合、設定方法の詳細は 🔗「画面項目マッピング表」をご確認ください。	引落口座の支店	設定仕様	ベンガルール支店、チェナイ支店、ジャカルタ支店、スラバヤ出張所、ムンバイ支店、ニューデリー支店、台北支店、ヤンゴン支店	送金タイプが外国送金の場合、「規制上の申告(送金銀行宛情報)1」(フィールド#82)に送金目的の設定が必要です。 設定情報の詳細は 🔗こちら を参照ください。	MUFG バンク(マレーシア)	送金タイプが外国送金の場合、「規制上の申告(送金銀行宛情報)1」(フィールド#82)に送金目的の設定が必要です。 加えて、送金目的は「送金目的(内容)」(フィールド#13)についても設定が必要です。 設定情報の詳細は 🔗こちら を参照ください。	日本国内の支店	貿易品目名を 30 桁で設定してください。 「送金目的分類(貿易)」(フィールド#10)に"1"を設定した場合は設定が必要です。 「送金目的分類(貿易)」(フィールド#10)に"0"を設定した場合は何も設定しないでください。	上記以外の支店	お取引店からご案内があった場合のみ設定してください。
引落口座の支店	設定仕様														
ベンガルール支店、チェナイ支店、ジャカルタ支店、スラバヤ出張所、ムンバイ支店、ニューデリー支店、台北支店、ヤンゴン支店	送金タイプが外国送金の場合、「規制上の申告(送金銀行宛情報)1」(フィールド#82)に送金目的の設定が必要です。 設定情報の詳細は 🔗こちら を参照ください。														
MUFG バンク(マレーシア)	送金タイプが外国送金の場合、「規制上の申告(送金銀行宛情報)1」(フィールド#82)に送金目的の設定が必要です。 加えて、送金目的は「送金目的(内容)」(フィールド#13)についても設定が必要です。 設定情報の詳細は 🔗こちら を参照ください。														
日本国内の支店	貿易品目名を 30 桁で設定してください。 「送金目的分類(貿易)」(フィールド#10)に"1"を設定した場合は設定が必要です。 「送金目的分類(貿易)」(フィールド#10)に"0"を設定した場合は何も設定しないでください。														
上記以外の支店	お取引店からご案内があった場合のみ設定してください。														
83	規制上の申告(送金銀行宛情報)2 (送金目的、Urgent、Resident、Beneficiary Type / Citizenship、Relationship、受取人へのメッセージ)	条件付 必須	英数 記号	35	送金銀行宛情報を設定してください。 ISO20022 準拠対象の送金区分をご利用の場合、以下となります。 <table><tr><th>引落口座の支店</th><th>設定仕様</th></tr><tr><td>ジャカルタ支店、スラバヤ出張所</td><td>"RRCRnnnnn+"形式で"Urgent"、"Resident"、"Beneficiary Type / Citizenship"、"Relationship"を設定してください。 "RRCRnnnnn+"形式での入力仕様は 🔗こちら を参照ください。 設定情報の詳細は 🔗こちら を参照ください。</td></tr><tr><td>日本国内の支店</td><td>貿易原産地の国名を設定してください。 「送金目的分類(貿易)」(フィールド#10)に"1"を設定した場合は設定が必要です。 「送金目的分類(貿易)」(フィールド#10)に"0"を設定した場合は何も設定しないでください。 国名は ISO2 桁国コードでの設定が推奨されています。 設定できる国コードおよび国名は 🔗こちら を参照ください。</td></tr><tr><td>上記以外の支店</td><td>お取引店からご案内があった場合のみ設定してください。</td></tr></table> ISO20022 準拠対象外の送金区分をご利用の場合、設定方法の詳細は 🔗「画面項目マッピング表」をご確認ください。	引落口座の支店	設定仕様	ジャカルタ支店、スラバヤ出張所	"RRCRnnnnn+"形式で"Urgent"、"Resident"、"Beneficiary Type / Citizenship"、"Relationship"を設定してください。 "RRCRnnnnn+"形式での入力仕様は 🔗こちら を参照ください。 設定情報の詳細は 🔗こちら を参照ください。	日本国内の支店	貿易原産地の国名を設定してください。 「送金目的分類(貿易)」(フィールド#10)に"1"を設定した場合は設定が必要です。 「送金目的分類(貿易)」(フィールド#10)に"0"を設定した場合は何も設定しないでください。 国名は ISO2 桁国コードでの設定が推奨されています。 設定できる国コードおよび国名は 🔗こちら を参照ください。	上記以外の支店	お取引店からご案内があった場合のみ設定してください。		
引落口座の支店	設定仕様														
ジャカルタ支店、スラバヤ出張所	"RRCRnnnnn+"形式で"Urgent"、"Resident"、"Beneficiary Type / Citizenship"、"Relationship"を設定してください。 "RRCRnnnnn+"形式での入力仕様は 🔗こちら を参照ください。 設定情報の詳細は 🔗こちら を参照ください。														
日本国内の支店	貿易原産地の国名を設定してください。 「送金目的分類(貿易)」(フィールド#10)に"1"を設定した場合は設定が必要です。 「送金目的分類(貿易)」(フィールド#10)に"0"を設定した場合は何も設定しないでください。 国名は ISO2 桁国コードでの設定が推奨されています。 設定できる国コードおよび国名は 🔗こちら を参照ください。														
上記以外の支店	お取引店からご案内があった場合のみ設定してください。														



#	フォーマット項目名 (画面表示項目名)	必須/ 任意/ 条件付	属性	桁数	備考						
84	規制上の申告(送金銀行宛情報)3 (受取人へのメッセージ)	条件付 必須	英数 記号	35	<div>送金銀行宛情報を設定してください。</div> <div>ISO20022 準拠対象の送金区分をご利用の場合、以下となります。</div> <table><tr><th>引落口座の支店</th><th>設定仕様</th></tr><tr><td>日本国内の支店</td><td>貿易船積地の国名を設定してください。 「送金目的分類(貿易)」(フィールド#10)に"1"を設定した場合は設定が必要です。 「送金目的分類(貿易)」(フィールド#10)に"0"を設定した場合は何も設定しないでください。 国名は ISO2 桁国コードでの設定が推奨されています。 設定できる国コードおよび国名は  こちら をご参照ください。</td></tr><tr><td>上記以外の支店</td><td>お取引店からご案内があった場合のみ設定してください。</td></tr></table> <div>ISO20022 準拠対象外の送金区分をご利用の場合、本項目の設定は任意となります。</div>	引落口座の支店	設定仕様	日本国内の支店	貿易船積地の国名を設定してください。 「送金目的分類(貿易)」(フィールド#10)に"1"を設定した場合は設定が必要です。 「送金目的分類(貿易)」(フィールド#10)に"0"を設定した場合は何も設定しないでください。 国名は ISO2 桁国コードでの設定が推奨されています。 設定できる国コードおよび国名は  こちら をご参照ください。	上記以外の支店	お取引店からご案内があった場合のみ設定してください。
引落口座の支店	設定仕様										
日本国内の支店	貿易船積地の国名を設定してください。 「送金目的分類(貿易)」(フィールド#10)に"1"を設定した場合は設定が必要です。 「送金目的分類(貿易)」(フィールド#10)に"0"を設定した場合は何も設定しないでください。 国名は ISO2 桁国コードでの設定が推奨されています。 設定できる国コードおよび国名は  こちら をご参照ください。										
上記以外の支店	お取引店からご案内があった場合のみ設定してください。										
85	規制上の申告(送金銀行宛情報)4 (受取人へのメッセージ)	条件付 必須	英数 記号	35	<div>送金銀行宛情報を設定してください。</div> <div>ISO20022 準拠対象の送金区分をご利用の場合、以下となります。</div> <table><tr><th>引落口座の支店</th><th>設定仕様</th></tr><tr><td>日本国内の支店</td><td>貿易船積地の都市名を 27 桁で設定してください。 「送金目的分類(貿易)」(フィールド#10)が"1"で、「規制上の申告(送金銀行宛情報)3」(フィールド#84)に中国、韓国、ロシアのいずれかを設定する場合は設定が必要です。 「送金目的分類(貿易)」(フィールド#10)に"0"を設定した場合は何も設定しないでください。</td></tr><tr><td>上記以外の支店</td><td>お取引店からご案内があった場合のみ設定してください。</td></tr></table> <div>ISO20022 準拠対象外の送金区分をご利用の場合、本項目の設定は任意となります。</div>	引落口座の支店	設定仕様	日本国内の支店	貿易船積地の都市名を 27 桁で設定してください。 「送金目的分類(貿易)」(フィールド#10)が"1"で、「規制上の申告(送金銀行宛情報)3」(フィールド#84)に中国、韓国、ロシアのいずれかを設定する場合は設定が必要です。 「送金目的分類(貿易)」(フィールド#10)に"0"を設定した場合は何も設定しないでください。	上記以外の支店	お取引店からご案内があった場合のみ設定してください。
引落口座の支店	設定仕様										
日本国内の支店	貿易船積地の都市名を 27 桁で設定してください。 「送金目的分類(貿易)」(フィールド#10)が"1"で、「規制上の申告(送金銀行宛情報)3」(フィールド#84)に中国、韓国、ロシアのいずれかを設定する場合は設定が必要です。 「送金目的分類(貿易)」(フィールド#10)に"0"を設定した場合は何も設定しないでください。										
上記以外の支店	お取引店からご案内があった場合のみ設定してください。										
86	規制上の申告(送金銀行宛情報)5 (受取人へのメッセージ)	任意	英数 記号	35	<div>送金銀行宛情報を設定してください。</div> <div>ISO20022 準拠対象の送金区分をご利用の場合、以下となります。</div> <table><tr><th>引落口座の支店</th><th>設定仕様</th></tr><tr><td>日本国内の支店</td><td>貿易許可番号・日付を 30 桁で設定してください。 許可番号(19 桁以内)と日付(8 桁)をスラッシュ「/」でつないだものを設定してください。 [許可番号 / 日付] 1234567890 / YYYYMMDD 「送金目的分類(貿易)」(フィールド#10)に"1"を設定した場合は設定が可能です。 「送金目的分類(貿易)」(フィールド#10)に"0"を設定した場合は何も設定しないでください。</td></tr><tr><td>上記以外の支店</td><td>お取引店からご案内があった場合のみ設定してください。</td></tr></table> <div>ISO20022 準拠対象外の送金区分をご利用の場合、本項目の設定は任意となります。</div>	引落口座の支店	設定仕様	日本国内の支店	貿易許可番号・日付を 30 桁で設定してください。 許可番号(19 桁以内)と日付(8 桁)をスラッシュ「/」でつないだものを設定してください。 [許可番号 / 日付] 1234567890 / YYYYMMDD 「送金目的分類(貿易)」(フィールド#10)に"1"を設定した場合は設定が可能です。 「送金目的分類(貿易)」(フィールド#10)に"0"を設定した場合は何も設定しないでください。	上記以外の支店	お取引店からご案内があった場合のみ設定してください。
引落口座の支店	設定仕様										
日本国内の支店	貿易許可番号・日付を 30 桁で設定してください。 許可番号(19 桁以内)と日付(8 桁)をスラッシュ「/」でつないだものを設定してください。 [許可番号 / 日付] 1234567890 / YYYYMMDD 「送金目的分類(貿易)」(フィールド#10)に"1"を設定した場合は設定が可能です。 「送金目的分類(貿易)」(フィールド#10)に"0"を設定した場合は何も設定しないでください。										
上記以外の支店	お取引店からご案内があった場合のみ設定してください。										

#	フォーマット項目名 (画面表示項目名)	必須/ 任意/ 条件付	属性	桁数	備考						
87	規制上の申告(送金銀行宛情報)6 (受取人へのメッセージ)	条件付 必須	英数 記号	35	送金銀行宛情報を設定してください。 ISO20022 準拠対象の送金区分をご利用の場合、以下となります。 <table><tr><th>引落口座の支店</th><th>設定仕様</th></tr><tr><td>日本国内の支店</td><td>仲介貿易の品目名を 30 桁で設定してください。 「送金目的分類(仲介貿易)」(フィールド#11)に "1"を設定した場合は設定が必要です。 「送金目的分類(仲介貿易)」(フィールド#11)に "0"を設定した場合は何も設定しないでください。</td></tr><tr><td>上記以外の支店</td><td>お取引店からご案内があった場合のみ設定してください。</td></tr></table> ISO20022 準拠対象外の送金区分をご利用の場合、本項目の設定は任意となります。	引落口座の支店	設定仕様	日本国内の支店	仲介貿易の品目名を 30 桁で設定してください。 「送金目的分類(仲介貿易)」(フィールド#11)に "1"を設定した場合は設定が必要です。 「送金目的分類(仲介貿易)」(フィールド#11)に "0"を設定した場合は何も設定しないでください。	上記以外の支店	お取引店からご案内があった場合のみ設定してください。
引落口座の支店	設定仕様										
日本国内の支店	仲介貿易の品目名を 30 桁で設定してください。 「送金目的分類(仲介貿易)」(フィールド#11)に "1"を設定した場合は設定が必要です。 「送金目的分類(仲介貿易)」(フィールド#11)に "0"を設定した場合は何も設定しないでください。										
上記以外の支店	お取引店からご案内があった場合のみ設定してください。										
88	規制上の申告(送金銀行宛情報)7 (受取人へのメッセージ)	条件付 必須	英数 記号	35	送金銀行宛情報を設定してください。 ISO20022 準拠対象の送金区分をご利用の場合、以下となります。 <table><tr><th>引落口座の支店</th><th>設定仕様</th></tr><tr><td>日本国内の支店</td><td>仲介貿易の原産地の国名を設定してください。 「送金目的分類(仲介貿易)」(フィールド#11)に "1"を設定した場合は設定が必要です。 「送金目的分類(仲介貿易)」(フィールド#11)に "0"を設定した場合は何も設定しないでください。 国名は ISO2 桁国コードでの設定が推奨されています。 設定できる国コードおよび国名は  こちら を ご参照ください。</td></tr><tr><td>上記以外の支店</td><td>お取引店からご案内があった場合のみ設定してください。</td></tr></table> ISO20022 準拠対象外の送金区分をご利用の場合、本項目の設定は任意となります。	引落口座の支店	設定仕様	日本国内の支店	仲介貿易の原産地の国名を設定してください。 「送金目的分類(仲介貿易)」(フィールド#11)に "1"を設定した場合は設定が必要です。 「送金目的分類(仲介貿易)」(フィールド#11)に "0"を設定した場合は何も設定しないでください。 国名は ISO2 桁国コードでの設定が推奨されています。 設定できる国コードおよび国名は  こちら を ご参照ください。	上記以外の支店	お取引店からご案内があった場合のみ設定してください。
引落口座の支店	設定仕様										
日本国内の支店	仲介貿易の原産地の国名を設定してください。 「送金目的分類(仲介貿易)」(フィールド#11)に "1"を設定した場合は設定が必要です。 「送金目的分類(仲介貿易)」(フィールド#11)に "0"を設定した場合は何も設定しないでください。 国名は ISO2 桁国コードでの設定が推奨されています。 設定できる国コードおよび国名は  こちら を ご参照ください。										
上記以外の支店	お取引店からご案内があった場合のみ設定してください。										
89	規制上の申告(送金銀行宛情報)8 (受取人へのメッセージ)	条件付 必須	英数 記号	35	送金銀行宛情報を設定してください。 ISO20022 準拠対象の送金区分をご利用の場合、以下となります。 <table><tr><th>引落口座の支店</th><th>設定仕様</th></tr><tr><td>日本国内の支店</td><td>仲介貿易の船積地の国名を設定してください。 「送金目的分類(仲介貿易)」(フィールド#11)に "1"を設定した場合は設定が必要です。 「送金目的分類(仲介貿易)」(フィールド#11)に "0"を設定した場合は何も設定しないでください。 国名は ISO2 桁国コードでの設定が推奨されています。 設定できる国コードおよび国名は  こちら を ご参照ください。</td></tr><tr><td>上記以外の支店</td><td>お取引店からご案内があった場合のみ設定してください。</td></tr></table> ISO20022 準拠対象外の送金区分をご利用の場合、本項目の設定は任意となります。	引落口座の支店	設定仕様	日本国内の支店	仲介貿易の船積地の国名を設定してください。 「送金目的分類(仲介貿易)」(フィールド#11)に "1"を設定した場合は設定が必要です。 「送金目的分類(仲介貿易)」(フィールド#11)に "0"を設定した場合は何も設定しないでください。 国名は ISO2 桁国コードでの設定が推奨されています。 設定できる国コードおよび国名は  こちら を ご参照ください。	上記以外の支店	お取引店からご案内があった場合のみ設定してください。
引落口座の支店	設定仕様										
日本国内の支店	仲介貿易の船積地の国名を設定してください。 「送金目的分類(仲介貿易)」(フィールド#11)に "1"を設定した場合は設定が必要です。 「送金目的分類(仲介貿易)」(フィールド#11)に "0"を設定した場合は何も設定しないでください。 国名は ISO2 桁国コードでの設定が推奨されています。 設定できる国コードおよび国名は  こちら を ご参照ください。										
上記以外の支店	お取引店からご案内があった場合のみ設定してください。										

#	フォーマット項目名 (画面表示項目名)	必須/ 任意/ 条件付	属性	桁数	備考						
90	規制上の申告(送金銀行宛情報)9 (受取人へのメッセージ)	条件付 必須	英数 記号	35	<div>送金銀行宛情報を設定してください。</div> <div>ISO20022 準拠対象の送金区分をご利用の場合、以下となります。</div> <table><tr><th>引落口座の支店</th><th>設定仕様</th></tr><tr><td>日本国内の支店</td><td>仲介貿易の船積地の都市名を 27 桁で設定してください。 「送金目的分類(仲介貿易)」(フィールド#11)が "1"で、「規制上の申告(送金銀行宛情報)8」(フィールド#89)に中国、韓国、ロシアのいずれかを設定する場合は設定が必要です。 「送金目的分類(仲介貿易)」(フィールド#11)に "0"を設定した場合は何も設定しないでください。</td></tr><tr><td>上記以外の支店</td><td>お取引店からご案内があった場合のみ設定してください。</td></tr></table> <div>ISO20022 準拠対象外の送金区分をご利用の場合、本項目の設定は任意となります。</div>	引落口座の支店	設定仕様	日本国内の支店	仲介貿易の船積地の都市名を 27 桁で設定してください。 「送金目的分類(仲介貿易)」(フィールド#11)が "1"で、「規制上の申告(送金銀行宛情報)8」(フィールド#89)に中国、韓国、ロシアのいずれかを設定する場合は設定が必要です。 「送金目的分類(仲介貿易)」(フィールド#11)に "0"を設定した場合は何も設定しないでください。	上記以外の支店	お取引店からご案内があった場合のみ設定してください。
引落口座の支店	設定仕様										
日本国内の支店	仲介貿易の船積地の都市名を 27 桁で設定してください。 「送金目的分類(仲介貿易)」(フィールド#11)が "1"で、「規制上の申告(送金銀行宛情報)8」(フィールド#89)に中国、韓国、ロシアのいずれかを設定する場合は設定が必要です。 「送金目的分類(仲介貿易)」(フィールド#11)に "0"を設定した場合は何も設定しないでください。										
上記以外の支店	お取引店からご案内があった場合のみ設定してください。										
91	規制上の申告(送金銀行宛情報)10 (受取人へのメッセージ)	条件付 必須	英数 記号	35	<div>送金銀行宛情報を設定してください。</div> <div>ISO20022 準拠対象の送金区分をご利用の場合、以下となります。</div> <table><tr><th>引落口座の支店</th><th>設定仕様</th></tr><tr><td>日本国内の支店</td><td>仲介貿易の仕向地の国名を設定してください。 「送金目的分類(仲介貿易)」(フィールド#11)に "1"を設定した場合は設定が必要です。 「送金目的分類(仲介貿易)」(フィールド#11)に "0"を設定した場合は何も設定しないでください。 国名は ISO2 桁国コードでの設定が推奨されています。 設定できる国コードおよび国名は  こちら をご参照ください。</td></tr><tr><td>上記以外の支店</td><td>お取引店からご案内があった場合のみ設定してください。</td></tr></table> <div>ISO20022 準拠対象外の送金区分をご利用の場合、本項目の設定は任意となります。</div>	引落口座の支店	設定仕様	日本国内の支店	仲介貿易の仕向地の国名を設定してください。 「送金目的分類(仲介貿易)」(フィールド#11)に "1"を設定した場合は設定が必要です。 「送金目的分類(仲介貿易)」(フィールド#11)に "0"を設定した場合は何も設定しないでください。 国名は ISO2 桁国コードでの設定が推奨されています。 設定できる国コードおよび国名は  こちら をご参照ください。	上記以外の支店	お取引店からご案内があった場合のみ設定してください。
引落口座の支店	設定仕様										
日本国内の支店	仲介貿易の仕向地の国名を設定してください。 「送金目的分類(仲介貿易)」(フィールド#11)に "1"を設定した場合は設定が必要です。 「送金目的分類(仲介貿易)」(フィールド#11)に "0"を設定した場合は何も設定しないでください。 国名は ISO2 桁国コードでの設定が推奨されています。 設定できる国コードおよび国名は  こちら をご参照ください。										
上記以外の支店	お取引店からご案内があった場合のみ設定してください。										
92	規制上の申告(送金銀行宛情報)11 (-)	任意	英数 記号	35	<div>送金銀行宛情報を設定してください。</div> <div>ISO20022 準拠対象の送金区分をご利用の場合、以下となります。</div> <table><tr><th>引落口座の支店</th><th>設定仕様</th></tr><tr><td>日本国内の支店</td><td>仲介貿易の仕向地の都市名を 27 桁で設定してください。 「送金目的分類(仲介貿易)」(フィールド#11)に "1"を設定した場合は設定が可能です。 「送金目的分類(仲介貿易)」(フィールド#11)に "0"を設定した場合は何も設定しないでください。</td></tr><tr><td>上記以外の支店</td><td>何も設定しないでください。</td></tr></table> <div>ISO20022 準拠対象外の送金区分をご利用の場合、何も設定しないでください。</div>	引落口座の支店	設定仕様	日本国内の支店	仲介貿易の仕向地の都市名を 27 桁で設定してください。 「送金目的分類(仲介貿易)」(フィールド#11)に "1"を設定した場合は設定が可能です。 「送金目的分類(仲介貿易)」(フィールド#11)に "0"を設定した場合は何も設定しないでください。	上記以外の支店	何も設定しないでください。
引落口座の支店	設定仕様										
日本国内の支店	仲介貿易の仕向地の都市名を 27 桁で設定してください。 「送金目的分類(仲介貿易)」(フィールド#11)に "1"を設定した場合は設定が可能です。 「送金目的分類(仲介貿易)」(フィールド#11)に "0"を設定した場合は何も設定しないでください。										
上記以外の支店	何も設定しないでください。										

#	フォーマット項目名 (画面表示項目名)	必須/ 任意/ 条件付	属性	桁数	備考	
93	規制上の申告(送金銀行宛情報)12 (-)	任意	英数記号	35	送金銀行宛情報を設定してください。	
					ISO20022 準拠対象の送金区分をご利用の場合、以下となります。	
					引落口座の支店	設定仕様
					日本国内の支店	仲介貿易の国際収支項目番号を30桁で設定してください。 「送金目的分類(仲介貿易)」(フィールド#11)に"1"を設定した場合は設定が可能です。 「送金目的分類(仲介貿易)」(フィールド#11)に"0"を設定した場合は何も設定しないでください。
上記以外の支店	何も設定しないでください。					
ISO20022 準拠対象外の送金区分をご利用の場合、何も設定しないでください。						
94	規制上の申告(送金銀行宛情報)13 (-)	任意	英数記号	35	送金銀行宛情報を設定してください。	
					ISO20022 準拠対象の送金区分をご利用の場合、以下となります。	
					引落口座の支店	設定仕様
					日本国内の支店	仲介貿易の許可番号・日付を30桁で設定してください。 許可番号(19桁以内)と日付(8桁)をスラッシュ「/」でつないだものを設定してください。 [許可番号 / 日付] 1234567890 / YYYYMMDD 「送金目的分類(仲介貿易)」(フィールド#11)に"1"を設定した場合は設定が可能です。 「送金目的分類(仲介貿易)」(フィールド#11)に"0"を設定した場合は何も設定しないでください。
上記以外の支店	何も設定しないでください。					
ISO20022 準拠対象外の送金区分をご利用の場合、何も設定しないでください。						
95	規制上の申告(送金銀行宛情報)14 (-)	任意	英数記号	35	送金銀行宛情報を設定してください。	
					ISO20022 準拠対象の送金区分をご利用の場合、以下となります。	
					引落口座の支店	設定仕様
					日本国内の支店	貿易外取引の国際収支項目番号を30桁で設定してください。 「送金目的分類(貿易外取引)」(フィールド#12)に"1"を設定した場合は設定が可能です。 「送金目的分類(貿易外取引)」(フィールド#12)に"0"を設定した場合は何も設定しないでください。
上記以外の支店	何も設定しないでください。					
ISO20022 準拠対象外の送金区分をご利用の場合、何も設定しないでください。						
96	規制上の申告(受取人銀行宛情報)1 (受取人へのメッセージ)	任意	英数記号	35	規制上の申告(受取人銀行宛情報)1～10(フィールド#96～#105)に対して、上から順に規制上の申告(受取人銀行宛情報)を設定してください。 受取人銀行国毎に規制上の申告(受取人銀行宛情報)の入力要件が異なりますので、詳細は📄こちらをご確認ください。	
97	規制上の申告(受取人銀行宛情報)2 (受取人へのメッセージ)	任意	英数記号	35	規制上の申告(受取人銀行宛情報)1～10(フィールド#96～#105)に対して、上から順に規制上の申告(受取人銀行宛情報)を設定してください。 受取人銀行国毎に規制上の申告(受取人銀行宛情報)の入力要件が異なりますので、詳細は📄こちらをご確認ください。	

#	フォーマット項目名 (画面表示項目名)	必須/ 任意/ 条件付	属性	桁数	備考
98	規制上の申告(受取人銀行宛情報)3 (受取人へのメッセージ)	任意	英数 記号	35	規制上の申告(受取人銀行宛情報)1~10(フィールド#96~#105)に対して、上から順に規制上の申告(受取人銀行宛情報)を設定してください。 受取人銀行国毎に規制上の申告(受取人銀行宛情報)の入力要件が異なりますので、詳細は  こちら をご確認ください。
99	規制上の申告(受取人銀行宛情報)4 (受取人へのメッセージ)	任意	英数 記号	35	規制上の申告(受取人銀行宛情報)1~10(フィールド#96~#105)に対して、上から順に規制上の申告(受取人銀行宛情報)を設定してください。 受取人銀行国毎に規制上の申告(受取人銀行宛情報)の入力要件が異なりますので、詳細は  こちら をご確認ください。
100	規制上の申告(受取人銀行宛情報)5 (受取人へのメッセージ)	任意	英数 記号	35	規制上の申告(受取人銀行宛情報)1~10(フィールド#96~#105)に対して、上から順に規制上の申告(受取人銀行宛情報)を設定してください。 受取人銀行国毎に規制上の申告(受取人銀行宛情報)の入力要件が異なりますので、詳細は  こちら をご確認ください。
101	規制上の申告(受取人銀行宛情報)6 (受取人へのメッセージ)	任意	英数 記号	35	規制上の申告(受取人銀行宛情報)1~10(フィールド#96~#105)に対して、上から順に規制上の申告(受取人銀行宛情報)を設定してください。 受取人銀行国毎に規制上の申告(受取人銀行宛情報)の入力要件が異なりますので、詳細は  こちら をご確認ください。
102	規制上の申告(受取人銀行宛情報)7 (受取人へのメッセージ)	任意	英数 記号	35	規制上の申告(受取人銀行宛情報)1~10(フィールド#96~#105)に対して、上から順に規制上の申告(受取人銀行宛情報)を設定してください。 受取人銀行国毎に規制上の申告(受取人銀行宛情報)の入力要件が異なりますので、詳細は  こちら をご確認ください。
103	規制上の申告(受取人銀行宛情報)8 (受取人へのメッセージ)	任意	英数 記号	35	規制上の申告(受取人銀行宛情報)1~10(フィールド#96~#105)に対して、上から順に規制上の申告(受取人銀行宛情報)を設定してください。 受取人銀行国毎に規制上の申告(受取人銀行宛情報)の入力要件が異なりますので、詳細は  こちら をご確認ください。
104	規制上の申告(受取人銀行宛情報)9 (受取人へのメッセージ)	任意	英数 記号	35	規制上の申告(受取人銀行宛情報)1~10(フィールド#96~#105)に対して、上から順に規制上の申告(受取人銀行宛情報)を設定してください。 受取人銀行国毎に規制上の申告(受取人銀行宛情報)の入力要件が異なりますので、詳細は  こちら をご確認ください。
105	規制上の申告(受取人銀行宛情報)10 (受取人へのメッセージ)	任意	英数 記号	35	規制上の申告(受取人銀行宛情報)1~10(フィールド#96~#105)に対して、上から順に規制上の申告(受取人銀行宛情報)を設定してください。 受取人銀行国毎に規制上の申告(受取人銀行宛情報)の入力要件が異なりますので、詳細は  こちら をご確認ください。
106	受取人へのメッセージ (受取人へのメッセージ)	任意	英数 記号	140	受取人へのメッセージを設定してください。
107	送金銀行宛連絡事項 (送金銀行宛連絡事項)	任意	英数 記号	140	送金銀行宛連絡事項を設定してください。 お取引店からご案内があった場合のみ設定してください。

#	フォーマット項目名 (画面表示項目名)	必須/ 任意/ 条件付	属性	桁数	備考										
108	Relationship (Relationship)	任意	数字	1	<p>ISO20022 準拠対象の送金区分をご利用の場合、引落口座がマニラ支店、アユタヤ銀行(クルンシイ)については Relationship 情報を設定してください。 設定できる値は以下となります。</p> <table><tr><th>設定値</th><th>内容</th></tr><tr><td>0</td><td>(Not Selected)</td></tr><tr><td>1</td><td>Parent</td></tr><tr><td>2</td><td>Affiliate</td></tr><tr><td>3</td><td>Non Affiliate</td></tr></table> <p>引落口座がジャカルタ支店、スラバヤ出張所については「規制上の申告(送金銀行宛情報)2」(フィールド#83)に"RRCRnnnn+"形式で設定してください。 "RRCRnnnn+"形式での入力仕様は  こちら を参照ください。</p> <p>ISO20022 準拠対象外の送金区分をご利用の場合、設定方法の詳細は  「画面項目マッピング表」をご確認ください。</p>	設定値	内容	0	(Not Selected)	1	Parent	2	Affiliate	3	Non Affiliate
設定値	内容														
0	(Not Selected)														
1	Parent														
2	Affiliate														
3	Non Affiliate														
109	受取人 e-mail アドレス (受取人 e-mail アドレス)	任意	英数 記号	150	<p>受取人宛通知(一部支店用)をご利用されているお客さま用のフィールドで、通常は設定不要です。</p> <p>受取人メールアドレスを、最大で 2 アドレスまで設定できます。 アドレス間はセミコロン(;)で区切ってください。</p>										
110	通知内容 (通知内容)	任意	英数 記号	500	<p>受取人宛通知(一部支店用)をご利用されているお客さま用のフィールドで、通常は設定不要です。</p> <p>受取人宛に発信されるメールに記載する通知内容を設定してください。</p>										
111	申請者コメント (申請者コメント)	任意	英数 記号 仮名 漢字	100	<p>GCMS Plus 上で表示する送金申請者のコメントを設定してください。 設定した情報は送金指図には含まれません。</p>										
112	オプション 1 (その他住所1、その他住所2)	任意	英数 記号	140	<p>受取人の住所情報を設定してください。</p> <p>本項目は、入力桁数に応じて GCMS Plus の画面で「受取人情報」(名前(1~35桁)、住所 / 番地(36~105桁)、国名(106~140桁))として表示します。 設定する場合、以下のように連結して受取人情報としてお取り扱いします。 #21△#22△#25△#26△#27△#28△#29△#30△#112△#23△#24 △は連結用の半角スペースです。 「受取人情報」としては、合計 140 桁以内で設定してください。</p> <p>以下の送金区分かつ引落口座拠点を設定した場合、本項目はご利用できません。</p> <table><tr><th>送金区分</th><th>引落口座拠点</th></tr><tr><td>外国送金</td><td>ベンガルール支店、チェナイ支店、香港支店、ムンバイ支店、 ニューデリー支店 *以下の拠点は 2025 年 12 月 8 日からご利用可能です。 ドバイ支店、ロンドン支店、パリ支店、MUFG バンク(ヨーロッパ) アムステルダム本店、MUFG バンク(ヨーロッパ)ドイツ支店 *以下の拠点は 2026 年 8 月 24 日からご利用可能です。 日本国内の支店</td></tr><tr><td>国内送金 (シングル)</td><td>ベンガルール支店、チェナイ支店、香港支店、ムンバイ支店、 ニューデリー支店 *以下の拠点は 2025 年 12 月 8 日からご利用可能です。 ロンドン支店、パリ支店、MUFG バンク(ヨーロッパ)アムステル ダム本店、MUFG バンク(ヨーロッパ)ドイツ支店</td></tr><tr><td>店内振替</td><td>ドバイ支店、ロンドン支店、パリ支店、MUFG バンク(ヨーロッパ) アムステルダム本店、MUFG バンク(ヨーロッパ)ドイツ支店</td></tr></table>	送金区分	引落口座拠点	外国送金	ベンガルール支店、チェナイ支店、香港支店、ムンバイ支店、 ニューデリー支店 *以下の拠点は 2025 年 12 月 8 日からご利用可能です。 ドバイ支店、ロンドン支店、パリ支店、MUFG バンク(ヨーロッパ) アムステルダム本店、MUFG バンク(ヨーロッパ)ドイツ支店 *以下の拠点は 2026 年 8 月 24 日からご利用可能です。 日本国内の支店	国内送金 (シングル)	ベンガルール支店、チェナイ支店、香港支店、ムンバイ支店、 ニューデリー支店 *以下の拠点は 2025 年 12 月 8 日からご利用可能です。 ロンドン支店、パリ支店、MUFG バンク(ヨーロッパ)アムステル ダム本店、MUFG バンク(ヨーロッパ)ドイツ支店	店内振替	ドバイ支店、ロンドン支店、パリ支店、MUFG バンク(ヨーロッパ) アムステルダム本店、MUFG バンク(ヨーロッパ)ドイツ支店		
送金区分	引落口座拠点														
外国送金	ベンガルール支店、チェナイ支店、香港支店、ムンバイ支店、 ニューデリー支店 *以下の拠点は 2025 年 12 月 8 日からご利用可能です。 ドバイ支店、ロンドン支店、パリ支店、MUFG バンク(ヨーロッパ) アムステルダム本店、MUFG バンク(ヨーロッパ)ドイツ支店 *以下の拠点は 2026 年 8 月 24 日からご利用可能です。 日本国内の支店														
国内送金 (シングル)	ベンガルール支店、チェナイ支店、香港支店、ムンバイ支店、 ニューデリー支店 *以下の拠点は 2025 年 12 月 8 日からご利用可能です。 ロンドン支店、パリ支店、MUFG バンク(ヨーロッパ)アムステル ダム本店、MUFG バンク(ヨーロッパ)ドイツ支店														
店内振替	ドバイ支店、ロンドン支店、パリ支店、MUFG バンク(ヨーロッパ) アムステルダム本店、MUFG バンク(ヨーロッパ)ドイツ支店														

#	フォーマット項目名 (画面表示項目名)	必須/ 任意/ 条件付	属性	桁数	備考								
113	オプション 2 (その他住所1、その他住所2)	任意	英数 記号	140	<p>受取人銀行の住所情報を設定してください。</p> <p>本項目は、入力桁数に応じて GCMS Plus の画面で「受取人銀行情報」(銀行名(1～35 桁)、支店名(36～105 桁)、国名(106～140 桁))として表示します。 設定する場合、以下のように連結して受取人銀行情報としてお取り扱いします。 #36△#38△#41△#42△#43△#44△#45△#46△#113△#39△#40 △は連結用の半角スペースです。 「受取人銀行情報」としては、合計 140 桁以内で設定してください。</p> <p>以下の送金区分かつ引落口座拠点を設定した場合、本項目はご利用できません。</p> <table><tr><th>送金区分</th><th>引落口座拠点</th></tr><tr><td>外国送金</td><td>ベンガルール支店、チェナイ支店、香港支店、ムンバイ支店、 ニューデリー支店 *以下の拠点は 2025 年 12 月 8 日からご利用可能です。 ドバイ支店、ロンドン支店、パリ支店、MUFG バンク(ヨーロッパ) アムステルダム本店、MUFG バンク(ヨーロッパ)ドイツ支店 *以下の拠点は 2026 年 8 月 24 日からご利用可能です。 日本国内の支店</td></tr><tr><td>国内送金 (シングル)</td><td>ベンガルール支店、チェナイ支店、香港支店、ムンバイ支店、 ニューデリー支店 *以下の拠点は 2025 年 12 月 8 日からご利用可能です。 ロンドン支店、パリ支店、MUFG バンク(ヨーロッパ)アムステル ダム本店、MUFG バンク(ヨーロッパ)ドイツ支店</td></tr><tr><td>店内振替</td><td>ドバイ支店、ロンドン支店、パリ支店、MUFG バンク(ヨーロッパ) アムステルダム本店、MUFG バンク(ヨーロッパ)ドイツ支店</td></tr></table>	送金区分	引落口座拠点	外国送金	ベンガルール支店、チェナイ支店、香港支店、ムンバイ支店、 ニューデリー支店 *以下の拠点は 2025 年 12 月 8 日からご利用可能です。 ドバイ支店、ロンドン支店、パリ支店、MUFG バンク(ヨーロッパ) アムステルダム本店、MUFG バンク(ヨーロッパ)ドイツ支店 *以下の拠点は 2026 年 8 月 24 日からご利用可能です。 日本国内の支店	国内送金 (シングル)	ベンガルール支店、チェナイ支店、香港支店、ムンバイ支店、 ニューデリー支店 *以下の拠点は 2025 年 12 月 8 日からご利用可能です。 ロンドン支店、パリ支店、MUFG バンク(ヨーロッパ)アムステル ダム本店、MUFG バンク(ヨーロッパ)ドイツ支店	店内振替	ドバイ支店、ロンドン支店、パリ支店、MUFG バンク(ヨーロッパ) アムステルダム本店、MUFG バンク(ヨーロッパ)ドイツ支店
送金区分	引落口座拠点												
外国送金	ベンガルール支店、チェナイ支店、香港支店、ムンバイ支店、 ニューデリー支店 *以下の拠点は 2025 年 12 月 8 日からご利用可能です。 ドバイ支店、ロンドン支店、パリ支店、MUFG バンク(ヨーロッパ) アムステルダム本店、MUFG バンク(ヨーロッパ)ドイツ支店 *以下の拠点は 2026 年 8 月 24 日からご利用可能です。 日本国内の支店												
国内送金 (シングル)	ベンガルール支店、チェナイ支店、香港支店、ムンバイ支店、 ニューデリー支店 *以下の拠点は 2025 年 12 月 8 日からご利用可能です。 ロンドン支店、パリ支店、MUFG バンク(ヨーロッパ)アムステル ダム本店、MUFG バンク(ヨーロッパ)ドイツ支店												
店内振替	ドバイ支店、ロンドン支店、パリ支店、MUFG バンク(ヨーロッパ) アムステルダム本店、MUFG バンク(ヨーロッパ)ドイツ支店												
114	オプション 3 (その他住所1、その他住所2)	任意	英数 記号	140	<p>中継銀行の住所情報を設定してください。</p> <p>本項目は、入力桁数に応じて、GCMS Plus の画面で「中継銀行情報」(銀行名(1～35 桁)、支店名(36～105 桁)、国名(106～140 桁))として表示します。 設定する場合、以下のように連結して中継銀行情報としてお取り扱いします。 #48△#49△#52△#53△#54△#55△#56△#57△#114△#50△#51 △は連結用の半角スペースです。 「中継銀行情報」としては、合計 140 桁以内で設定してください。</p> <p>以下の送金区分かつ引落口座拠点を設定した場合、本項目はご利用できません。</p> <table><tr><th>送金区分</th><th>引落口座拠点</th></tr><tr><td>外国送金</td><td>ベンガルール支店、チェナイ支店、香港支店、ムンバイ支店、 ニューデリー支店 *以下の拠点は 2025 年 12 月 8 日からご利用可能です。 ドバイ支店、ロンドン支店、パリ支店、MUFG バンク(ヨーロッパ) アムステルダム本店、MUFG バンク(ヨーロッパ)ドイツ支店 *以下の拠点は 2026 年 8 月 24 日からご利用可能です。 日本国内の支店</td></tr><tr><td>国内送金 (シングル)</td><td>ベンガルール支店、チェナイ支店、香港支店、ムンバイ支店、 ニューデリー支店 *以下の拠点は 2025 年 12 月 8 日からご利用可能です。 ロンドン支店、パリ支店、MUFG バンク(ヨーロッパ)アムステル ダム本店、MUFG バンク(ヨーロッパ)ドイツ支店</td></tr><tr><td>店内振替</td><td>ドバイ支店、ロンドン支店、パリ支店、MUFG バンク(ヨーロッパ) アムステルダム本店、MUFG バンク(ヨーロッパ)ドイツ支店</td></tr></table>	送金区分	引落口座拠点	外国送金	ベンガルール支店、チェナイ支店、香港支店、ムンバイ支店、 ニューデリー支店 *以下の拠点は 2025 年 12 月 8 日からご利用可能です。 ドバイ支店、ロンドン支店、パリ支店、MUFG バンク(ヨーロッパ) アムステルダム本店、MUFG バンク(ヨーロッパ)ドイツ支店 *以下の拠点は 2026 年 8 月 24 日からご利用可能です。 日本国内の支店	国内送金 (シングル)	ベンガルール支店、チェナイ支店、香港支店、ムンバイ支店、 ニューデリー支店 *以下の拠点は 2025 年 12 月 8 日からご利用可能です。 ロンドン支店、パリ支店、MUFG バンク(ヨーロッパ)アムステル ダム本店、MUFG バンク(ヨーロッパ)ドイツ支店	店内振替	ドバイ支店、ロンドン支店、パリ支店、MUFG バンク(ヨーロッパ) アムステルダム本店、MUFG バンク(ヨーロッパ)ドイツ支店
送金区分	引落口座拠点												
外国送金	ベンガルール支店、チェナイ支店、香港支店、ムンバイ支店、 ニューデリー支店 *以下の拠点は 2025 年 12 月 8 日からご利用可能です。 ドバイ支店、ロンドン支店、パリ支店、MUFG バンク(ヨーロッパ) アムステルダム本店、MUFG バンク(ヨーロッパ)ドイツ支店 *以下の拠点は 2026 年 8 月 24 日からご利用可能です。 日本国内の支店												
国内送金 (シングル)	ベンガルール支店、チェナイ支店、香港支店、ムンバイ支店、 ニューデリー支店 *以下の拠点は 2025 年 12 月 8 日からご利用可能です。 ロンドン支店、パリ支店、MUFG バンク(ヨーロッパ)アムステル ダム本店、MUFG バンク(ヨーロッパ)ドイツ支店												
店内振替	ドバイ支店、ロンドン支店、パリ支店、MUFG バンク(ヨーロッパ) アムステルダム本店、MUFG バンク(ヨーロッパ)ドイツ支店												
115	オプション 4 (-)	-	-	-	何も設定しないでください。								
116	オプション 5 (-)	-	-	-	何も設定しないでください。								
117	オプション 6 (-)	-	-	-	何も設定しないでください。								

#	フォーマット項目名 (画面表示項目名)	必須/ 任意/ 条件付	属性	桁数	備考
118	オプション 7 (-)	-	-	-	何も設定しないでください。
119	オプション 8 (-)	-	-	-	何も設定しないでください。
120	オプション 9 (-)	-	-	-	何も設定しないでください。
121	オプション 10 (-)	-	-	-	何も設定しないでください。
122	オプション 11 (-)	-	-	-	何も設定しないでください。
123	オプション 12 (-)	-	-	-	何も設定しないでください。
124	オプション 13 (-)	-	-	-	何も設定しないでください。
125	オプション 14 (-)	-	-	-	何も設定しないでください。
126	オプション 15 (-)	-	-	-	何も設定しないでください。
127	オプション 16 (-)	-	-	-	何も設定しないでください。
128	オプション 17 (-)	-	-	-	何も設定しないでください。
129	オプション 18 (-)	-	-	-	何も設定しないでください。
130	オプション 19 (-)	-	-	-	何も設定しないでください。
131	オプション 20 (-)	-	-	-	何も設定しないでください。

【アップロードファイルの設定条件】

1. 許容文字

- 送金で利用できる英数記号は次のとおりです。

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

/ - ? : () . , ' + スペース(空白)

ただし、コロン(:)とハイフン(-)は、各フィールドの先頭(35 文字に区切った場合の 36・71・106 文字目も含む)には設定できません。

2. 区切り文字

- 各フィールドは、カンマ(,)もしくはタブで区切ります。
- カンマ区切りで値にカンマを含む場合は、値をダブルクォーテーション(")で囲んでください。

3. 項目の指定

- 値を設定しないフィールドは、ダブルクォーテーションを 2 つ並べて設定する(,"")か、何も設定しない(,,)でください。

4. 改行コード

- 改行コードは、CRLF です。

5. ファイル名、拡張子

- ファイル名、パス、拡張子は合わせて 255 文字までです。
- ファイル拡張子は、txt または csv としてください。
- 暗号化ファイルの場合は、pgp 等も可能です。

6. レコード上限値

- タイトル行は含まず、1 ファイル当りのレコード数は、5,000 までです。

【個別項目の補足事項】

1. 「送金アップロード時の受取人・受取人銀行情報チェック」利用時の注意事項

- 「送金アップロード時の受取人・受取人銀行情報チェック」を「利用する」でお申し込みされた場合は、すでにご登録された受取人情報との突き合わせチェックを実施します。
もし、チェックにて不一致が発生した場合、指図を修正するか、もしくはご登録済みの受取人リストを修正してください。

2. RRCR の設定方法

- "RRCRnnnnn+" の設定方法は以下になります。
"RRCR" + [RTGS] + [Resident] + [Beneficiary Type / Citizenship] + [Relationship] + "+"
例: RRCR0142+, RRCR0240+

「RTGS」に設定できる値は、次のいずれかです。

- 0: (not selected)
- 1: RTGS

「Resident」に設定できる値は、次のいずれかです。

- 0: (Not Selected)
- 1: Resident
- 2: Non Resident

「Beneficiary Type / Citizenship」に設定できる値は、次のいずれかです。

- 0: (Not Selected)
- 3: Individual / Indonesian
- 4: Corporate / Indonesian
- 5: Government / Indonesian
- 6: Individual / Foreigner
- 7: Corporate / Foreigner
- 8: Government / Foreigner

「Relationship」に設定できる値は、次のいずれかです。

- 0: (Not Selected)
- 1: Affiliate
- 2: Non Affiliate
- 3: Not Required
- 8: Shareholder
- 9: Group

【参照先のリンク】


1. 国コードと国名

- 国コードと国名は、こちらをご参照ください。
 http://www.bk.mufig.jp/ebusiness/gplus/country_cd.html




2. 送金目的と送金目的コード

- 引落口座と送金タイプによって、送金目的情報の入力項目および入力内容が異なります。

ISO20022 準拠対象の送金区分をご利用の場合

引落口座の拠点	送金タイプ	入力項目	入力内容
マニラ支店、ソウル支店	外国送金	「送金目的」 (フィールド#13)	こちらをご参照ください。  https://www.bk.mufig.jp/ebusiness/gplus/purposeofremittanceforiso.html
MUFG バンク(トルコ)	外国送金 国内送金		
日本国内の支店	外国送金	「送金目的」 (フィールド#13) または 「送金目的コード」 (フィールド#14)	
MUFG バンク(マレーシア)	外国送金	「送金目的」 (フィールド#13) および 「規制上の申告 (送金銀行宛情報)1」 (フィールド#82)	
ベンガルール支店、チェナイ支店、 ジャカルタ支店、スラバヤ出張所、 ムンバイ支店、ニューデリー支店、 台北支店、ヤンゴン支店	外国送金	「規制上の申告 (送金銀行宛情報)1」 (フィールド#82)	
上記以外の拠点	全ての 送金タイプ	「送金目的」 (フィールド#13) または 「送金目的コード」 (フィールド#14)	

ISO20022 準拠対象外の送金区分をご利用の場合

引落口座の拠点	送金タイプ	入力項目	入力内容
マニラ支店、MUFG バンク(マレーシア)	国内送金 店内振替	「送金目的」 (フィールド#13)	こちらをご参照ください。 (送金目的について)  https://www.bk.mufig.jp/ebusiness/gplus/purposeofremittance.html (画面項目マッピングについて)  https://ebusiness.bk.mufig.jp/pls/commongcms/help/data/Appendix_MappingToScreen_ja.pdf
台北支店	店内振替		
上記以外の拠点	全ての 送金タイプ	「送金目的」 (フィールド#13) または 「送金目的コード」 (フィールド#14)	こちらをご参照ください。  https://ebusiness.bk.mufig.jp/pls/commongcms/help/data/Appendix_MappingToScreen_ja.pdf

3. 本邦支店の店番一覧

- 当行本邦支店の店番一覧は、こちらをご参照ください。
🔗 <https://www.bk.mufg.jp/ebusiness/gplus/listofbranchesinjapan.html>

4. 規制上の申告

- 規制上の申告の入力要件は、こちらをご参照ください。
🔗 <https://www.bk.mufg.jp/ebusiness/gplus/regulatoryreporting.html>
なお、規制上の申告については、国毎に入力条件が異なります。必要な場合のみ設定をお願いします。

5. 現地決済機関コード

- 設定できる現地決済機関コードは、次のとおりです。
アップロードファイルでは略称 5 文字と銀行コード、または銀行コードを設定してください。
設定した値は、画面上では略称 2 文字と銀行コードで表示します。

国名	名称	略称 2 文字	略称 5 文字	銀行コード 桁数
オーストリア	Austrian Bankleitzahl	AT	ATBLZ	5 桁
オーストラリア	Australian Bank State Branch (BSB) Code	AU	AUBSB	6 桁
カナダ	Canadian Payments Association Payment Routing Number	CC	CACPA	9 桁
スイス	Swiss Clearing Code (BC code)	SW	CHBCC	3~5 桁
	Swiss Clearing Code (SIC code)	SW	CHSIC	6 桁
中国	China National Advanced Payment System (CNAPS) Code	CN	CNAPS	12 桁
ドイツ	German Bankleitzahl	BL	DEBLZ	8 桁
スペイン	Spanish Domestic Interbanking Code	ES	ESNCC	8~9 桁
イギリス	UK Domestic Sort Code	SC	GBDSC	6 桁
ギリシャ	HEBIC (Hellenic Bank Identification Code)	GR	GRBIC	7 桁
アイルランド	Irish National Clearing Code (NSC)	IE	IENCC	6 桁
インド	Indian Financial System Code (IFSC)	IN	INFSC	11 桁
ニュージーランド(*)	New Zealand National Clearing Code	NZ	NZNCC	6 桁
ポーランド	Polish National Clearing Code (KNR)	PL	PLKNR	8 桁
ポルトガル	Portuguese National Clearing Code	PT	PTNCC	8 桁
ロシア	Russian Central Bank Identification Code	RU	RUCBC	9 桁
米国	Fedwire Routing Number	FW	USABA	9 桁
	CHIPS Participant Identifier	CP	USPID	4 桁

(*) ニュージーランドの現地決済機関コードは、2025 年 6 月からご使用できます。

6. IBAN 採用国

- IBAN 採用国は、SWIFT が公表している IBAN REGISTRY でご確認ください。
🔗 <https://www.swift.com/standards/data-standards/iban-international-bank-account-number>