

## Appendix

---

### 送金アップロードデータ項目一覧(GCMS Plus フォーマット ISO20022(XML)\_MT 変換用)

「GCMS Plus フォーマット ISO20022(XML)\_MT 変換用」について説明します。

ISO20022 フォーマットでの送金を指図するフォーマットです。ISO20022 移行前のフォーマット(SWIFT フォーマット MT101)に準拠した項目・桁数の内容が利用可能です。

本フォーマットは ISO20022 によって指定された pain.001.001.09 CustomerCreditTransferInitiationV09 を利用しています。Payments Initiation - Maintenance 2018 - 2019 Approved by the Payments SEG on 21 January 2019 のドキュメントに準拠しています。

上記に加え、CBPR Plus(\*)が制定したガイドラインや各国の決済制度に基づいて作成しています。

(\*) Cross-border Payments and Reporting Plus の略。SWIFT が設立した組織であり、クロスボーダー決済やキャッシュレポーティングにおける ISO20022 メッセージを使用する為のガイドラインを策定。

引落口座拠点において、ご利用可能な送金区分は以下「●」「○」が対象となります。



- : ISO20022 に準拠した送金区分。本マニュアルに加え、「[送金アップロードデータ項目一覧\(GCMS Plus フォーマット ISO20022\(XML\)\)](#)」マニュアルでもご案内しています。
- : ISO20022 の準拠対象外の送金区分。本マニュアルに加え、従来通りの「[送金アップロードデータ項目一覧\(GCMS Plus フォーマット\)](#)」マニュアルでもご案内しています。

地域	引落口座の拠点	送金区分		
		外国送金	国内送金 (シングル)	店内振替
アジア	オークランド支店	●	●	○
	ベンガルール支店	●	-	○
	日本国内の支店	●	-	-
	チェナイ支店	●	-	○
	ハノイ支店	●	○	○
	ホーチミン支店	●	○	○
	香港支店	●	●	○
	ジャカルタ支店	●	○	○
	スラバヤ出張所	●	○	○
	マニラ支店	●	○	○
	ムンバイ支店	●	-	○
	ニューデリー支店	●	-	○
	ソウル支店	●	○	○
	シンガポール支店	●	○	○
	シドニー支店	●	●	○
	台北支店	●	○	○
	ヤンゴン支店	●	○	○
	アユタヤ銀行(クルンシイ)	●	●	○
	MUFG バンク(マレーシア)	●	○	○
欧州	ロンドン支店	●	●	●
	ミラノ支店	●	●	○
	パリ支店	●	●	●
	MUFG バンク(ヨーロッパ)アムステルダム本店	●	●	●
	MUFG バンク(ヨーロッパ)ドイツ支店	●	●	●
中東	ドバイ支店	●	-	●
	MUFG バンク(トルコ)	●	●	●
北米	カナダ支店	●	●	○
	シカゴ支店	●	●	○
	ロスアンゼルス支店	●	●	○
	ニューヨーク支店	●	●	○

[アップロード:選択]画面の[ファイルフォーマット]のプルダウンでは、「外国送金 / 国内送金(シングル)/ 店内振替(pain.001)」、「外国送金(pain.001)」、「国内送金(シングル)(pain.001)」を選択して、アップロードしてください。

## GCMS Plus フォーマット ISO20022(XML) MT 変換用

各フォーマット項目を参照する上での注意事項は、以下となります。

- アップロードファイルの設定条件については、 欄外の補足説明をご確認ください。
- アップロードファイルの形式に関するエラー内容については、 欄外の補足説明をご確認ください。
- 「条件付」と記載しているフィールドは、他のフィールドの設定内容の条件によって必須設定となる項目です。
- 設定しない項目については、タグも含めて作成不要です。
- 「備考」欄に「任意の値を設定してください。」と記載しているフィールドは、前頁に記載されている対象の ISO20022 ドキュメントおよびガイドラインで指定された形式に準ずる任意の値を設定してください。
- 本アップロードフォーマットは画面項目を主に記載しています。本フォーマットに記載のない項目（画面外項目）についてもアップロードファイルとして設定は可能です。画面外項目については、画面上には表示はせずにお取り扱いします。
- 一つのアップロードファイルに、複数の指図と複数の明細を取り扱うことが可能です。  
複数指図をアップロードする場合、「/CstmrCdtTrfIntr/PmtInf」タグ毎に繰り返し設定してください。  
複数明細をアップロードする場合、「/CstmrCdtTrfIntr/PmtInf/CdtTrfTxInf」タグ毎に繰り返し設定してください。

1 指図の配下に複数の明細を設定する場合、銀行側で 1 明細ごとに指図に分割してお取り扱いします。そのため、指図、明細のいずれにも存在する項目(\*)について、指図に設定し明細に設定していない場合、指図に設定した情報が配下の明細情報に適用します。

(\*) 指図にも明細にも設定が可能な項目

指図情報:「Proprietary」(フィールド#16)、「ChargeBearer」(フィールド#35)

明細情報:「Proprietary」(フィールド#50)、「ChargeBearer」(フィールド#56)

【指図、明細のいずれにも存在する項目の例】

① 指図と明細、ともに設定されている場合

指図	AA	→ エラー(両方に設定されているため、エラー)
- 明細	BB	→ エラー(両方に設定されているため、エラー)

② 指図のみに設定されている場合

指図	AA	→ (ブランク)
- 明細 1	(ブランク)	→ AA(指図の AA が各明細に適用される)
- 明細 2	(ブランク)	→ AA(指図の AA が各明細に適用される)

③ 明細のみに設定されている場合

指図	(ブランク)	
- 明細 1	AA	→ AA(明細毎に適用される)
- 明細 2	BB	→ BB(明細毎に適用される)

④ 指図と一部の明細のみに設定されている場合

(「送金サービス 正常指図のみアップロード」をお申し込みされているお客さま)

指図	AA	→ (ブランク)
- 明細 1	(ブランク)	→ AA(指図の AA が明細に適用される)
- 明細 2	BB	→ エラー(指図と明細 2 の両方に設定されているため、エラー)

⑤ 指図と一部の明細のみに設定されている場合

(「送金サービス 正常指図のみアップロード」をお申し込みされていないお客さま)

指図	AA	→ エラー(指図と明細 2 の両方に設定されているため、エラー)
- 明細 1	(ブランク)	→ エラー(指図と明細 2 の両方に設定されているため、エラー)
- 明細 2	BB	→ エラー(指図と明細 2 の両方に設定されているため、エラー)

#	<XML Tag>	Message Item	任意/必須/ 条件付	属性	桁数	備考
1	<CstmrCdtTrfInitn>	CustomerCreditTransferInitiation	必須	-	-	タグを作成してください。
2	<GrpHdr>	+GroupHeader	必須	-	-	タグを作成してください。 なお、<CstmrCdtTrfInitn><GrpHdr><FwdgAgt>タグ、および配下のタグは利用できません。
3	<MsgId>	++MessageIdentification	必須	英数 記号	35	タグを作成してください。任意の値を設定してください。 ISO20022 フォーマットとしてタグが必須のため、値の設定が必要となります。 なお、銀行側で通番(エントリー番号)を設定します。
4	<CreDtTm>	++CreationDateTime	必須	英数 記号	19	タグを作成してください。YYYY-MM-DDThh:mm:ss 形式にて設定してください。 ISO20022 フォーマットとしてタグが必須のため、値の設定が必要となります。 なお、銀行側で処理した日時を設定します。
5	<NbOfTx>	++NumberOfTransactions	必須	数字	15	ファイル内の取引の合計件数を設定してください。
6	<CtrlSum>	++ControlSum	任意	英数 記号	18	当タグを作成する場合は、通貨にかかわらず、ファイル内の全取引の合計金額を設定してください。カンマ(,)は設定しないでください。  以下、合計金額の設定例です。 例: 指図明細に 100.00ドルの取引と 200 円の取引があった場合 <CtrlSum>300</CtrlSum> または <CtrlSum>300.00</CtrlSum>
7	<InitgPty>	++InitiatingParty	必須	-	-	タグを作成してください。
8	<Nm>	+++Name	任意	英数 記号	140	当タグを作成する場合は、任意の値を設定してください。 なお、銀行側で「カスタマー名(SWIFT 用)」を設定します。  「カスタマー名(SWIFT 用)」は、以下のメニューから確認できます。 「管理」メガメニュー→(カスタマープロフィール)「プロフィール照会」
9	<PmtInf>	+PaymentInformation	必須	-	-	タグを作成してください。  なお、以下のタグ(配下のタグへの設定も含む)は利用できません。 ・<CstmrCdtTrfInitn><PmtInf><InstrForDbtrAgt>タグ ・<CstmrCdtTrfInitn><PmtInf><UltmtDbtr>タグ
10	<PmtInfId>	++PaymentInformationIdentification	必須	英数 記号	35	指図を特定するための情報を設定してください。 なお、銀行側で通番(エントリー番号)を設定します。
11	<PmtMtd>	++PaymentMethod	必須	英数 記号	3	「TRF」を設定してください。
12	<NbOfTx>	++NumberOfTransactions	任意	数字	15	当タグを作成する場合は、指図内の取引の合計件数を設定してください。
13	<CtrlSum>	++ControlSum	任意	英数 記号	18	当タグを作成する場合は、通貨にかかわらず、指図内の合計金額を設定してください。カンマ(,)は設定しないでください。  以下、合計金額の設定例です。 例: 指図明細に 100.00ドルの取引と 200 円の取引があった場合 <CtrlSum>300</CtrlSum> または <CtrlSum>300.00</CtrlSum>
14	<PmtTpInf>	++PaymentTypeInformation	条件付 必須	-	-	「Proprietary」(フィールド#16)を設定する場合、タグを作成してください。  なお、以下のタグは利用できません。 ・<CstmrCdtTrfInitn><PmtInf><PmtTpInf><InstrPrty>タグ ・<CstmrCdtTrfInitn><PmtInf><PmtTpInf><SvcLvl>タグ ・<CstmrCdtTrfInitn><PmtInf><PmtTpInf><CtgyPurp>タグ
15	<LclInstrm>	+++LocalInstrument	条件付 必須	-	-	「Proprietary」(フィールド#16)を設定する場合、タグを作成してください。

#	<XML Tag>	Message Item	任意/必須/ 条件付	属性	桁数	備考
16	<Prtry>	++++Proprietary	条件付 必須	英数 記号	35	送金区分は「Proprietary」(フィールド#16)または「Proprietary」(フィールド#50)に設定が必要です。  1指図内で同じ送金タイプの明細を設定する場合は、「Proprietary」(フィールド#16)に設定した値が配下の明細に適用されます。 各明細の「Proprietary」(フィールド#50)に同じ送金タイプを設定することも可能です。  異なる送金タイプの明細を1指図内に設定する場合は、明細毎に「Proprietary」(フィールド#50)に設定ください。  データアップロードのファイル選択画面(WTR200301)より選択されたフォーマットが「外国送金 / 国内送金(シングル)/ 店内振替(pain.001)」の場合、設定できる値は次のいずれかです。 店内振替の場合:「Book Transfer」または「1」 国内送金の場合:「Domestic」または「2」 外国送金の場合:「International」または「3」 大文字、小文字は区別しません。  データアップロードのファイル選択画面(WTR200301)より選択されたフォーマットが「外国送金(pain.001)」,または「国内送金(シングル)(pain.001)」の場合、選択されたフォーマットに応じた送金区分を銀行側で設定します。  引落口座がベンガルール支店、チェナイ支店、ムンバイ支店、ニューデリー支店の場合、このフォーマットでは外国送金、または店内振替の設定のみ可能です。  なお、<CstmrCdtTrfInIt><PmtInf><PmtTpInf><LclInstrm><Cd>タグは利用できません。
17	<ReqdExctnDt>	++RequestedExecutionDate	必須	-	-	タグを作成してください。
18	<Dt>	+++Date	条件付 必須	英数 記号	10	送金指定日を設定してください。  YYYY-MM-DD 形式で設定してください。  「Date」(フィールド#18)または「DateTime」(フィールド#19)のどちらかを設定してください。 「DateTime」(フィールド#19)を設定しない場合は設定が必要です。
19	<DtTm>	+++DateTime	条件付 必須	英数 記号	19	送金指定日を設定してください。  YYYY-MM-DDThh:mm:ss 形式で設定してください。 なお、銀行側で YYYY-MM-DD に変換し設定します。  「Date」(フィールド#18)または「DateTime」(フィールド#19)のどちらかを設定してください。 「Date」(フィールド#18)を設定しない場合は設定が必要です。
20	<Dbtr>	++Debtor	必須	-	-	タグを作成してください。
21	<Nm>	+++Name	任意	英数 記号	140	当タグを作成する場合は、任意の値を設定してください。 なお、銀行側で引落口座情報の「口座名義」を設定します。  「口座名義」は、以下のメニューから確認できます。 「管理」メガメニュー→(口座情報・会社コード情報)「口座情報照会」
22	<PstlAdr>	+++PostalAddress	条件付 必須	-	-	「StreetName」(フィールド#23)、「TownName」(フィールド#24)、または「Country」(フィールド#25)を設定する場合、タグを作成してください。
23	<StrtNm>	++++StreetName	任意	英数 記号	70	引落口座情報の「住所 / 番地」を設定してください。  「住所 / 番地」は、以下のメニューから確認できます。 「管理」メガメニュー→(口座情報・会社コード情報)「口座情報照会」
24	<TwnNm>	++++TownName	任意	英数 記号	35	引落口座情報の「市 / 町村」を設定してください。  「市 / 町村」は、以下のメニューから確認できます。 「管理」メガメニュー→(口座情報・会社コード情報)「口座情報照会」
25	<Ctry>	++++Country	条件付 必須	英数 記号	2	引落口座情報の「国名」の国コードを設定してください。  「国名」は、以下のメニューから確認できます。 「管理」メガメニュー→(口座情報・会社コード情報)「口座情報照会」

#	<XML Tag>	Message Item	任意/必須/ 条件付	属性	桁数	備考
26	<DbtrAcct>	++DebtorAccount	必須	-	-	タグを作成してください。
27	<Id>	+++Identification	必須	-	-	タグを作成してください。
28	<IBAN>	++++IBAN	条件付 必須	英数 記号	34	引落口座情報の「口座番号 (IBAN)」を設定してください。  「IBAN」(フィールド#28)または「Identification」(フィールド#30)のどちらかを設定してください。 「Identification」(フィールド#30)を設定しない場合は設定が必要です。  「口座番号 (IBAN)」は、以下のメニューから確認できます。 「管理」メガメニュー→(口座情報・会社コード情報)「口座情報照会」 (「口座番号 (IBAN)」に IBAN が設定されていた場合、利用できます。)
29	<Othr>	++++Other	条件付 必須	-	-	「Identification」(フィールド#30)を設定する場合、タグを作成してください。
30	<Id>	+++++Identification	条件付 必須	英数 記号	34	引落口座情報の「口座番号 (MT101/pain.001 用)」を設定してください。  「IBAN」(フィールド#28)または「Identification」(フィールド#30)のどちらかを設定してください。 「IBAN」(フィールド#28)を設定しない場合は設定が必要です。  「口座番号 (MT101/pain.001 用)」は、以下のメニューから確認できます。 「管理」メガメニュー→(口座情報・会社コード情報)「口座情報照会」 (「口座番号 (MT101/pain.001 用)」に口座番号が設定されていた場合、利用できます。)
31	<Ccy>	+++Currency	条件付 必須	英数 記号	3	引落口座情報の「通貨」を設定してください。  引落口座番号として IBAN を指定した場合、当項目の設定が必要です。  「通貨」は、以下のメニューから確認できます。 「管理」メガメニュー→(口座情報・会社コード情報)「口座情報照会」
32	<DbtrAgt>	++DebtorAgent	必須	-	-	タグを作成してください。
33	<FinInstnId>	+++FinancialInstitutionIdentification	必須	-	-	タグを作成してください。
34	<BICFI>	++++BICFI	任意	英数 記号	11	当タグを作成する場合は、引落口座の SWIFT BIC を設定してください。
35	<ChrgBr>	++ChargeBearer	条件付 必須	英数 記号	4	手数料区分を設定してください。  「ChargeBearer」(フィールド#35)または「ChargeBearer」(フィールド#56)のどちらかを設定してください。 「ChargeBearer」(フィールド#56)を設定しない場合は設定が必要です。  設定できる値は次のいずれかでカギカッコ内に書かれたコードです。 「SHAR」(双方負担) (Shared) 「CRED」(受取人負担) (BorneByCreditor) 「DEBT」(依頼人負担) (BorneByDebtor)  ジャカルタ支店、スラバヤ出張所を引落口座とする場合、以下の通りです。 ・送金区分が国内送金の場合は、「CRED」または「DEBT」の設定のみ可能です。 ・送金区分が店内振替の場合は、「DEBT」の設定のみ可能です。
36	<ChrgsAcct>	++ChargesAccount	条件付 必須	-	-	「IBAN」(フィールド#38)または「Identification」(フィールド#40)を設定する場合、タグを作成してください。
37	<Id>	+++Identification	条件付 必須	-	-	「IBAN」(フィールド#38)または「Identification」(フィールド#40)を設定する場合、タグを作成してください。
38	<IBAN>	+++++IBAN	条件付 必須	英数 記号	34	手数料引落口座情報の「口座番号 (IBAN)」を設定してください。  「IBAN」(フィールド#28)と同じ口座を手数料引落口座として使用する場合には当タグの作成は不要です。 「IBAN」(フィールド#28)と異なる口座を手数料引落口座として使用する場合、 「IBAN」(フィールド#38)または「Identification」(フィールド#40)のどちらかを設定してください。こちらは「口座番号 (IBAN)」を設定してください。  「口座番号 (IBAN)」は、以下のメニューから確認できます。 「管理」メガメニュー→(口座情報・会社コード情報)「口座情報照会」 (「口座番号 (IBAN)」に IBAN が設定されていた場合、利用できます。)





#	<XML Tag>	Message Item	任意/必須/ 条件付	属性	桁数	備考
39	<Othr>	++++Other	条件付 必須	-	-	「Identification」(フィールド#40)を設定する場合、タグを作成してください。
40	<Id>	+++++Identification	条件付 必須	英数 記号	34	手数料引落口座情報の「口座番号 (MT101/pain.001 用)」を設定してください。  「Identification」(フィールド#30)と同じ口座を手数料引落口座として使用する場合には当タグの作成は不要です。 「Identification」(フィールド#30)と異なる口座を手数料引落口座として使用する場合、「IBAN」(フィールド#38)または「Identification」(フィールド#40)のどちらかを設定してください。こちらは「口座番号 (MT101/pain.001 用)」を設定してください。  「口座番号 (MT101/pain.001 用)」は、以下のメニューから確認できます。 「管理」メガメニュー→(口座情報・会社コード情報)「口座情報照会」 (「口座番号 (MT101/pain.001 用)」に口座番号が設定されていた場合、利用できます。)
41	<Ccy>	+++Currency	条件付 必須	英数 記号	3	手数料引落口座情報の「通貨」を設定してください。  手数料の引落口座番号として IBAN を指定した場合、当項目の設定が必要です。  「通貨」は、以下のメニューから確認できます。 「管理」メガメニュー→(口座情報・会社コード情報)「口座情報照会」
42	<CdtTrfTxInf>	++CreditTransferTransactionInformation	必須	-	-	タグを作成してください。  なお、以下のタグは利用できません。 ・<CstmrCdtTrfInitn><PmtInf><CdtTrfTxInf><Tax><Rcrd><Prd><Yr>タグ ・<CstmrCdtTrfInitn><PmtInf><CdtTrfTxInf><Tax><Rcrd><TaxAmt><Dtls><Prd><Yr>タグ
43	<PmtId>	+++PaymentIdentification	必須	-	-	タグを作成してください。
44	<InstrId>	++++InstructionIdentification	任意	英数 記号	35	銀行側で通番(エントリー番号)を設定します。
45	<EndToEndId>	++++EndToEndIdentification	必須	英数 記号	16	お客さま参照番号を設定してください。
46	<PmtTpInf>	+++PaymentTypeInformation	条件付 必須	-	-	「Code」(フィールド#48)または「Proprietary」(フィールド#50)を設定する場合、タグを作成してください。
47	<SvcLvl>	++++ServiceLevel	条件付 必須	-	-	「Code」(フィールド#48)を設定する場合、タグを作成してください。
48	<Cd>	+++++Code	条件付 必須	英数 記号	1	Urgent を設定してください。 設定できる値は次のいずれかでカギカッコ内に書かれたコードです。 「URGP」(RTGS) 「NURG」(not selected)  ISO20022 準拠対象外の送金区分をご利用の場合のみ、このタグが利用可能です。設定方法の詳細は  「画面項目マッピング表」をご確認ください。
49	<LclInstrm>	+++++LocalInstrument	条件付 必須	-	-	「Proprietary」(フィールド#50)を設定する場合、タグを作成してください。



#	<XML Tag>	Message Item	任意/必須/ 条件付	属性	桁数	備考
50	<Prtry>	+++++Proprietary	条件付 必須	英数 記号	35	<p>送金区分は「Proprietary」(フィールド#16)または「Proprietary」(フィールド#50)に設定が必要です。</p> <p>1指図内で同じ送金タイプの明細を設定する場合は、「Proprietary」(フィールド#16)に設定した値が配下の明細に適用されます。</p> <p>各明細の「Proprietary」(フィールド#50)に同じ送金タイプを設定することも可能です。</p> <p>異なる送金タイプの明細を1指図内に設定する場合は、明細毎に「Proprietary」(フィールド#50)に設定ください。</p> <p>データアップロードのファイル選択画面(WTR200301)より選択されたフォーマットが「外国送金 / 国内送金(シングル)/ 店内振替(pain.001)」の場合、設定できる値は次のいずれかです。</p> <p>店内振替の場合:「Book Transfer」または「1」 国内送金の場合:「Domestic」または「2」 外国送金の場合:「International」または「3」 大文字、小文字は区別しません。</p> <p>データアップロードのファイル選択画面(WTR200301)より選択されたフォーマットが「外国送金(pain.001)」,または「国内送金(シングル)(pain.001)」の場合、選択されたフォーマットに応じた送金区分を銀行側で設定します。</p> <p>引落口座がベンガルール支店、チェナイ支店、ムンバイ支店、ニューデリー支店の場合、このフォーマットでは外国送金、または店内振替の設定のみ可能です。</p> <p>なお、&lt;CstmrCdtTrfInIt&gt;&lt;PmtInf&gt;&lt;CdtTrfTxInf&gt;&lt;PmtPlnInf&gt;&lt;LclInstrm&gt;&lt;Cd&gt;タグは利用できません。</p>
51	<Amt>	+++Amount	必須	-	-	タグを作成してください。
52	<InstdAmt>	++++InstructedAmount	必須	英数 記号	15	<p>送金時の通貨と金額を設定してください。</p> <p>通貨はタグ内に設定してください。</p> <p>例:&lt;InstdAmt Ccy="USD"&gt;1000&lt;/InstdAmt&gt;</p> <p>金額は 14 桁以内の数字で設定してください。</p> <p>小数点以下はドット(.)で区切ります。</p> <p>小数点を使用する場合は、15 桁まで設定できます。</p> <p>カンマ(,)は設定しないでください。</p>
53	<XchgRateInf>	+++ExchangeRateInformation	条件付 必須	-	-	<p>「RateType」(フィールド#54)または「ContractIdentification」(フィールド#55)を設定する場合、タグを作成してください。</p> <p>なお、&lt;CstmrCdtTrfInIt&gt;&lt;PmtInf&gt;&lt;CdtTrfTxInf&gt;&lt;XchgRateInf&gt;&lt;XchgRate&gt;タグは利用できません。</p>
54	<RateTp>	++++RateType	任意	英数 記号	4	<p>相場区分を設定してください。</p> <p>引落口座通貨と送金通貨が異なる場合、設定できる値は次のいずれかでカギカッコ内に書かれたコードです。</p> <p>「SPOT」(Spot Rate) 「AGRD」(Agreed Rate)</p> <p>引落口座通貨と送金通貨が同じ場合は当タグの作成は不要です。</p>
55	<CtrctId>	++++ContractIdentification	条件付 必須	英数 記号	15	<p>為替予約番号を設定してください。</p> <p>「RateType」(フィールド#54)に「AGRD」を設定した場合は設定が必要です。</p>
56	<ChrgBr>	+++ChargeBearer	条件付 必須	英数 記号	4	<p>手数料区分を設定してください。</p> <p>「ChargeBearer」(フィールド#35)または「ChargeBearer」(フィールド#56)のどちらかを設定してください。</p> <p>「ChargeBearer」(フィールド#35)を設定しない場合は設定が必要です。</p> <p>設定できる値は次のいずれかでカギカッコ内に書かれたコードです。</p> <p>「SHAR」(双方負担)(Shared) 「CRED」(受取人負担)(BorneByCreditor) 「DEBT」(依頼人負担)(BorneByDebtor)</p> <p>ジャカルタ支店、スラバヤ出張所を引落口座とする場合、以下の通りです。</p> <p>・送金区分が国内送金の場合は、「CRED」または「DEBT」の設定のみ可能です。</p> <p>・送金区分が店内振替の場合は、「DEBT」の設定のみ可能です。</p>



#	<XML Tag>	Message Item	任意/必須/ 条件付	属性	桁数	備考
-	最終依頼人情報(フィールド#57~#72) 必要に応じて最終依頼人情報を設定してください。 ・最終依頼人情報の設定において、<CstmrCdtTrfInIt><PmtInf><CdtTrfTxInf><UltmtDbtr>配下では、以下のタグのみご利用できます。 ① <CstmrCdtTrfInIt><PmtInf><CdtTrfTxInf><UltmtDbtr><Nm> ② <CstmrCdtTrfInIt><PmtInf><CdtTrfTxInf><UltmtDbtr><PstlAdr><TwnNm> ③ <CstmrCdtTrfInIt><PmtInf><CdtTrfTxInf><UltmtDbtr><PstlAdr><Ctry> ・ISO20022 準拠対象外の送金区分をご利用の場合、最終依頼人名、住所の設定方法、各項目の桁数については、  「画面項目マッピング表」を参考にして設定してください。					
57	<UltmtDbtr>	+++UltimateDebtor	条件付 必須	-	-	最終依頼人情報(フィールド#58、#59、#64、#68)のいずれかを設定する場合、タグを作成してください。
58	<Nm>	++++Name	条件付 必須	英数 記号	140	最終依頼人の名前を設定してください。  最終依頼人情報(フィールド#58、#59、#64、#68)のいずれかに値を設定する場合は設定が必要です。  ISO20022 準拠対象外の送金区分をご利用の場合、設定方法の詳細は  「画面項目マッピング表」をご確認ください。
59	<PstlAdr>	++++PostalAddress	条件付 必須	-	-	最終依頼人の住所情報(フィールド#64、#68)を設定する場合、タグを作成してください。
60	<Dept>	++++Department	-	-	-	このタグは利用しないでください。
61	<SubDept>	++++SubDepartment	-	-	-	このタグは利用しないでください。
62	<StrtNm>	++++StreetName	-	-	-	このタグは利用しないでください。
63	<PstCd>	++++PostCode	-	-	-	このタグは利用しないでください。
64	<TwnNm>	++++TownName	条件付 必須	英数 記号	35	最終依頼人の市 / 町村を設定してください。  最終依頼人情報のいずれか(フィールド#58、#59、#64、#68)に値を設定する場合は設定が必要です。  ISO20022 準拠対象外の送金区分をご利用の場合、設定方法の詳細は  「画面項目マッピング表」をご確認ください。
65	<TwnLctnNm>	++++TownLocationName	-	-	-	このタグは利用しないでください。
66	<DstrctNm>	++++DistrictName	-	-	-	このタグは利用しないでください。
67	<CtrySubDvsn>	++++CountrySubDivision	-	-	-	このタグは利用しないでください。
68	<Ctry>	++++Country	条件付 必須	英数 記号	2	最終依頼人の国名は ISO2 桁国コードを設定してください。 設定できる国コードは  こちら をご参照ください。(「Country Name」列はご利用になれません)  最終依頼人情報のいずれか(フィールド#58、#59、#64、#68)に値を設定する場合は設定が必要です。
68-1	<AdrLine>	++++AddressLine	-	-	-	このタグは利用しないでください。
69	<Id>	++++Identification	-	-	-	このタグは利用しないでください。
70	<OrgId>	++++OrganisationIdentification	-	-	-	このタグは利用しないでください。
71	<LEI>	++++LEI	-	-	-	このタグは利用しないでください。
72	<CtryOfRes>	++++CountryOfResidence	-	-	-	このタグは利用しないでください。

#	<XML Tag>	Message Item	任意/必須/ 条件付	属性	桁数	備考
-	<p>中継銀行情報(フィールド#73~#91-1)</p> <p>中継銀行情報を必要に応じて設定してください。</p> <p>中継銀行情報で改行は利用できません。</p> <p>・国内送金または店内振替の場合、何も設定しないでください。</p> <p>・中継銀行情報を設定する場合、以下①、②のいずれかを設定する必要があります。</p> <p>重複して受取人銀行情報をどちらも設定する場合、上から順に優先して1つの項目のみ設定します。</p> <p>① 「BICFI」(フィールド#75)(推奨)</p> <p>② 「Name」(フィールド#76)、「TownName」(フィールド#87)、ならびに「Country」(フィールド#91)</p> <p>・&lt;CstmrCdtTrfInItnt&gt;&lt;PmtInf&gt;&lt;CdtTrfTxInf&gt;&lt;IntrmyAgt1Acct&gt;タグ(配下のタグへの設定も含む)は利用できません。</p> <p>・&lt;CstmrCdtTrfInItnt&gt;&lt;PmtInf&gt;&lt;CdtTrfTxInf&gt;&lt;IntrmyAgt2&gt;タグ(配下のタグへの設定も含む)は利用できません。</p> <p>・&lt;CstmrCdtTrfInItnt&gt;&lt;PmtInf&gt;&lt;CdtTrfTxInf&gt;&lt;IntrmyAgt2Acct&gt;タグ(配下のタグへの設定も含む)は利用できません。</p> <p>・&lt;CstmrCdtTrfInItnt&gt;&lt;PmtInf&gt;&lt;CdtTrfTxInf&gt;&lt;IntrmyAgt3&gt;タグ(配下のタグへの設定も含む)は利用できません。</p> <p>・&lt;CstmrCdtTrfInItnt&gt;&lt;PmtInf&gt;&lt;CdtTrfTxInf&gt;&lt;IntrmyAgt3Acct&gt;タグ(配下のタグへの設定も含む)は利用できません。</p> <p>・ISO20022 準拠対象外の送金区分をご利用の場合、銀行名、住所の設定方法、各項目の桁数については、「画面項目マッピング表」を参考に設定してください。</p>					
73	<IntrmyAgt1>	+++IntermediaryAgent1	条件付 必須	-	-	中継銀行情報(フィールド#74~#91-1)のいずれかを設定する場合、タグを作成してください。
74	<FinInstnId>	++++FinancialInstitutionIdentification	条件付 必須	-	-	中継銀行情報(フィールド#75~#91-1)のいずれかを設定する場合、タグを作成してください。
						なお、<CstmrCdtTrfInItnt><PmtInf><CdtTrfTxInf><IntrmyAgt1><FinInstnId><LEI>タグは利用できません。
75	<BICFI>	+++++BICFI	条件付 必須	英数 記号	11	中継銀行の SWIFT BIC を設定してください。
76	<Nm>	+++++Name	条件付 必須	英数 記号	140	中継銀行の銀行名・支店名を設定してください。
						以下2つの条件を満たす場合、設定が必要です。
						・「BICFI」(フィールド#75)を設定していない場合
						・中継銀行情報のいずれか(フィールド#76~#91-1)に値を設定する場合
						ISO20022 準拠対象外の送金区分をご利用の場合、設定方法の詳細は  「画面項目マッピング表」をご確認ください。
77	<PstlAdr>	+++++PostalAddresses	条件付 必須	-	-	中継銀行の住所情報(フィールド#78~#91-1)を設定する場合、タグを作成してください。
78	<Dept>	+++++Department	任意	英数 記号	70	中継銀行の部署名を設定してください。
						ISO20022 準拠対象外の送金区分をご利用の場合、設定方法の詳細は  「画面項目マッピング表」をご確認ください。
79	<SubDept>	+++++SubDepartment	任意	英数 記号	70	中継銀行の課名を設定してください。
						ISO20022 準拠対象外の送金区分をご利用の場合、設定方法の詳細は  「画面項目マッピング表」をご確認ください。
80	<StrtNm>	+++++StreetName	任意	英数 記号	70	中継銀行の住所 / 番地を設定してください。
						ISO20022 準拠対象外の送金区分をご利用の場合、設定方法の詳細は  「画面項目マッピング表」をご確認ください。
81	<BldgNb>	+++++BuildingNumber	任意	英数 記号	16	中継銀行の建物番号を設定してください。
						ISO20022 準拠対象外の送金区分をご利用の場合、設定方法の詳細は  「画面項目マッピング表」をご確認ください。
82	<BldgNm>	+++++BuildingName	任意	英数 記号	35	中継銀行の建物名を設定してください。
						ISO20022 準拠対象外の送金区分をご利用の場合、設定方法の詳細は  「画面項目マッピング表」をご確認ください。
83	<Flr>	+++++Floor	任意	英数 記号	70	中継銀行の階数を設定してください。
						ISO20022 準拠対象外の送金区分をご利用の場合、設定方法の詳細は  「画面項目マッピング表」をご確認ください。
84	<PstBx>	+++++PostBox	任意	英数 記号	16	中継銀行の私書箱を設定してください。
						ISO20022 準拠対象外の送金区分をご利用の場合、設定方法の詳細は  「画面項目マッピング表」をご確認ください。
85	<Room>	+++++Room	任意	英数 記号	70	中継銀行の部屋名を設定してください。
						ISO20022 準拠対象外の送金区分をご利用の場合、設定方法の詳細は  「画面項目マッピング表」をご確認ください。

#	<XML Tag>	Message Item	任意/必須/ 条件付	属性	桁数	備考												
86	<PstCd>	++++++PostCode	任意	英数 記号	16	中継銀行の郵便番号を設定してください。 ISO20022 準拠対象外の送金区分をご利用の場合、設定方法の詳細は ☞ 「画面項目マッピング表」をご確認ください。												
87	<TwnNm>	++++++TownName	条件付 必須	英数 記号	35	中継銀行の市 / 町村を設定してください。  以下 2 つの条件を満たす場合、設定が必要です。 ・「BICFI」(フィールド#75)を設定していない場合 ・中継銀行情報のいずれか(フィールド#76~#91-1)に値を設定する場合  ISO20022 準拠対象外の送金区分をご利用の場合、設定方法の詳細は ☞ 「画面項目マッピング表」をご確認ください。												
88	<TwnLctnNm>	++++++TownLocatio nName	任意	英数 記号	35	中継銀行の区域を設定してください。 ISO20022 準拠対象外の送金区分をご利用の場合、設定方法の詳細は ☞ 「画面項目マッピング表」をご確認ください。												
89	<DstrctNm>	++++++DistrictName	任意	英数 記号	35	中継銀行の地方 / 郡 / 地域を設定してください。 ISO20022 準拠対象外の送金区分をご利用の場合、設定方法の詳細は ☞ 「画面項目マッピング表」をご確認ください。												
90	<CtrySubDvsn>	++++++CountrySub Division	任意	英数 記号	35	中継銀行の県 / 州を設定してください。 ISO20022 準拠対象外の送金区分をご利用の場合、設定方法の詳細は ☞ 「画面項目マッピング表」をご確認ください。												
91	<Ctry>	++++++Country	条件付 必須	英数 記号	2	中継銀行の国名は ISO2 桁国コードを設定してください。 設定できる国コードは ☞ こちら をご参照ください。(「Country Name」列はご 利用になれません)  以下 2 つの条件を満たす場合、設定が必要です。 ・「BICFI」(フィールド#75)を設定していない場合 ・中継銀行情報のいずれか(フィールド#76~#91-1)に値を設定する場合  ISO20022 準拠対象外の送金区分をご利用の場合、設定方法の詳細は ☞ 「画面項目マッピング表」をご確認ください。												
91 -1	<AdrLine>	++++++AddressLine	任意	英数 記号	70	中継銀行の住所情報を設定してください。 繰り返しは 2 回です。  本項目は、入力桁数に応じて GCMS Plus の画面で中継銀行情報(銀行名(1~ 35 桁)、支店名(36~105 桁)、国名(106~140 桁))として表示します。 設定する場合、以下のように連結して中継銀行情報としてお取り扱いします。 #76△#78△#79△#80△#81△#82△#83△#84△#85△#86△#88△#89△#90 △#91-1△#87△#91 △は連結用の半角スペースです。 中継銀行情報は 140 桁以内で設定してください。  以下の送金区分と引落口座拠点ではご利用できません。 <table><tr><th>送金区分</th><th>引落口座拠点</th></tr><tr><td rowspan="4">外国送金</td><td>ベンガルール支店、チェナイ支店、香港支店、ムンバイ支店、 ニューデリー支店</td></tr><tr><td>*以下の拠点は 2025 年 12 月 8 日からご利用可能です。 ドバイ支店、ロンドン支店、パリ支店、MUFG バンク(ヨーロッパ) アムステルダム本店、MUFG バンク(ヨーロッパ)ドイツ支店</td></tr><tr><td>*以下の拠点は 2026 年 8 月 24 日からご利用可能です。 日本国内の支店</td></tr><tr><td></td></tr><tr><td rowspan="2">国内送金 (シングル)</td><td>ベンガルール支店、チェナイ支店、香港支店、ムンバイ支店、 ニューデリー支店</td></tr><tr><td>*以下の拠点は 2025 年 12 月 8 日からご利用可能です。 ロンドン支店、パリ支店、MUFG バンク(ヨーロッパ)アムステル ダム本店、MUFG バンク(ヨーロッパ)ドイツ支店</td></tr><tr><td>店内振替</td><td>ドバイ支店、ロンドン支店、パリ支店、MUFG バンク(ヨーロッパ) アムステルダム本店、MUFG バンク(ヨーロッパ)ドイツ支店</td></tr></table>	送金区分	引落口座拠点	外国送金	ベンガルール支店、チェナイ支店、香港支店、ムンバイ支店、 ニューデリー支店	*以下の拠点は 2025 年 12 月 8 日からご利用可能です。 ドバイ支店、ロンドン支店、パリ支店、MUFG バンク(ヨーロッパ) アムステルダム本店、MUFG バンク(ヨーロッパ)ドイツ支店	*以下の拠点は 2026 年 8 月 24 日からご利用可能です。 日本国内の支店		国内送金 (シングル)	ベンガルール支店、チェナイ支店、香港支店、ムンバイ支店、 ニューデリー支店	*以下の拠点は 2025 年 12 月 8 日からご利用可能です。 ロンドン支店、パリ支店、MUFG バンク(ヨーロッパ)アムステル ダム本店、MUFG バンク(ヨーロッパ)ドイツ支店	店内振替	ドバイ支店、ロンドン支店、パリ支店、MUFG バンク(ヨーロッパ) アムステルダム本店、MUFG バンク(ヨーロッパ)ドイツ支店
送金区分	引落口座拠点																	
外国送金	ベンガルール支店、チェナイ支店、香港支店、ムンバイ支店、 ニューデリー支店																	
	*以下の拠点は 2025 年 12 月 8 日からご利用可能です。 ドバイ支店、ロンドン支店、パリ支店、MUFG バンク(ヨーロッパ) アムステルダム本店、MUFG バンク(ヨーロッパ)ドイツ支店																	
	*以下の拠点は 2026 年 8 月 24 日からご利用可能です。 日本国内の支店																	
国内送金 (シングル)	ベンガルール支店、チェナイ支店、香港支店、ムンバイ支店、 ニューデリー支店																	
	*以下の拠点は 2025 年 12 月 8 日からご利用可能です。 ロンドン支店、パリ支店、MUFG バンク(ヨーロッパ)アムステル ダム本店、MUFG バンク(ヨーロッパ)ドイツ支店																	
店内振替	ドバイ支店、ロンドン支店、パリ支店、MUFG バンク(ヨーロッパ) アムステルダム本店、MUFG バンク(ヨーロッパ)ドイツ支店																	

#	<XML Tag>	Message Item	任意/必須/ 条件付	属性	桁数	備考									
-	受取人銀行情報(フィールド#92~#114-1) 受取人銀行情報を設定してください。 ・受取人銀行情報として、以下①～③のいずれかを設定する必要があります。 ①～③のうち、重複して受取人銀行情報を設定する場合、上から順に優先して1つの項目のみ設定します。 ①「BICFI」(推奨)(フィールド#94)(一部の送金種類と国では、受取人銀行現地決済機関コードのみを設定する必要があります。) ②「Name」(フィールド#99)、「TownName」(フィールド#110)、ならびに「Country」(フィールド#114) ③「Code」(フィールド#97)、ならびに「MemberIdentification」(フィールド#98) ・<CstmrCdtTrfInIt><PmtInf><CdtTrfTxInf><CdtrAgtAcct>タグ(配下のタグへの設定も含む)は利用できません。 ・ISO20022 準拠対象外の送金区分をご利用の場合、銀行名、住所の設定方法、各項目の桁数については、  「画面項目 マッピング表」を参考にし て設定してください。 ・「送金アップロード時の受取人・受取人銀行情報チェック」を「利用する」でお申し込みされた方は、  【個別項目の補足事項】1.「送金アップロード時の受取人・受取人銀行情報チェック」利用時の注意事項 をご確認ください。														
92	<CdtrAgt>	+++CreditorAgent	条件付 必須	-	-	受取人銀行情報(フィールド#93~#114-1)のいずれかを設定する場合、タグを作成してください。									
93	<FinInstnId>	++++FinancialInstitutionIdentification	条件付 必須	-	-	受取人銀行情報(フィールド#94~#114-1)のいずれかを設定する場合、タグを作成してください。  なお、<CstmrCdtTrfInIt><PmtInf><CdtTrfTxInf><CdtrAgt><FinInstnId><LEI> タグは利用できません。									
94	<BICFI>	+++++BICFI	条件付 必須	英数 記号	11	受取人銀行の SWIFT BIC を設定してください。  外国送金の場合、SWIFT BIC での設定が推奨されています。									
95	<ClrSysMmbld>	+++++ClearingSystemMemberIdentification	条件付 必須	-	-	「Code」(フィールド#97)を設定する場合、タグを作成してください。									
96	<ClrSysId>	+++++ClearingSystemIdentification	条件付 必須	-	-	「Code」(フィールド#97)を設定する場合、タグを作成してください。									
97	<Cd>	+++++++Code	条件付 必須	英数 記号	5	当タグを作成する場合、現地決済機関の略称 5 桁を設定してください。 設定できる現地決済機関コードは、  こちら をご確認ください。  以下の場合、設定が必要です。 ・「MemberIdentification」(フィールド#98)を設定している場合									
98	<Mmbld>	+++++MemberIdentification	条件付 必須	英数 記号	28	当タグを作成する場合、銀行コードを所定の桁数で設定してください。 設定できる銀行コードの桁数は、  こちら をご確認ください。  以下の場合、設定が必要です。 ・「Code」(フィールド#97)を設定している場合 <table><tr><th>引落口座の支店</th><th>送金タイプ</th><th>設定仕様</th></tr><tr><td>オークランド支店、カナダ支店</td><td>国内送金</td><td>「MemberIdentification」(フィールド#98)を設定する場合は、「BICFI」(フィールド#94)もしくは「Name」(フィールド#99)、受取人銀行の住所情報(「Town Name」、「Country」を含む)(フィールド#100~#114-1)の設定は不要です。</td></tr><tr><td>シカゴ支店、ロンドン支店、ロスアンゼルス支店、ニューヨーク支店、シドニー支店</td><td>国内送金</td><td>「MemberIdentification」(フィールド#98)を優先して設定してください。 「MemberIdentification」(フィールド#98)を設定する場合は、「BICFI」(フィールド#94)もしくは「Name」(フィールド#99)、受取人銀行の住所情報(「Town Name」、「Country」を含む)(フィールド#100~#114-1)の設定は不要です。 なお、引落口座がシドニー支店の場合、Australian Bank State Branch (BSB) Code を設定してください。</td></tr></table>	引落口座の支店	送金タイプ	設定仕様	オークランド支店、カナダ支店	国内送金	「MemberIdentification」(フィールド#98)を設定する場合は、「BICFI」(フィールド#94)もしくは「Name」(フィールド#99)、受取人銀行の住所情報(「Town Name」、「Country」を含む)(フィールド#100~#114-1)の設定は不要です。	シカゴ支店、ロンドン支店、ロスアンゼルス支店、ニューヨーク支店、シドニー支店	国内送金	「MemberIdentification」(フィールド#98)を優先して設定してください。 「MemberIdentification」(フィールド#98)を設定する場合は、「BICFI」(フィールド#94)もしくは「Name」(フィールド#99)、受取人銀行の住所情報(「Town Name」、「Country」を含む)(フィールド#100~#114-1)の設定は不要です。 なお、引落口座がシドニー支店の場合、Australian Bank State Branch (BSB) Code を設定してください。
引落口座の支店	送金タイプ	設定仕様													
オークランド支店、カナダ支店	国内送金	「MemberIdentification」(フィールド#98)を設定する場合は、「BICFI」(フィールド#94)もしくは「Name」(フィールド#99)、受取人銀行の住所情報(「Town Name」、「Country」を含む)(フィールド#100~#114-1)の設定は不要です。													
シカゴ支店、ロンドン支店、ロスアンゼルス支店、ニューヨーク支店、シドニー支店	国内送金	「MemberIdentification」(フィールド#98)を優先して設定してください。 「MemberIdentification」(フィールド#98)を設定する場合は、「BICFI」(フィールド#94)もしくは「Name」(フィールド#99)、受取人銀行の住所情報(「Town Name」、「Country」を含む)(フィールド#100~#114-1)の設定は不要です。 なお、引落口座がシドニー支店の場合、Australian Bank State Branch (BSB) Code を設定してください。													
99	<Nm>	+++++Name	条件付 必須	英数 記号	140	受取人銀行名・支店名を設定してください。  以下の場合、設定が必要です。 ・受取人銀行情報のいずれか(フィールド#99~#114-1)に値を設定した場合  ISO20022 準拠対象外の送金区分をご利用の場合、設定方法の詳細は  「画面項目 マッピング表」をご確認ください。									
100	<PstlAdr>	+++++PostalAddresses	条件付 必須	-	-	受取人銀行の住所情報(フィールド#101~#114-1)を設定する場合、タグを作成してください。									




#	<XML Tag>	Message Item	任意/必須/ 条件付	属性	桁数	備考
101	<Dept>	+++++Department	任意	英数 記号	70	受取人銀行の部署名を設定してください。 ISO20022 準拠対象外の送金区分をご利用の場合、設定方法の詳細は ④「画面項目マッピング表」をご確認ください。
102	<SubDept>	+++++SubDepartm ent	任意	英数 記号	70	受取人銀行の課名を設定してください。 ISO20022 準拠対象外の送金区分をご利用の場合、設定方法の詳細は ④「画面項目マッピング表」をご確認ください。
103	<StrtNm>	+++++StreetName	任意	英数 記号	70	受取人銀行の住所 / 番地を設定してください。 ISO20022 準拠対象外の送金区分をご利用の場合、設定方法の詳細は ④「画面項目マッピング表」をご確認ください。
104	<BldgNb>	+++++BuildingNum ber	任意	英数 記号	16	受取人銀行の建物番号を設定してください。 ISO20022 準拠対象外の送金区分をご利用の場合、設定方法の詳細は ④「画面項目マッピング表」をご確認ください。
105	<BldgNm>	+++++BuildingNam e	任意	英数 記号	35	受取人銀行の建物名を設定してください。 ISO20022 準拠対象外の送金区分をご利用の場合、設定方法の詳細は ④「画面項目マッピング表」をご確認ください。
106	<Flr>	+++++Floor	任意	英数 記号	70	受取人銀行の階数を設定してください。 ISO20022 準拠対象外の送金区分をご利用の場合、設定方法の詳細は ④「画面項目マッピング表」をご確認ください。
107	<PstBx>	+++++PostBox	任意	英数 記号	16	受取人銀行の私書箱を設定してください。 ISO20022 準拠対象外の送金区分をご利用の場合、設定方法の詳細は ④「画面項目マッピング表」をご確認ください。
108	<Room>	+++++Room	任意	英数 記号	70	受取人銀行の部屋名を設定してください。 ISO20022 準拠対象外の送金区分をご利用の場合、設定方法の詳細は ④「画面項目マッピング表」をご確認ください。
109	<PstCd>	+++++PostCode	任意	英数 記号	16	受取人銀行の郵便番号を設定してください。 ISO20022 準拠対象外の送金区分をご利用の場合、設定方法の詳細は ④「画面項目マッピング表」をご確認ください。
110	<TwnNm>	+++++TownName	条件付 必須	英数 記号	35	受取人銀行の市 / 町村を設定してください。  以下の場合、設定が必要です。 ・受取人銀行情報のいずれか(フィールド#99~#114-1)に値を設定した場合  ISO20022 準拠対象外の送金区分をご利用の場合、設定方法の詳細は ④「画面項目マッピング表」をご確認ください。
111	<TwnLctnNm>	+++++TownLocatio nName	任意	英数 記号	35	受取人銀行の区域を設定してください。 ISO20022 準拠対象外の送金区分をご利用の場合、設定方法の詳細は ④「画面項目マッピング表」をご確認ください。
112	<DstrctNm>	+++++DistrictName	任意	英数 記号	35	受取人銀行の地方 / 郡 / 地域を設定してください。 ISO20022 準拠対象外の送金区分をご利用の場合、設定方法の詳細は ④「画面項目マッピング表」をご確認ください。
113	<CtrySubDvsn>	+++++CountrySub Division	任意	英数 記号	35	受取人銀行の県 / 州を設定してください。 ISO20022 準拠対象外の送金区分をご利用の場合、設定方法の詳細は ④「画面項目マッピング表」をご確認ください。
114	<Ctry>	+++++Country	条件付 必須	英数 記号	2	受取人銀行の国名は ISO2 桁国コードを設定してください。 設定できる国コードは ④こちら をご参照ください。(「Country Name」列はご 利用になれません)  以下の場合、設定が必要です。 ・受取人銀行情報のいずれか(フィールド#99~#114-1)に値を設定した場合  ISO20022 準拠対象外の送金区分をご利用の場合、設定方法の詳細は ④「画面項目マッピング表」をご確認ください。



#	<XML Tag>	Message Item	任意/必須/ 条件付	属性	桁数	備考								
114 -1	<AdrLine>	+++++AddressLine	任意	英数 記号	70	<p>受取人銀行の住所情報を設定してください。 繰り返しは2回です。</p> <p>本項目は、入力桁数に応じて GCMS Plus の画面で受取人銀行情報(銀行名(1～35 桁)、支店名(36～105 桁)、国名(106～140 桁))として表示します。 設定する場合、以下のように連結して受取人銀行情報としてお取り扱いします。 #99△#101△#102△#103△#104△#105△#106△#107△#108△#109△#111△#112△#113△#114-1△#110△#114 △は連結用の半角スペースです。 受取人銀行情報は 140 桁以内で設定してください。</p> <p>以下の送金区分と引落口座拠点ではご利用できません。</p> <table><tr><th>送金区分</th><th>引落口座拠点</th></tr><tr><td>外国送金</td><td>ベンガルール支店、チェナイ支店、香港支店、ムンバイ支店、 ニューデリー支店 *以下の拠点は 2025 年 12 月 8 日からご利用可能です。 ドバイ支店、ロンドン支店、パリ支店、MUFG バンク(ヨーロッパ) アムステルダム本店、MUFG バンク(ヨーロッパ)ドイツ支店 *以下の拠点は 2026 年 8 月 24 日からご利用可能です。 日本国内の支店</td></tr><tr><td>国内送金 (シングル)</td><td>ベンガルール支店、チェナイ支店、香港支店、ムンバイ支店、 ニューデリー支店 *以下の拠点は 2025 年 12 月 8 日からご利用可能です。 ロンドン支店、パリ支店、MUFG バンク(ヨーロッパ)アムステル ダム本店、MUFG バンク(ヨーロッパ)ドイツ支店</td></tr><tr><td>店内振替</td><td>ドバイ支店、ロンドン支店、パリ支店、MUFG バンク(ヨーロッパ) アムステルダム本店、MUFG バンク(ヨーロッパ)ドイツ支店</td></tr></table>	送金区分	引落口座拠点	外国送金	ベンガルール支店、チェナイ支店、香港支店、ムンバイ支店、 ニューデリー支店 *以下の拠点は 2025 年 12 月 8 日からご利用可能です。 ドバイ支店、ロンドン支店、パリ支店、MUFG バンク(ヨーロッパ) アムステルダム本店、MUFG バンク(ヨーロッパ)ドイツ支店 *以下の拠点は 2026 年 8 月 24 日からご利用可能です。 日本国内の支店	国内送金 (シングル)	ベンガルール支店、チェナイ支店、香港支店、ムンバイ支店、 ニューデリー支店 *以下の拠点は 2025 年 12 月 8 日からご利用可能です。 ロンドン支店、パリ支店、MUFG バンク(ヨーロッパ)アムステル ダム本店、MUFG バンク(ヨーロッパ)ドイツ支店	店内振替	ドバイ支店、ロンドン支店、パリ支店、MUFG バンク(ヨーロッパ) アムステルダム本店、MUFG バンク(ヨーロッパ)ドイツ支店
送金区分	引落口座拠点													
外国送金	ベンガルール支店、チェナイ支店、香港支店、ムンバイ支店、 ニューデリー支店 *以下の拠点は 2025 年 12 月 8 日からご利用可能です。 ドバイ支店、ロンドン支店、パリ支店、MUFG バンク(ヨーロッパ) アムステルダム本店、MUFG バンク(ヨーロッパ)ドイツ支店 *以下の拠点は 2026 年 8 月 24 日からご利用可能です。 日本国内の支店													
国内送金 (シングル)	ベンガルール支店、チェナイ支店、香港支店、ムンバイ支店、 ニューデリー支店 *以下の拠点は 2025 年 12 月 8 日からご利用可能です。 ロンドン支店、パリ支店、MUFG バンク(ヨーロッパ)アムステル ダム本店、MUFG バンク(ヨーロッパ)ドイツ支店													
店内振替	ドバイ支店、ロンドン支店、パリ支店、MUFG バンク(ヨーロッパ) アムステルダム本店、MUFG バンク(ヨーロッパ)ドイツ支店													
-	受取人情報(フィールド#115～#140) 受取人情報を設定してください。 ・ISO20022 準拠対象外の送金区分をご利用の場合、受取人名、住所の設定方法、各項目の桁数については、  「画面項目マッピング表」を参考に して設定してください。 ・「送金アップロード時の受取人・受取人銀行情報チェック」を「利用する」でお申し込みされた方は、  【個別項目の補足事項】 1.「送金アップロード時の受取人・受取人銀行情報チェック」利用時の注意事項 をご確認ください。													
115	<Cdtr>	+++Creditor	必須	-	-	タグを作成してください。								
116	<Nm>	++++Name	必須	英数 記号	140	受取人名を設定してください。 ISO20022 準拠対象外の送金区分をご利用の場合、設定方法の詳細は  「画面項目マッピング表」をご確認ください。								
117	<PstlAdr>	++++PostalAddress	条件付 必須	-	-	受取人の住所情報(フィールド#118～#131-1)を設定する場合、タグを作成してくだ さい。								
118	<Dept>	++++Department	任意	英数 記号	70	受取人の部署名を設定してください。 ISO20022 準拠対象外の送金区分をご利用の場合、設定方法の詳細は  「画面項目マッピング表」をご確認ください。								
119	<SubDept>	++++SubDepartme nt	任意	英数 記号	70	受取人の課名を設定してください。 ISO20022 準拠対象外の送金区分をご利用の場合、設定方法の詳細は  「画面項目マッピング表」をご確認ください。								
120	<StrtNm>	++++StreetName	任意	英数 記号	70	受取人の住所 / 番地を設定してください。 ISO20022 準拠対象外の送金区分をご利用の場合、設定方法の詳細は  「画面項目マッピング表」をご確認ください。								
121	<BldgNb>	++++BuildingNumb er	任意	英数 記号	16	受取人の建物番号を設定してください。 ISO20022 準拠対象外の送金区分をご利用の場合、設定方法の詳細は  「画面項目マッピング表」をご確認ください。								
122	<BldgNm>	++++BuildingName	任意	英数 記号	35	受取人の建物名を設定してください。 ISO20022 準拠対象外の送金区分をご利用の場合、設定方法の詳細は  「画面項目マッピング表」をご確認ください。								
123	<Flr>	++++Floor	任意	英数 記号	70	受取人の階数を設定してください。 ISO20022 準拠対象外の送金区分をご利用の場合、設定方法の詳細は  「画面項目マッピング表」をご確認ください。								
124	<PstBx>	++++PostBox	任意	英数 記号	16	受取人の私書箱を設定してください。 ISO20022 準拠対象外の送金区分をご利用の場合、設定方法の詳細は  「画面項目マッピング表」をご確認ください。								

#	<XML Tag>	Message Item	任意/必須/ 条件付	属性	桁数	備考						
125	<Room>	+++++Room	任意	英数 記号	70	受取人の部屋名を設定してください。 ISO20022 準拠対象外の送金区分をご利用の場合、設定方法の詳細は 📄「画面項目マッピング表」をご確認ください。						
126	<PstCd>	+++++PostCode	任意	英数 記号	16	受取人の郵便番号を設定してください。 ISO20022 準拠対象外の送金区分をご利用の場合、設定方法の詳細は 📄「画面項目マッピング表」をご確認ください。						
127	<TwnNm>	+++++TownName	条件付 必須	英数 記号	35	受取人の市 / 町村を設定してください。  以下の場合、設定が必要です。 <table><tr><td>「Proprietary」(フィールド#16) または 「Proprietary」(フィールド#50) <b>送金区分</b></td><td><b>引落口座拠点</b></td></tr><tr><td>外国送金の場合： 「International」または「3」</td><td>すべての拠点</td></tr><tr><td>国内送金の場合： 「Domestic」または「2」</td><td>オークランド支店、カナダ支店、シカゴ支店、 香港支店、ロスアンゼルス支店、マニラ支 店、ミラノ支店、ニューヨーク支店、シドニー 支店、アユタヤ銀行(クルンシイ)、MUFG パ ンク(トルコ)</td></tr></table> ISO20022 準拠対象外の送金区分をご利用の場合、設定方法の詳細は 📄「画面項目マッピング表」をご確認ください。	「Proprietary」(フィールド#16) または 「Proprietary」(フィールド#50) <b>送金区分</b>	<b>引落口座拠点</b>	外国送金の場合： 「International」または「3」	すべての拠点	国内送金の場合： 「Domestic」または「2」	オークランド支店、カナダ支店、シカゴ支店、 香港支店、ロスアンゼルス支店、マニラ支 店、ミラノ支店、ニューヨーク支店、シドニー 支店、アユタヤ銀行(クルンシイ)、MUFG パ ンク(トルコ)
「Proprietary」(フィールド#16) または 「Proprietary」(フィールド#50) <b>送金区分</b>	<b>引落口座拠点</b>											
外国送金の場合： 「International」または「3」	すべての拠点											
国内送金の場合： 「Domestic」または「2」	オークランド支店、カナダ支店、シカゴ支店、 香港支店、ロスアンゼルス支店、マニラ支 店、ミラノ支店、ニューヨーク支店、シドニー 支店、アユタヤ銀行(クルンシイ)、MUFG パ ンク(トルコ)											
128	<TwnLctnNm>	+++++TownLocation Name	任意	英数 記号	35	受取人の区域を設定してください。 ISO20022 準拠対象外の送金区分をご利用の場合、設定方法の詳細は 📄「画面項目マッピング表」をご確認ください。						
129	<DstrctNm>	+++++DistrictName	任意	英数 記号	35	受取人の地方 / 郡 / 地域を設定してください。 ISO20022 準拠対象外の送金区分をご利用の場合、設定方法の詳細は 📄「画面項目マッピング表」をご確認ください。						
130	<CtrySubDvsn>	+++++CountrySubDi vision	任意	英数 記号	35	受取人の県 / 州を設定してください。 ISO20022 準拠対象外の送金区分をご利用の場合、設定方法の詳細は 📄「画面項目マッピング表」をご確認ください。						
131	<Ctry>	+++++Country	条件付 必須	英数 記号	2	受取人の国名は ISO2 桁国コードを設定してください。 設定できる国コードは 📄こちら をご参照ください。(「Country Name」列はご 利用になれません)  以下の場合、設定が必要です。 <table><tr><td>「Proprietary」(フィールド#16) または 「Proprietary」(フィールド#50) <b>送金区分</b></td><td><b>引落口座拠点</b></td></tr><tr><td>外国送金の場合： 「International」または「3」</td><td>すべての拠点</td></tr><tr><td>国内送金の場合： 「Domestic」または「2」</td><td>オークランド支店、カナダ支店、シカゴ支店、 香港支店、ロスアンゼルス支店、マニラ支 店、ミラノ支店、ニューヨーク支店、シドニー支 店、アユタヤ銀行(クルンシイ)、MUFG パン ク(トルコ)</td></tr></table> ISO20022 準拠対象外の送金区分をご利用の場合、設定方法の詳細は 📄「画面項目マッピング表」をご確認ください。	「Proprietary」(フィールド#16) または 「Proprietary」(フィールド#50) <b>送金区分</b>	<b>引落口座拠点</b>	外国送金の場合： 「International」または「3」	すべての拠点	国内送金の場合： 「Domestic」または「2」	オークランド支店、カナダ支店、シカゴ支店、 香港支店、ロスアンゼルス支店、マニラ支 店、ミラノ支店、ニューヨーク支店、シドニー支 店、アユタヤ銀行(クルンシイ)、MUFG パン ク(トルコ)
「Proprietary」(フィールド#16) または 「Proprietary」(フィールド#50) <b>送金区分</b>	<b>引落口座拠点</b>											
外国送金の場合： 「International」または「3」	すべての拠点											
国内送金の場合： 「Domestic」または「2」	オークランド支店、カナダ支店、シカゴ支店、 香港支店、ロスアンゼルス支店、マニラ支 店、ミラノ支店、ニューヨーク支店、シドニー支 店、アユタヤ銀行(クルンシイ)、MUFG パン ク(トルコ)											



#	<XML Tag>	Message Item	任意/必須/ 条件付	属性	桁数	備考											
131 -1	<AdrLine>	+++++AddressLine	任意	英数 記号	70	<div>受取人の住所情報を設定してください。 繰り返しは 2 回です。</div> <div>本項目は、入力桁数に応じて GCMS Plus の画面で受取人情報(名前(1～35 桁)、住所 / 番地(36～105 桁)、国名(106～140 桁))として表示します。 設定する場合、以下のように連結して受取人情報としてお取り扱いします。 #116△#118△#119△#120△#121△#122△#123△#124△#125△#126△ #128△#129△#130△#131-1△#127△#131 △は連結用の半角スペースです。 受取人情報は 140 桁以内で設定してください。</div> <div>以下の送金区分と引落口座拠点ではご利用できません。</div> <table><tr><th>送金区分</th><th>引落口座拠点</th></tr><tr><td rowspan="3">外国送金</td><td>ベンガルール支店、チェナイ支店、香港支店、ムンバイ支店、 ニューデリー支店</td></tr><tr><td>*以下の拠点は 2025 年 12 月 8 日からご利用可能です。 ドバイ支店、ロンドン支店、パリ支店、MUFG バンク(ヨーロッパ) アムステルダム本店、MUFG バンク(ヨーロッパ)ドイツ支店</td></tr><tr><td>*以下の拠点は 2026 年 8 月 24 日からご利用可能です。 日本国内の支店</td></tr><tr><td rowspan="2">国内送金 (シングル)</td><td>ベンガルール支店、チェナイ支店、香港支店、ムンバイ支店、 ニューデリー支店</td></tr><tr><td>*以下の拠点は 2025 年 12 月 8 日からご利用可能です。 ロンドン支店、パリ支店、MUFG バンク(ヨーロッパ)アムステル ダム本店、MUFG バンク(ヨーロッパ)ドイツ支店</td></tr><tr><td>店内振替</td><td>ドバイ支店、ロンドン支店、パリ支店、MUFG バンク(ヨーロッパ) アムステルダム本店、MUFG バンク(ヨーロッパ)ドイツ支店</td></tr></table>	送金区分	引落口座拠点	外国送金	ベンガルール支店、チェナイ支店、香港支店、ムンバイ支店、 ニューデリー支店	*以下の拠点は 2025 年 12 月 8 日からご利用可能です。 ドバイ支店、ロンドン支店、パリ支店、MUFG バンク(ヨーロッパ) アムステルダム本店、MUFG バンク(ヨーロッパ)ドイツ支店	*以下の拠点は 2026 年 8 月 24 日からご利用可能です。 日本国内の支店	国内送金 (シングル)	ベンガルール支店、チェナイ支店、香港支店、ムンバイ支店、 ニューデリー支店	*以下の拠点は 2025 年 12 月 8 日からご利用可能です。 ロンドン支店、パリ支店、MUFG バンク(ヨーロッパ)アムステル ダム本店、MUFG バンク(ヨーロッパ)ドイツ支店	店内振替	ドバイ支店、ロンドン支店、パリ支店、MUFG バンク(ヨーロッパ) アムステルダム本店、MUFG バンク(ヨーロッパ)ドイツ支店
送金区分	引落口座拠点																
外国送金	ベンガルール支店、チェナイ支店、香港支店、ムンバイ支店、 ニューデリー支店																
	*以下の拠点は 2025 年 12 月 8 日からご利用可能です。 ドバイ支店、ロンドン支店、パリ支店、MUFG バンク(ヨーロッパ) アムステルダム本店、MUFG バンク(ヨーロッパ)ドイツ支店																
	*以下の拠点は 2026 年 8 月 24 日からご利用可能です。 日本国内の支店																
国内送金 (シングル)	ベンガルール支店、チェナイ支店、香港支店、ムンバイ支店、 ニューデリー支店																
	*以下の拠点は 2025 年 12 月 8 日からご利用可能です。 ロンドン支店、パリ支店、MUFG バンク(ヨーロッパ)アムステル ダム本店、MUFG バンク(ヨーロッパ)ドイツ支店																
店内振替	ドバイ支店、ロンドン支店、パリ支店、MUFG バンク(ヨーロッパ) アムステルダム本店、MUFG バンク(ヨーロッパ)ドイツ支店																
132	<Id>	+++++Identification	-	-	-	このタグは利用しないでください。											
133	<OrgId>	+++++OrganisationI dentification	-	-	-	このタグは利用しないでください。											
134	<LEI>	+++++LEI	-	-	-	このタグは利用しないでください。											
135	<CtryOfRes>	+++++CountryOfResi dence	-	-	-	このタグは利用しないでください。											
136	<CdtrAcct>	+++CreditorAccount	必須	-	-	タグを作成してください。											
137	<Id>	+++++Identification	必須	-	-	タグを作成してください。											
138	<IBAN>	+++++IBAN	条件付 必須	英数 記号	34	<div>受取人の口座番号を IBAN 形式の口座番号で設定してください。</div> <div>「IBAN」(フィールド#138)または「Identification」(フィールド#140)のどちらかを設 定してください。 「Identification」(フィールド#140)を設定しない場合は設定が必要です。</div> <div>受取人銀行が欧州域内の場合、IBAN 形式の口座番号を設定することが推奨さ れています。</div> <table><tr><th>引落口座の支店</th><th>設定仕様</th></tr><tr><td>香港支店</td><td>送金タイプが外国送金で受取人口座の所在国が IBAN 採用国の場合、IBAN 形式の口座番号を設定し てください。  IBAN 採用国は、 こちら をご確認ください。</td></tr></table>	引落口座の支店	設定仕様	香港支店	送金タイプが外国送金で受取人口座の所在国が IBAN 採用国の場合、IBAN 形式の口座番号を設定し てください。  IBAN 採用国は、  こちら をご確認ください。							
引落口座の支店	設定仕様																
香港支店	送金タイプが外国送金で受取人口座の所在国が IBAN 採用国の場合、IBAN 形式の口座番号を設定し てください。  IBAN 採用国は、  こちら をご確認ください。																
139	<Othr>	+++++Other	条件付 必須	-	-	「Identification」(フィールド#140)を設定する場合、タグを作成してください。											

#	<XML Tag>	Message Item	任意/必須/ 条件付	属性	桁数	備考						
140	<Id>	+++++Identification	条件付 必須	英数 記号	34	<p>受取人の口座番号を設定してください。</p> <p>「IBAN」(フィールド#138)または「Identification」(フィールド#140)のどちらかを設定してください。</p> <p>「IBAN」(フィールド#138)を設定しない場合は設定が必要です。</p> <p>受取人銀行が当行本邦支店の場合、口座店の店番(3桁)と口座番号(7桁)をハイフン「-」でつないだものを設定してください。</p> <p>[店番-口座番号] XXX-XXXXXXX</p> <p>本邦支店の店番一覧は、こちら をご確認ください。</p> <table><tr><th>引落口座の支店</th><th>設定仕様</th></tr><tr><td>オークランド支店</td><td>送金タイプが国内送金で通貨が NZD の場合、「Identification」(フィールド#140)を数字 16 桁以内で設定してください。</td></tr><tr><td>シドニー支店</td><td>送金タイプが国内送金で通貨が AUD の場合、「Identification」(フィールド#140)を以下のように設定してください。 ・数字 9 桁以内で設定してください。 ・「Identification」(フィールド#140)の冒頭に「MemberIdentification」(フィールド#98)の Australian Bank State Branch (BSB) Code を設定する必要はありません。</td></tr></table>	引落口座の支店	設定仕様	オークランド支店	送金タイプが国内送金で通貨が NZD の場合、「Identification」(フィールド#140)を数字 16 桁以内で設定してください。	シドニー支店	送金タイプが国内送金で通貨が AUD の場合、「Identification」(フィールド#140)を以下のように設定してください。 ・数字 9 桁以内で設定してください。 ・「Identification」(フィールド#140)の冒頭に「MemberIdentification」(フィールド#98)の Australian Bank State Branch (BSB) Code を設定する必要はありません。
引落口座の支店	設定仕様											
オークランド支店	送金タイプが国内送金で通貨が NZD の場合、「Identification」(フィールド#140)を数字 16 桁以内で設定してください。											
シドニー支店	送金タイプが国内送金で通貨が AUD の場合、「Identification」(フィールド#140)を以下のように設定してください。 ・数字 9 桁以内で設定してください。 ・「Identification」(フィールド#140)の冒頭に「MemberIdentification」(フィールド#98)の Australian Bank State Branch (BSB) Code を設定する必要はありません。											
-	<p>最終受取人情報(フィールド#141~#156) 必要に応じて最終受取人情報を設定してください。</p> <p>・最終受取人情報の設定において、&lt;CstmrCdtTrfInIt&gt;&lt;PmtInf&gt;&lt;CdtTrfTxInf&gt;&lt;UltmtCdr&gt;配下には、以下のタグのみご利用はできます。</p> <p>① &lt;CstmrCdtTrfInIt&gt;&lt;PmtInf&gt;&lt;CdtTrfTxInf&gt;&lt;UltmtCdr&gt;&lt;Nm&gt; ② &lt;CstmrCdtTrfInIt&gt;&lt;PmtInf&gt;&lt;CdtTrfTxInf&gt;&lt;UltmtCdr&gt;&lt;PstlAdr&gt;&lt;TwnNm&gt; ③ &lt;CstmrCdtTrfInIt&gt;&lt;PmtInf&gt;&lt;CdtTrfTxInf&gt;&lt;UltmtCdr&gt;&lt;PstlAdr&gt;&lt;Ctry&gt;</p> <p>・ISO20022 準拠対象外の送金区分をご利用の場合、最終受取人名、住所の設定方法、各項目の桁数については、「画面項目マッピング表」を参考にして設定してください。</p>											
141	<UltmtCdr>	+++UltimateCreditor	条件付 必須	-	-	最終受取人情報(フィールド#142、#143、#148、#152)のいずれかを設定する場合、タグを作成してください。						
142	<Nm>	++++Name	条件付 必須	英数 記号	140	<p>最終受取人名を設定してください。</p> <p>最終受取人情報(フィールド#142、#143、#148、#152)のいずれかに値を設定する場合は設定が必要です。</p> <p>ISO20022 準拠対象外の送金区分をご利用の場合、設定方法の詳細は「画面項目マッピング表」をご確認ください。</p>						
143	<PstlAdr>	++++PostalAddress	条件付 必須	-	-	最終受取人の住所情報(フィールド#148、#152)を設定する場合、タグを作成してください。						
144	<Dept>	+++++Department	-	-	-	このタグは利用しないでください。						
145	<SubDept>	+++++SubDepartment	-	-	-	このタグは利用しないでください。						
146	<StrtNm>	+++++StreetName	-	-	-	このタグは利用しないでください。						
147	<PstCd>	+++++PostCode	-	-	-	このタグは利用しないでください。						
148	<TwnNm>	+++++TownName	条件付 必須	英数 記号	35	<p>最終受取人の市 / 町村を設定してください。</p> <p>最終受取人情報のいずれか(フィールド#142、#143、#148、#152)に値を設定する場合は設定が必要です。</p> <p>ISO20022 準拠対象外の送金区分をご利用の場合、設定方法の詳細は「画面項目マッピング表」をご確認ください。</p>						
149	<TwnLctnNm>	+++++TownLocationName	-	-	-	このタグは利用しないでください。						
150	<DstrctNm>	+++++DistrictName	-	-	-	このタグは利用しないでください。						
151	<CtrySubDvsn>	+++++CountrySubDivision	-	-	-	このタグは利用しないでください。						

#	<XML Tag>	Message Item	任意/必須/ 条件付	属性	桁数	備考
152	<Ctry>	+++++Country	条件付 必須	英数 記号	2	最終受取人の国名は ISO2 桁国コードを設定してください。 設定できる国コードは  こちら をご参照ください。 (「Country Name」列はご利用になれません)  最終受取人情報のいずれか (フィールド#142、#143、#148、#152) に値を設定する場合は設定が必要です。  ISO20022 準拠対象外の送金区分をご利用の場合、設定方法の詳細は  「画面項目マッピング表」をご確認ください。
152 -1	<AdrLine>	+++++AddressLine	-	-	-	このタグは利用しないでください。
153	<Id>	+++++Identification	-	-	-	このタグは利用しないでください。
154	<OrgId>	+++++OrganisationI dentification	-	-	-	このタグは利用しないでください。
155	<LEI>	+++++LEI	-	-	-	このタグは利用しないでください。
156	<CtryOfRes>	++++CountryOfResi dence	-	-	-	このタグは利用しないでください。
157	<InstrForDbrtAg >	+++InstructionForDe btorAgent	任意	英数 記号	105	送金銀行宛連絡事項を設定してください。 お取引店からご案内があった場合のみ設定してください。  ISO20022 準拠対象外の送金区分をご利用の場合、設定方法の詳細は  「画面項目マッピング表」をご確認ください。
158	<Purp>	+++Purpose	条件付 必須	-	-	「Code」(フィールド#159)または「Proprietary」(フィールド#160)を設定する場合、タグを作成してください。
159	<Cd>	++++Code	条件付 必須	英数 記号	4	送金目的コードを設定してください。  設定できる送金目的コードは  こちら をご確認ください。  送金目的の入力要件によっては、「Code」(フィールド#159) また「Proprietary」(フィールド#160) どちらかの設定が必要です。  引落口座国、受取人銀行国毎に送金目的の入力要件が異なりますので、詳細は  こちら をご確認ください。
160	<Prtry>	++++Proprietary	条件付 必須	英数 記号	22	送金目的を設定してください。  送金目的の入力要件によっては、「Code」(フィールド#159) また「Proprietary」(フィールド#160) どちらかの設定が必要です。  引落口座国、受取人銀行国毎に送金目的の入力要件が異なりますので、詳細は  こちら をご確認ください。
-	規制上の申告 (フィールド#161~#164) 「規制上の申告」(フィールド#161~#164)を設定してください。 なお、規制上の申告については、国毎に入力条件が異なります。  こちら をご参照いただき、必要な場合のみ設定をお願いします。 ・申告する内容に応じて、<RgltryRptg>タグを繰り返し設定してください。 (<RgltryRptg>タグは 10 回まで設定可能です) ・ISO20022 準拠対象外の送金区分をご利用の場合、規制上の申告の設定方法については、  「画面項目マッピング表」を参考にして設定してください。					
161	<RgltryRptg>	+++RegulatoryRep orting	条件付 必須	-	-	「DebitCreditReportingIndicator」(フィールド#162)または「Information」(フィールド#164)を設定する場合、タグを作成してください。  ISO20022 準拠対象外の送金区分をご利用の場合、設定方法の詳細は  「画面項目マッピング表」をご確認ください。
162	<DbtCdtRptgInd >	++++DebitCreditRep ortingIndicator	条件付 必須	英数 記号	4	送金銀行当局宛の申告であれば、「DEBT」を設定してください。 受取銀行当局宛の申告であれば、「CRED」を設定してください。 設定情報の詳細は  こちら をご確認ください。  受取人銀行国毎に受取人銀行宛情報の入力要件が異なりますので、詳細は  こちら をご確認ください。
163	<Dtls>	++++Details	条件付 必須	-	-	「Information」(フィールド#164)を設定する場合、タグを作成してください。

#	<XML Tag>	Message Item	任意/必須/ 条件付	属性	桁数	備考				
164	<Inf>	+++++Information	条件付 必須	英数 記号	35	<div>ISO20022 準拠対象の送金区分をご利用の場合、 「DebitCreditReportingIndicator」(フィールド#162)に"DEBT"を設定される際 は、当項目には以下をご設定してください。</div> <table><tr><th>引落口座の支店</th><th>設定仕様</th></tr><tr><td>ジャカルタ支店、スラバヤ 出張所</td><td>1 回目の「Information」(フィールド#164)に送金 目的を設定してください。 2 回目の「Information」(フィールド#164)に "RRCRnnnn+"形式で"Urgent"、"Resident"、 "Beneficiary Type / Citizenship"、 "Relationship"を設定してください。 "RRCRnnnn+"形式での入力仕様は 🔗🔗</td></tr></table>	引落口座の支店	設定仕様	ジャカルタ支店、スラバヤ 出張所	1 回目の「Information」(フィールド#164)に送金 目的を設定してください。 2 回目の「Information」(フィールド#164)に "RRCRnnnn+"形式で"Urgent"、"Resident"、 "Beneficiary Type / Citizenship"、 "Relationship"を設定してください。 "RRCRnnnn+"形式での入力仕様は 🔗🔗
引落口座の支店	設定仕様									
ジャカルタ支店、スラバヤ 出張所	1 回目の「Information」(フィールド#164)に送金 目的を設定してください。 2 回目の「Information」(フィールド#164)に "RRCRnnnn+"形式で"Urgent"、"Resident"、 "Beneficiary Type / Citizenship"、 "Relationship"を設定してください。 "RRCRnnnn+"形式での入力仕様は 🔗🔗									

## 【アップロードファイルの設定条件】

### 1. 許容文字

- 送金で利用できる英数記号は次のとおりです。

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z  
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  
/ - ? : ( ) . , ' + スペース(空白)

ただし、コロン(:)とハイフン(-)は、各フィールドの先頭(35 文字に区切った場合の 36・71・106 文字目も含む)には設定できません。

- タグ以外で記号「&」、「<」または「>」を利用する場合、以下のように入力が必要です。  
「&」を利用する場合 「&amp;」を入力してください。  
「<」を利用する場合 「&lt;」を入力してください。  
「>」を利用する場合 「&gt;」を入力してください。  
「&amp;」、「&lt;」、「&gt;」は、それぞれ 1 桁として扱われます。

【記入例-1】 受取人銀行情報の「住所 / 番地」に、「&」を利用する場合

- 設定したい情報  
AB&CD
- タグへ入力する際の設定方法  
<StrtNm>AB&amp;CD</StrtNm>

【記入例-2】 受取人銀行情報の「住所 / 番地」に、「<」や「>」を利用する場合

- 設定したい情報  
<ABCD>
- タグへ入力する際の設定方法  
<StrtNm>&lt;ABCD&gt;</StrtNm>

- 項目内では改行はご利用できません。

### 2. ファイル名、拡張子

- ファイル名、パス、拡張子は合わせて 255 文字までです。
- ファイル拡張子は、xml としてください。
- 暗号化ファイルの場合は、pgp 等も可能です。

### 3. レコード上限値

- 1 ファイル当りの件数上限は、取引の明細数が 5000 件まで可能です。  
また、最大サイズの上限は、12Mbyte まで可能です。

## 【アップロードファイルの形式に関するエラー】

XML のファイル形式を満たさないファイルをアップロードした場合、以下の共通のエラーメッセージが表示されます。主な理由を記載しましたので、こちらをご参考にしてファイルを修正ください。

エラーメッセージ	想定される主なエラー理由と対応内容
ファイルの形式が正しくありません。	<p>① Document タグの 2 重指定 Document タグが複数指定されています。1 つのアップロード内で指定できる Document タグは 1 つとなります。 例： 正： <code>&lt;Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.09"&gt; &lt;CstmrCdtTrfInIt&gt;</code> 誤：Document タグが 2 重で指定されています <code>&lt;Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.09"&gt; &lt;Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.09"&gt; &lt;CstmrCdtTrfInIt&gt;</code></p> <p>② XML 宣言での指定誤り XML 宣言とは、文書が XML で書かれたものであることを示す記述となります。XML ファイルを作成するにあたり、ファイルの先頭(1 行目)に記述する必要があります。XML 宣言に誤りがないか、ご確認ください。 例： 正： <code>&lt;?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no" ?&gt;</code> 誤：「="UTF-8"」の指定がありません <code>&lt;?xml version="1.0" encoding standalone="no" ?&gt;</code></p> <p>③ タグの閉じ忘れ XML 内で指定したタグが正しく閉じられていません。 タグの設定に誤りがないか、ご確認ください。 例： ③-1 正： <code>&lt;MsgId&gt;XXXXX&lt;/MsgId&gt;</code> 誤：&lt;/MsgId&gt;のタグがありません <code>&lt;MsgId&gt;XXXXX</code> ③-2 正： <code>&lt;MsgId&gt;XXXXX&lt;/MsgId&gt;</code> 誤：「/」(スラッシュ記号)が指定されていません <code>&lt;MsgId&gt;XXXXX&lt;MsgId&gt;</code> ③-3 正： <code>&lt;MsgId&gt;XXXXX&lt;/MsgId&gt;</code> 誤：「&gt;」が指定されていません <code>&lt;MsgId&gt;XXXXX&lt;MsgId</code></p>
"Document"タグが未設定か指定に誤りがあります。 "Document"タグの見直しをお願いします。	<p>④ スキーマのバージョン違い Document タグに指定されたスキーマ情報のバージョンが誤っています。 スキーマ情報をご確認ください。  正しいスキーマ情報： urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.09</p>

上記以外にファイル形式の誤りがある場合には、以下のメッセージを表示します。

エラーメッセージ	メッセージの内容説明
<p>行:XXX*, 桁:YYY*(エラータグは 1 桁前)指定の誤りがあります。</p> <p>(*) XXX、YYY はともに数字が出力されます。</p>	<p><b>タグの値の形式誤り</b> タグに設定した値に形式誤りがある場合、当メッセージを出力します。</p> <p>読み方は以下です。          行:XXX ... アップロードファイル内でエラーとなるタグの行数が表示されます。          桁:YYY ... エラーとなる行数に対して、エラーとなるタグの 1 桁後の桁数が表示されます。</p> <p>例:受取人名が未入力の場合          (アップロードファイルの 89 行目にて入力誤り)</p> <p>●出力するエラーメッセージ          [E60809] 行:89、桁:10(エラータグは 1 桁前)指定の誤りがあります。</p> <p>●実際のアップロードファイル(XML)          行数 XML での記載内容(エラー発生個所の抜粋)          ...          88 &lt;Cdtr&gt;          89 &lt;Nm&gt;&lt;/Nm&gt; ← 左記の閉じタグ( &gt; )が 9 桁目であるため、エラーメッセージは「桁:10」と表示されます。          90 &lt;PstlAdr&gt;          91 &lt;StrtNm&gt;Street 999&lt;/StrtNm&gt;          ...</p>



## 【個別項目の補足事項】

### 1. 「送金アップロード時の受取人・受取人銀行情報チェック」利用時の注意事項

- 「送金アップロード時の受取人・受取人銀行情報チェック」を「利用する」でお申し込みされた場合は、すでにご登録された受取人情報との突き合わせチェックを実施します。  
もし、チェックにて不一致が発生した場合、指図を修正するか、もしくはご登録済みの受取人リストを修正してください。

### 2. RRCR の設定方法

- "RRCRnnnnn+" の設定方法は以下になります。  
"RRCR" + [RTGS] + [Resident] + [Beneficiary Type / Citizenship] + [Relationship] + "+"  
例: RRCR0142+, RRCR0240+

「RTGS」に設定できる値は、次のいずれかです。

- 0: (not selected)
- 1: RTGS

「Resident」に設定できる値は、次のいずれかです。

- 0: (Not Selected)
- 1: Resident
- 2: Non Resident

「Beneficiary Type / Citizenship」に設定できる値は、次のいずれかです。

- 0: (Not Selected)
- 3: Individual / Indonesian
- 4: Corporate / Indonesian
- 5: Government / Indonesian
- 6: Individual / Foreigner
- 7: Corporate / Foreigner
- 8: Government / Foreigner

「Relationship」に設定できる値は、次のいずれかです。

- 0: (Not Selected)
- 1: Affiliate
- 2: Non Affiliate
- 3: Not Required
- 8: Shareholder
- 9: Group

## 【参照先のリンク】


### 1. 国コードと国名

- 国コードと国名は、こちらをご参照ください。  
 [http://www.bk.mufig.jp/ebusiness/gplus/country\\_cd.html](http://www.bk.mufig.jp/ebusiness/gplus/country_cd.html)




### 2. 送金目的と送金目的コード

- 引落口座と送金タイプによって、送金目的情報の入力項目および入力内容が異なります。

#### ISO20022 準拠対象の送金区分をご利用の場合

引落口座の拠点	送金タイプ	入力項目	入力内容
マニラ支店、ソウル支店	外国送金	「Proprietary」 (フィールド#160)	こちらをご参照ください。  <a href="https://www.bk.mufig.jp/ebusiness/gplus/purposeofremittanceforiso.html">https://www.bk.mufig.jp/ebusiness/gplus/purposeofremittanceforiso.html</a>
MUFG バンク(トルコ)	外国送金 国内送金		
日本国内の支店	外国送金	「Code」 (フィールド#159) または 「Proprietary」 (フィールド#160)	
MUFG バンク(マレーシア)	外国送金	「Proprietary」 (フィールド#160) および 「Information」 (フィールド#164)	
ベンガルール支店、チェナイ支店、 ジャカルタ支店、スラバヤ出張所、 ムンバイ支店、ニューデリー支店、 台北支店、ヤンゴン支店	外国送金	「Information」 (フィールド#164)	
上記以外の拠点	全ての 送金タイプ	「Code」 (フィールド#159) または 「Proprietary」 (フィールド#160)	

#### ISO20022 準拠対象外の送金区分をご利用の場合

引落口座の拠点	送金タイプ	入力項目	入力内容
マニラ支店、 MUFG バンク(マレーシア)	国内送金 店内振替	「Proprietary」 (フィールド#160)	こちらをご参照ください。 (送金目的について)  <a href="https://www.bk.mufig.jp/ebusiness/gplus/purposeofremittance.html">https://www.bk.mufig.jp/ebusiness/gplus/purposeofremittance.html</a> (画面項目マッピングについて)  <a href="https://ebusiness.bk.mufig.jp/pls/commongcms/help/data/Appendix_MappingToScreen_ja.pdf">https://ebusiness.bk.mufig.jp/pls/commongcms/help/data/Appendix_MappingToScreen_ja.pdf</a>
台北支店	店内振替		
上記以外の拠点	全ての 送金タイプ	「Code」 (フィールド#159) または 「Proprietary」 (フィールド#160)	こちらをご参照ください。  <a href="https://ebusiness.bk.mufig.jp/pls/commongcms/help/data/Appendix_MappingToScreen_ja.pdf">https://ebusiness.bk.mufig.jp/pls/commongcms/help/data/Appendix_MappingToScreen_ja.pdf</a>

### 3. 本邦支店の店番一覧

- 当行本邦支店の店番一覧は、こちらをご参照ください。  
🔗 <https://www.bk.mufg.jp/ebusiness/gplus/listofbranchesinjapan.html>

### 4. 規制上の申告

- 規制上の申告の入力要件は、こちらをご参照ください。  
なお、規制上の申告については、国毎に入力条件が異なります。必要な場合のみ設定をお願いします。  
🔗 <https://www.bk.mufg.jp/ebusiness/gplus/regulatoryreporting.html>

### 5. 現地決済機関コード

- 設定できる現地決済機関コードは、次のとおりです。  
アップロードファイルでは略称 5 文字と銀行コード、または銀行コードを設定してください。  
設定した値は、画面上では略称 2 文字と銀行コードで表示します。

国名	名称	略称 2 文字	略称 5 文字	銀行コード 桁数
オーストリア	Austrian Bankleitzahl	AT	ATBLZ	5 桁
オーストラリア	Australian Bank State Branch (BSB) Code	AU	AUBSB	6 桁
カナダ	Canadian Payments Association Payment Routing Number	CC	CACPA	9 桁
スイス	Swiss Clearing Code (BC code)	SW	CHBCC	3~5 桁
	Swiss Clearing Code (SIC code)	SW	CHSIC	6 桁
中国	China National Advanced Payment System (CNAPS) Code	CN	CNAPS	12 桁
ドイツ	German Bankleitzahl	BL	DEBLZ	8 桁
スペイン	Spanish Domestic Interbanking Code	ES	ESNCC	8~9 桁
イギリス	UK Domestic Sort Code	SC	GBDSC	6 桁
ギリシャ	HEBIC (Hellenic Bank Identification Code)	GR	GRBIC	7 桁
アイルランド	Irish National Clearing Code (NSC)	IE	IENCC	6 桁
インド	Indian Financial System Code (IFSC)	IN	INFSC	11 桁
ニュージーランド(*)	New Zealand National Clearing Code	NZ	NZNCC	6 桁
ポーランド	Polish National Clearing Code (KNR)	PL	PLKNR	8 桁
ポルトガル	Portuguese National Clearing Code	PT	PTNCC	8 桁
ロシア	Russian Central Bank Identification Code	RU	RUCBC	9 桁
米国	Fedwire Routing Number	FW	USABA	9 桁
	CHIPS Participant Identifier	CP	USPID	4 桁

(\*) ニュージーランドの現地決済機関コードは、2025 年 06 月からご使用できます。

### 6. IBAN 採用国

- IBAN 採用国は、SWIFT が公表している IBAN REGISTRY でご確認ください。  
🔗 <https://www.swift.com/standards/data-standards/iban-international-bank-account-number>